



Ajuda do Snagit

Versão 2022
Outubro de 2022

Todos os direitos reservados

Este manual, assim como o software nele descrito, é fornecido sob licença e pode ser usado ou copiado somente de acordo com os termos da referida licença. O conteúdo deste manual é fornecido apenas para uso informativo, está sujeito a alterações sem aviso prévio e não deve ser interpretado como um compromisso da TechSmith Corporation. A TechSmith Corporation não se responsabiliza por quaisquer erros ou imprecisões que possam aparecer neste manual.

Marcas comerciais

All-In-One Capture, Camtasia, Camtasia Relay, Camtasia Studio, Coach's Eye, Coach's Eye +, DubIt, EnSharpen, Enterprise Wide, Jing, Knowmia, Morae, Rich Recording Technology (RRT), Screencast, Screencast.com, ScreenChomp, Show The World, SmartFocus, Snagit, TechSmith, TechSmith AppShow, TechSmith Fuse, TechSmith Loop, TechSmith Relay, TechSmith Screencast, TechSmith Smart Player e TSCC são marcas registradas ou marcas comerciais da TechSmith Corporation nos EUA e/ou em outros países. Esta não é uma lista abrangente de todas as marcas da TechSmith Corporation. A ausência de um nome/marca ou logotipo neste aviso não constitui uma renúncia de quaisquer direitos de propriedade intelectual que a TechSmith Corporation tenha estabelecido em qualquer um de seus nomes, marcas ou logotipos de produtos, recursos ou serviços. Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

Novidades no Snagit 2022

Os novos recursos e aprimoramentos permitem que você trabalhe com mais fluidez em vários computadores e colabore em sistemas operacionais diferentes.

Armazenamento de bibliotecas na nuvem

Armazene sua biblioteca na nuvem para acessar suas capturas em qualquer computador e fazer o backup automático delas. O Snagit aceita os seguintes serviços de armazenamento de terceiros:

- Box
- Dropbox Business
- Dropbox Personal
- iCloud (somente Windows por enquanto)
- OneDrive para Empresas
- OneDrive Personal

Para mais informações sobre serviços de nuvem e configurações, consulte [Gerenciar a biblioteca](#).




Os usuários do Snagit para Windows verão melhorias no desempenho da Biblioteca com carregamento e pesquisas mais rápidos. Consulte [Introdução à biblioteca do Snagit](#) para lembrar tudo o que você pode fazer com a biblioteca do Snagit.

Formato de arquivo para uso entre plataformas

Abra e edite os mesmos arquivos do Snagit em computadores Windows e Mac. O formato de arquivo SNAGX do Snagit substituiu o antigo formato SNAG para Windows e o formato SNAGPROJ para Mac e é compatível com as duas plataformas.

Indivíduos e equipes que usam computadores Windows e Mac podem abrir, editar e compartilhar arquivos do Snagit com facilidade.



- Para mais informações sobre o formato de arquivo SNAGX, consulte [Práticas recomendadas para salvar seus arquivos do Snagit](#).
- Para abrir e editar capturas de versões anteriores do Snagit para Windows, consulte [Converter suas capturas anteriores](#).

Consistência de ferramentas entre plataformas

Com o novo formato SNAGX vem uma consistência maior entre Windows e Mac. Aproveite as novas propriedades de ferramentas que apresentam estilos mais consistentes entre as plataformas.

Novo para Windows	Novo para Mac
<p>Várias bases para callouts</p> 	<p>Tamanhos ajustáveis de início e final de seta</p> 
<p>Preenchimento transparente para etapas</p> 	<p>Controles avançados de sombra para as ferramentas Seta, Texto, Callout, Forma, Carimbo, Caneta e Etapa.</p> 
<p>Estilos de acabamento em forma de "T" para setas</p> 	<p>Agrupamento de objetos</p> 


Confira nossos tutoriais de ferramentas para obter informações e instruções detalhadas sobre cada ferramenta e suas propriedades.

Vídeo Picture-in-Picture

Grave sua tela e a webcam ao mesmo tempo com o recurso Picture-in-Picture do Snagit.

- Melhore seu vídeo dando a ele um toque mais pessoal.
- Comunique-se mais claramente usando expressões faciais.
- Controle a forma, o tamanho e o posicionamento do vídeo da webcam na gravação.
- Ligue e desligue a câmera durante a gravação conforme necessário.

Para saber mais, consulte [Gravar um vídeo Picture-in-Picture](#).



Aprimoramentos de vídeo

O Snagit 2022 tem um mecanismo de vídeo atualizado para maior estabilidade, melhor sincronização de áudio e vídeo e melhor compatibilidade com uma variedade maior de webcams.

- Para melhorar sua comunicação no local de trabalho e eliminar reuniões desnecessárias, consulte [Gravar um vídeo com o](#)

Snagit.

- Para começar a criar conteúdo explicativo, consulte [Transforme suas capturas de tela em um vídeo](#).


Dicas de ferramenta em vídeo

A ampla variedade de ferramentas do Snagit ajudam você a marcar e anotar capturas de maneira rápida e clara. Descubra todas elas com as novas dicas de ferramenta aprimoradas. Essas animações explicativas de fácil compreensão ajudam a melhorar seus fluxos de trabalho existentes e oferecem oportunidades para descobrir ferramentas do Snagit que antes eram deixadas de lado.

Passa o cursor sobre uma ferramenta da barra de ferramentas do Snagit Editor até uma dica de ferramenta em vídeo aparecer. Clique em **Saiba mais** na dica de ferramenta para ver um tutorial sobre a ferramenta e suas propriedades.

Ferramenta Destaque

Novo para usuários do Mac: chame atenção para uma área da sua imagem esmaecendo ou desfocando a área ao redor com apenas uma ferramenta.



- Para mais informações, consulte [Ferramenta Destaque \(Mac\)](#).
- Os usuários do Windows ainda podem aplicar os efeitos Destaque e Ampliar. Consulte [Adicionar efeitos](#).

Capturar sua tela

Saiba como fazer a sua primeira captura com o Snagit.

Neste tutorial:

- [Abrir a janela de captura](#)
- [Visão geral da janela de captura](#)
- [Fazer a sua primeira captura](#)


Este tópico fornece uma breve introdução para ajudar você a fazer a sua primeira captura com o Snagit. Para saber mais detalhes sobre como fazer uma captura de tela ou um vídeo de qualquer coisa em sua tela, consulte os seguintes tópicos:

- Capturar uma imagem
- Gravar vídeo com o Snagit
- Gravar Picture-in-Picture
- Capturar uma área de rolagem
- Capturas comuns com o Snagit


Abrir a janela de captura

A janela de captura fornece acesso a todas as configurações de captura do Snagit. Para abrir a janela de captura do Snagit:


- No Windows, clique no ícone do Snagit na barra de tarefas ou na área de notificações.



- No Mac, clique no  na barra de menus.




- No Snagit Editor, clique no botão **Capturar**.



Visão geral da janela de captura

Na janela de captura, selecione o tipo de captura e as configurações para capturar algo na sua tela.



1

Guia All-in-One

Capture rapidamente uma imagem, vídeo ou captura panorâmica. Consulte [Fazer a sua primeira captura](#).

2

Guia Imagem

Personalize as configurações para capturar uma imagem. Adicione efeitos automaticamente, compartilhe diretamente com um destino e mais. Consulte [Capturar uma imagem](#).

3

Guia Vídeo

Personalize as configurações para capturar um vídeo. Configure o áudio ou um dispositivo de webcam para o vídeo. Consulte [Gravar vídeo com o Snagit](#).

4

Predefinições

Salve configurações de captura usadas frequentemente e atribua um atalho do teclado a cada uma para aumentar a velocidade e a eficiência. Clique no botão **Predefinições** para abrir a lista de predefinições. Consulte [Salvar configurações de captura como predefinições](#).


5

Botão Capturar


Clique no botão **Capturar** para começar uma captura com as configurações atualmente selecionadas na guia.

Fazer a sua primeira captura

1. Abra o aplicativo ou janela que você quer capturar na tela.
2. Na janela de captura, clique na **guia All-in-One** e clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen** (Windows) ou **Control+Shift+C** (Mac).



3. Um cursor laranja aparecerá. Clique e arraste na tela para selecionar uma área para capturar.



4. A barra de ferramentas All-in-One aparecerá. Selecione uma opção:



- Para capturar uma imagem, clique no botão **Captura de imagem**.



- Para capturar um vídeo, clique no botão **Captura de vídeo**. Selecione as opções de gravação e clique no botão **Gravar**. Consulte Gravar vídeo com o Snagit.



- Para capturar uma área de rolagem, clique no botão **Captura panorâmica**. Consulte [Capturar uma área de rolagem](#).



A captura é aberta no Snagit Editor, onde você pode visualizá-la, editá-la e compartilhá-la.

Dica: poupe tempo com a tecla de acesso de captura global e predefinições.

A tecla de acesso de captura global (**Print Screen** para Windows ou **Control+Shift+C** para Mac) inicia uma nova captura usando as configurações atuais da janela de captura. Normalmente, elas são salvas de sua captura mais recente. Para editar as configurações de captura, [abra a janela de captura](#).

Para definir atalhos do teclado diferentes para suas capturas mais comuns, consulte [Salvar configurações de captura como predefinições](#).

Gravar um vídeo com o Snagit

Saiba como capturar um vídeo e fazer edições rápidas antes de compartilhar com colegas.

Neste tutorial:

- [Visão geral da captura de vídeo](#)
- [Gravar um vídeo](#)
- [Configurações de captura de vídeo](#)
- [Dimensões da gravação \(resolução\)](#)


Visão geral da captura de vídeo

Quando uma captura de tela não for suficiente, grave um vídeo da tela como um arquivo MP4. Você pode escolher gravar áudio do microfone ou do sistema e uma webcam. Use os vídeos do Snagit para:


- Mostrar para alguém o passo a passo de um processo ou problema.
- Gravar uma demonstração ou um vídeo tutorial.
- Gravar uma apresentação com slides e o vídeo do apresentador.
- Enviar para alguém sugestões e comentários por áudio e vídeo.
- Gravar uma parte pequena de um vídeo ou animação online.
- Gravar e narrar uma série de imagens com a opção **Criar vídeo a partir de imagens**. Consulte [Transforme suas capturas de tela em um vídeo](#).

Gravar um vídeo

1. Na janela de captura, selecione a guia **Vídeo**. Para saber mais sobre as configurações nessa guia, consulte [Configurações de captura de vídeo](#).




2. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen** (Windows) ou **Control+Shift+C** (Mac).



3. Um cursor laranja aparecerá. Clique e arraste para selecionar a área a ser gravada na tela ou clique no botão **Tela inteira** para

selecionar toda a tela. Para mais informações sobre a seleção da área de gravação, consulte [Dimensões da gravação \(resolução\)](#).




4. Para editar a área selecionada, siga uma das opções:

- Arraste as alças para ajustar a seleção.
- Para inserir um tamanho específico, digite as dimensões em pixels nos campos **Largura** e **Altura**.
- Para mover a área selecionada na tela, clique dentro da área destacada e arraste a seleção para o local desejado.




Dica: pressione **G** para mostrar as diretrizes de seleção de vídeo enquanto seleciona uma área para gravar. Consulte [Dimensões da gravação \(resolução\)](#).

5. A barra de ferramentas de gravação de vídeo aparecerá. Clique em um botão na barra de ferramentas para ativar ou desativar a opção antes ou durante a gravação.



- **Webcam:** grave vídeos ao vivo a partir de uma webcam incorporada ou conectada. Clique no menu suspenso para selecionar o dispositivo de câmera e as opções de webcam **Picture-in-Picture** ou **Tela inteira**. Consulte Gravar um vídeo Picture-in-Picture.



- **Áudio do sistema:** grave os sons do seu computador, como alertas de aplicativos ou o áudio tocando nos alto-falantes.



- **Áudio do microfone:** grave o áudio do microfone do seu computador ou de um microfone USB conectado.



6. Para iniciar a gravação, clique no botão **Gravar** ou pressione **Shift+F9** (Windows) ou **Command+Shift+Espaço** (Mac).



7. Para pausar a gravação, clique no botão **Parar** ou pressione **Shift+F9** (Windows) ou **Command+Shift+Espaço** (Mac).



8. Para parar a gravação, clique no botão **Parar** ou pressione **Shift+F10** (Windows) **Option+Shift+V** (Mac).



A captura é aberta no Snagit Editor, onde você pode visualizá-la, editá-la e compartilhá-la.

Observação: para ativar a webcam ou o microfone no Mac, você precisa dar permissão de acesso ao Snagit. Nas Preferências do Sistema, selecione **Segurança e Privacidade** > **guia Privacidade** > **Microfone ou Câmera** > **ative Snagit 2022**. Consulte **Permissões do MacOS**.

Configurações de captura de vídeo

Dica: poupe tempo com predefinições de captura.

Caso você use as mesmas dimensões de vídeo ou as mesmas configurações de captura com frequência, salve as configurações como predefinições para usá-las no futuro. Consulte [Salvar configurações de captura como predefinições](#).


Seleção

Selecione uma opção de área de gravação: **Região**, **Janela** (Windows) ou **Tela inteira** (Mac). Clique no ícone de engrenagem para ver mais opções.



Compartilhar

Selecione para compartilhar a gravação de vídeo em um destino específico ou selecione Nenhum para escolher um destino depois. Para mais informações sobre destinos do compartilhamento, consulte [Compartilhar capturas](#).



Gravar webcam

Grave uma webcam incorporada ou outro dispositivo de câmera.



1. Ligue ou desligue a webcam.
2. Clique na seta para selecionar as opções:
 - **Dispositivo:** selecione a webcam incorporada ou o dispositivo conectado para gravar.
 - **Posicionamento:** selecione o local para a janela Picture-in-Picture no vídeo final ou selecione **Tela inteira** (Windows) ou **Webcam tela inteira** (Mac).
 - **Forma:** Selecione Círculo, Retângulo, Retângulo arredondado, Quadrado ou Quadrado arredondado para a exibição Picture-in-Picture da webcam.

Visualizar no Editor

Abra a captura no Snagit Editor para visualizar, editar e compartilhar o vídeo.



Para pular a visualização e a edição da captura no Snagit Editor e compartilhar diretamente em um destino:

1. Desative esta opção.
2. Na janela de captura, selecione uma opção no menu **Compartilhar**.

Capturar cursor

Inclua o cursor na captura.



Observação: para capturas de vídeo, é recomendado capturar o cursor com a gravação de vídeo para mostrar onde a ação acontece na tela.

Gravar microfone

Grave áudio usando um dispositivo de microfone durante a captura de vídeo.



- Ative ou desative a gravação do microfone.
- Clique na seta para selecionar um dispositivo de microfone.

Gravar áudio do sistema

Grave o áudio do sistema (sons dos aplicativos e websites) durante a captura de vídeo.



Dimensões da gravação (resolução)


Para criar vídeos de qualidade, você deve considerar as dimensões da gravação antes de iniciá-la. É importante escolher as dimensões adequadas ao local onde deseja compartilhar o vídeo com a sua audiência. O Snagit fornece diversas maneiras para ajudá-lo a escolher as dimensões ideais para as suas gravações de vídeo.

Selecionar a área da gravação do vídeo

O Snagit oferece a flexibilidade de gravar dimensões personalizadas, 4:3 ou 16:9, a tela inteira, uma região ou uma janela. Enquadre o conteúdo da tela selecionando uma área de gravação que inclui somente as partes relevantes da tela.


Tela inteira

Clique no botão Tela inteira.



Janela

1. Passe o cursor sobre a janela que deseja gravar.



2. Um contorno laranja aparecerá ao redor da janela. Clique para selecionar.


Região

Clique e arraste para selecionar uma área na tela. Para bloquear a seleção em um formato da tela específico:

- **16:9:**
 - **Windows:** pressione **Control** e arraste.
 - **Mac:** pressione **Shift** e arraste.
- **4:3:** pressione **Shift** e arraste (somente Windows).

Dimensões personalizadas

1. Clique e arraste para selecionar uma área na tela.
2. A barra de ferramentas aparecerá. Insira as dimensões personalizadas nos campos **Largura** e **Altura**.



Dimensões padrão

As orientações de vídeo do Snagit mostram as dimensões padrão ou recomendadas (até 1920×1090) para destinos de compartilhamento de vídeos comuns, como o YouTube, websites e dispositivos móveis. As orientações de vídeo disponíveis são:

- 1080p: 1920×1080
- 720p: 1280×720
- 640×480
- 320×240

Caso planeje compartilhar o seu vídeo em um local que exige dimensões de vídeo específicas, é recomendável fazer a gravação já com essas dimensões ou com a mesma proporção destas.

1. Ao selecionar uma área para gravação, pressione **G** para ativar ou desativar as orientações de seleção de vídeo.
2. Clique e arraste para selecionar a área da gravação. Ao arrastar o cursor para perto das dimensões padrão, a orientação aparece vagamente.
3. Continue a arrastar o cursor até que o contorno da seleção corresponda à orientação.

Dica: limite as gravações de vídeo a uma hora ou menos.

É recomendável limitar as gravações de vídeo a uma hora ou menos. Gravar por mais de uma hora pode levar a problemas com o vídeo ou falhas na captura de vídeo.

Editar suas capturas


Saiba como editar imagens com as poderosas ferramentas e efeitos do Snagit Editor.

Use o Snagit Editor para visualizar, editar e compartilhar as suas capturas.


Observação: este tutorial apresenta opções para editar imagens. Para conhecer as opções para vídeo, consulte [Editar um vídeo](#).

Abrir o Snagit Editor


- Clique no botão **Abrir o Editor** na janela de captura.



- Na área de notificações, clique com o mouse direito no ícone do **Snagit** e selecione **Abrir o Snagit Editor**. (somente Windows)



Visão geral do Snagit Editor



1

Biblioteca

Veja e organize o seu histórico de capturas.

Consulte [Introdução à biblioteca do Snagit](#).

2

Criar

- **Imagem a partir de um modelo:** adicione imagens e texto a um modelo para mostrar um processo ou compartilhar informações. Consulte [Crie guias visuais com modelos](#).
- **Vídeo a partir de imagens:** insira uma narração e marque um conjunto de imagens para mostrar um processo ou compartilhar informação. Consulte [Transforme suas capturas de tela em um vídeo](#).

3

Tela

Área de trabalho para visualizar e editar capturas.

Dicas para trabalhar com a tela:

- Para editar mais tarde objetos móveis na tela, salve imagens como um arquivo SNAGX. Consulte Práticas recomendadas para salvar seus arquivos do Snagit.
- Arraste uma das pontas no canto de uma imagem para criar mais espaço de trabalho na tela.
- Salve imagens com um plano de fundo transparente. Consulte Remover um plano de fundo.
- Para mudar a cor de fundo na tela:
 - Clique com o botão direito do mouse na tela e escolha **Cor da tela** para abrir o seletor de cores.
 - Ou selecione **Imagem > Cor da tela**.
- Ative ou desative o ajuste de tela para alinhar objetos e caixas de texto:
 - Selecione **Imagem > Ajustar tela**.
 - Ou clique com o botão direito do mouse na tela e selecione **Ajustar tela**.

4

Barra de ferramentas

Clique para selecionar uma ferramenta de edição. Faça anotações, edite e aumente capturas de imagem. Você pode personalizar quais ferramentas estarão disponíveis na barra de ferramentas e em que ordem aparecerão.

Consulte Ferramentas do Snagit.

5

Compartilhar

Compartilhe capturas em pastas de armazenamento online, mídias sociais ou outros aplicativos de negócios.

Para copiar rapidamente uma captura para colá-la em outro aplicativo, clique em **Copiar tudo**.

Consulte Compartilhar capturas.

6

Estilos rápidos

Aplique ou salve estilos personalizados feitos por você.

Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.

7

Propriedades

Ajuste as propriedades, como cor, tamanho da fonte ou forma, para personalizar uma ferramenta.

Consulte Ferramentas do Snagit.

8

Painel de efeitos

Clique no botão **Efeitos** para ver os efeitos de imagem disponíveis, como borda da imagem, aresta rasgada, informações sobre a captura ou ajuste de cor.

Consulte Adicionar efeitos.

9

Bandeja de capturas recentes

A bandeja mostra as mais recentes capturas de imagem, capturas de vídeo e outros arquivos abertos ou editados no Snagit Editor. A miniatura selecionada na bandeja aparecerá na tela do Snagit Editor.

Consulte Bandeja de capturas recentes.

Compartilhar capturas

Compartilhe imagens ou vídeos rapidamente em um local ou aplicativo específico usando os destinos de compartilhamento do Snagit.

Neste tutorial:


- [Compartilhar uma captura](#)
- [Destinos de compartilhamento padrão](#)
- [Adicionar um destino de compartilhamento](#)
- [Personalizar um destino de compartilhamento](#)
- [Remover um destino de compartilhamento](#)
- [Adicionar extensões do Mac](#)

Compartilhar uma captura

Dica: para copiar rapidamente uma captura para colá-la em outro aplicativo, clique em **Copiar tudo**.



1. No Snagit Editor, clique para selecionar uma captura na bandeja de capturas recentes.
2. Clique no botão **Compartilhar** e selecione um destino.



Destinos de compartilhamento incompatíveis com o tipo de arquivo selecionado estarão desativados no menu **Compartilhar**.

É possível que você tenha de dar permissão ao Snagit para acessar a sua conta ou aplicativo antes de poder compartilhar a imagem ou vídeo.

Dica: adicionar uma predefinição

Configure uma predefinição para enviar uma imagem ou vídeo automaticamente após a captura para um destino de compartilhamento. Consulte Salvar configurações de captura como predefinições.

Destinos de compartilhamento padrão

Imagem

Vídeo

Arquivo

Salve uma imagem ou vídeo em um arquivo.



E-mail

Insira uma imagem em uma nova mensagem de e-mail.



FTP

Envie uma imagem ou vídeo para um servidor FTP usando o protocolo de transferência de arquivo.





Programa (Windows)

Envie uma imagem ou vídeo para outro programa. Escolha a partir de uma lista de programas compatíveis com o formato do arquivo selecionado.



Para adicionar um programa à lista:

1. Selecione o botão **Compartilhar > Programa > Gerenciar**.
2. Clique no  **ícone Adicionar programa**.
3. Especifique o nome de exibição preferido (como o nome do programa) e o tipo de saída.
4. Clique no  **ícone Procurar**.
5. Navegue até o programa desejado, clique para selecionar o arquivo .exe do programa e clique em **Abrir**.
6. Clique em **OK**.

O campo Parâmetros é preenchido automaticamente.

Área de transferência (Windows)

Copie uma imagem para a área de transferência do Windows, agilizando a colagem em outros locais ou aplicativos.



Impressora (Windows)

Envie a imagem para uma impressora.



Microsoft Word



Insira uma imagem em um documento do Microsoft Word. Para personalizar as opções de compartilhamento do Word:

- **Windows:** selecione o **botão Compartilhar > menu suspenso Word > Opções**.
- **Mac:** selecione o **botão Compartilhar > Mais destinos de compartilhamento > Microsoft Word**.

Para adicionar destinos de compartilhamento da Microsoft, clique no botão **Compartilhar** e selecione **Mais destinos de compartilhamento**. Clique no botão **Adicionar** e escolha a ferramenta da Microsoft desejada a partir da lista. Consulte [Adicionar mais destinos de compartilhamento](#).

Microsoft PowerPoint



Insira uma imagem em um slide de apresentação do Microsoft PowerPoint. Para personalizar as opções de compartilhamento do PowerPoint:

- **Windows:** selecione o **botão Compartilhar > menu suspenso PowerPoint > Opções**.
- **Mac:** selecione o **botão Compartilhar > Mais destinos de compartilhamento > Microsoft PowerPoint**.

Para adicionar destinos de compartilhamento da Microsoft, clique no botão **Compartilhar** e selecione **Mais destinos de compartilhamento**. Clique no botão **Adicionar** e escolha a ferramenta da Microsoft desejada a partir da lista. Consulte [Adicionar mais destinos de compartilhamento](#).

Microsoft Excel



Insira uma imagem em um documento do Microsoft Excel. Para personalizar as opções de compartilhamento do Excel:

- **Windows:** selecione o **botão Compartilhar** > **menu suspenso Excel** > **Opções**.
- **Mac:** selecione o **botão Compartilhar** > **Mais destinos de compartilhamento** > **Microsoft Excel**.

Para adicionar destinos de compartilhamento da Microsoft, clique no botão **Compartilhar** e selecione **Mais destinos de compartilhamento**. Clique no botão **Adicionar** e escolha a ferramenta da Microsoft desejada a partir da lista. Consulte [Adicionar mais destinos de compartilhamento](#).

Microsoft OneNote



Insira uma imagem em uma página do Microsoft OneNote. Para personalizar as opções de compartilhamento do OneNote, selecione o **botão Compartilhar** > **menu suspenso OneNote** > **Opções**.

Microsoft Outlook (Mac)



Anexe uma imagem ou um vídeo a uma nova mensagem de e-mail do Outlook.

Screencast.com



Carregue uma imagem ou um vídeo no Screencast.com para hospedagem de imagem ou vídeo. O Screencast.com fornece um URL para compartilhamento rápido ou um código de inserção para adicionar a captura em um site ou blog.

Para personalizar as opções de compartilhamento do Screencast.com:

- **Windows:** selecione o **botão Compartilhar** > **menu suspenso Screencast.com** > **Opções**.
- **Mac:** selecione o **botão Compartilhar** > **Mais destinos de compartilhamento** > **Screencast.com**.

Caso não esteja conectado à sua conta da TechSmith, inicie uma sessão ou crie uma conta. Consulte [Sobre contas da TechSmith](#).

TechSmith Camtasia



Use o Camtasia para:

- Importar imagens estáticas ou vídeos para usar como arquivos de origem nos seus projetos do Camtasia.
- Aprimorar vídeos gravados no Snagit adicionando callouts, textos, títulos, legendas, efeitos e muito mais.

O Snagit importa uma imagem ou vídeo em MP4 para o diretório de mídias do TechSmith Camtasia.

Para compartilhar imagens ou vídeos com o Camtasia, é preciso ter o Camtasia 7.0 (Windows)/2.0 (Mac) ou versões mais recentes instaladas.

TechSmith Knowmia



Carregue uma imagem ou um vídeo no TechSmith Knowmia.

Você precisará iniciar uma sessão no Knowmia e conceder acesso à sua conta para o Snagit compartilhar uma imagem ou vídeo.

Panopto



Carregue um vídeo na sua conta do Panopto.

Você precisará iniciar uma sessão no Panopto e conceder acesso à sua conta para o Snagit compartilhar um vídeo.

Twitter (Windows)



Crie um tweet que inclua uma imagem ou um vídeo.

Você precisará iniciar uma sessão no Twitter e conceder acesso à sua conta para o Snagit compartilhar uma imagem ou vídeo.

Evernote (Windows)



Carregue uma imagem como nota no Evernote.

Você precisará iniciar uma sessão no Evernote e conceder acesso à sua conta para o Snagit.

YouTube



Carregue um vídeo na sua conta do YouTube. O YouTube fornece um URL para compartilhamento rápido com um público ou um código de inserção para adicionar a captura em um site ou blog.

O YouTube redimensionará o vídeo para caber dentro das dimensões padrões do site. Para obter melhores resultados de visualização, faça a gravação nas dimensões recomendadas do YouTube. Consulte [Gravar vídeo com o Snagit](#).

Você precisará iniciar uma sessão no YouTube e conceder acesso à sua conta para o Snagit compartilhar uma imagem ou vídeo.

Google Drive




Carregue uma imagem ou vídeo no Google Drive para hospedagem de imagem ou vídeo. O Snagit enviará um link de compartilhamento para a área de transferência.

1. Caso não esteja conectado à sua conta do Google, a caixa de diálogo Conectar com o Google Drive aparecerá. Digite o seu e-mail e senha e clique em **Iniciar sessão**.
2. Clique em **Permitir**. A caixa de diálogo Enviar para o Google Drive aparecerá.
3. Insira o nome do arquivo, selecione a pasta de destino para enviar a captura e clique em **Carregar**.

Para personalizar o destino de compartilhamento:

- **Windows:** selecione o **botão Compartilhar > menu suspenso Google Drive > Opções**.
- **Mac:** selecione o **botão Compartilhar > Mais destinos de compartilhamento**. Clique no botão **Adicionar** e escolha o destino de compartilhamento a partir da lista.



Você precisará iniciar uma sessão no Google Drive e conceder ao Snagit acesso à sua conta para compartilhar uma imagem ou vídeo.

Dropbox



Carregue uma imagem ou vídeo no Dropbox para hospedagem de imagem ou vídeo. O Snagit enviará o link de compartilhamento para a área de transferência.

Você precisará iniciar uma sessão no Dropbox e conceder ao Snagit acesso à sua conta para compartilhar uma imagem ou vídeo.

Microsoft OneDrive (Windows)




Carregue uma imagem ou um vídeo no Microsoft OneDrive. Para personalizar as opções de compartilhamento do OneDrive, selecione **Compartilhar > OneDrive > Opções**.

Box



Carregue uma imagem ou vídeo no Box para hospedagem de imagem ou vídeo. O Snagit enviará o link de compartilhamento para a área de transferência.

O Box não é um destino de compartilhamento padrão no Mac. Para adicionar este destino de compartilhamento, selecione **Compartilhar > Mais destinos de compartilhamento**. Clique no botão **Adicionar** e escolha o destino de compartilhamento a partir da lista.



Você precisará iniciar uma sessão no Box e conceder ao Snagit acesso à sua conta para compartilhar uma imagem ou vídeo.

Slack



Carregue a captura no Slack para hospedagem de imagem ou vídeo. O Snagit enviará o link de compartilhamento para a área de transferência.

Você precisará iniciar uma sessão no Slack e conceder ao Snagit acesso à sua conta para compartilhar uma imagem ou vídeo.

SharePoint (Windows)



Carregue uma imagem ou vídeo para armazenamento no SharePoint. O Snagit enviará o link de compartilhamento para a área de transferência.

Você precisará iniciar uma sessão com a Microsoft e conceder ao Snagit acesso à sua conta para compartilhar uma imagem ou vídeo.

Pages (Mac)



Insira uma imagem ou vídeo em um documento do Pages. O Snagit abrirá um novo documento do Pages caso não haja um aberto.

O aplicativo Pages precisa estar instalado antes de você compartilhar. Você precisará conceder ao Snagit permissão para acessar o Pages para compartilhar uma imagem ou vídeo.

Keynote (Mac)



Insira uma imagem ou vídeo em uma apresentação do Keynote.

O aplicativo Keynote precisa estar instalado antes de você compartilhar. Você precisará conceder ao Snagit permissão para acessar o Keynote para compartilhar uma imagem ou vídeo.

Numbers (Mac)



Insira uma imagem ou vídeo em um documento do Numbers.

O aplicativo Numbers precisa estar instalado antes de você compartilhar. Você precisará conceder ao Snagit permissão para acessar o Numbers para compartilhar uma imagem ou vídeo.


Adicionar um destino de compartilhamento

É possível adicionar outros destinos de compartilhamento para o Snagit.

1. No Snagit Editor:

- **Windows:** selecione **Compartilhar > ícone Propriedades > Preferências de compartilhamento**.
- **Mac:** selecione **Compartilhar > Mais destinos de compartilhamento**.

2. Na guia Compartilhar, clique no  na parte inferior da caixa de diálogo das preferências do Snagit Editor.



3. Baixe um destino de compartilhamento a partir do site (Windows) ou selecione um destino de compartilhamento a partir da lista (Mac).

Personalizar um destino de compartilhamento


Personalize destinos de compartilhamento para:

- Salvar ou alterar as configurações da sua conta.
- Mudar o nível de privacidade de um conteúdo compartilhado.
- Alterar a pasta de destino na qual as suas imagens ou vídeos são salvos.
- Adicionar um nome personalizado para um destino de compartilhamento (somente no Mac).
- Adicionar um atalho para o seu compartilhamento (somente no Mac).

Para personalizar um destino de compartilhamento:


1. No Snagit Editor:
 - **Windows:** selecione **Editar > Preferências do Editor > guia Compartilhar.**
 - **Mac:** selecione **Snagit > Preferências > guia Compartilhar.**
2. Escolha um destino de compartilhamento a partir da lista.
3. Personalize as configurações de compartilhamento.
4. Feche a caixa de diálogo Preferências.

Remover um destino de compartilhamento

1. No Snagit Editor:
 - **Windows:** selecione **Editar > Preferências do Editor > guia Compartilhar.**
 - **Mac:** selecione **Snagit > Preferências > guia Compartilhar.**
2. Selecione o destino de compartilhamento para remoção e clique no botão .

Adicionar extensões do Mac

É possível adicionar extensões de terceiros do Mac oferecidos pelo sistema operacional Apple como destinos de compartilhamento disponíveis no menu Compartilhar.




1. No Snagit Editor, clique no botão **Compartilhar** e selecione **Mais**.
2. A caixa de diálogo Extensões aparecerá. Clique no **menu Compartilhar** e selecione as extensões que gostaria de usar no Snagit.
3. Feche a caixa de diálogo Preferências do sistema.


Capturar uma imagem

Saiba como fazer uma captura de qualquer coisa em sua tela usando a janela de captura do Snagit.

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.



2. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen** (Windows) ou **Control+Shift+C** (Mac).




3. Um cursor laranja aparecerá.


Ao selecionar uma área, use a lupa para a precisão de pixels. Para ocultar a lupa, pressione a tecla **M**.

Para selecionar a área de captura, complete um dos seguintes passos:

- **Tela inteira:** clique no botão **Tela inteira** para capturar toda a tela.



- **Janela:** mova o cursor sobre a janela que deseja capturar. Quando um contorno pontilhado laranja aparecer ao redor da janela, clique para selecionar a área destacada.




- **Região:** clique e arraste para selecionar a região desejada na tela.
- **Rolagem:** para capturar conteúdos que se estendem para além da sua tela, clique nas setas de rolagem. Consulte

Capturar uma área de rolagem.


A captura é aberta no Snagit Editor, onde você pode visualizá-la, editá-la e compartilhá-la.

Observação: se configurar a sua captura na guia All-In-One, clique no botão **Captura de imagem**.



Configurações de captura


Option	Descrição
<p>Seleção</p> <p>Selection: <input type="text" value="Region"/> ▼ ⚙️</p> <ul style="list-style-type: none">RegionWindowFullscreenScrolling WindowPanoramicGrab TextAdvanced <ul style="list-style-type: none">ObjectMultiple AreaMenuClipboardFreehandFile	<p>Selecione a área de captura ou o tipo de captura.</p>
<p>Efeitos</p> <p>Effects: <input type="text" value="None"/> ▼</p>	<p>Aplique automaticamente um efeito à sua captura.</p> <p>Para adicionar vários efeitos, selecione Adicionar outro</p>



efeito.

Para remover o último efeito adicionado, selecione **Remover este efeito**.



Compartilhar



Compartilhe automaticamente sua captura com o destino desejado após a captura.

Para saber mais sobre destinos de compartilhamento, consulte [Compartilhar capturas](#).

Se a opção **Visualizar no Editor** estiver ativada, você precisará clicar no botão **Finalizar** no Snagit Editor para compartilhar a captura.



Se a opção **Visualizar no Editor** estiver desativada, a captura será enviada ao destino selecionado.

Observação: somente destinos que aceitam formatos de arquivo de imagem estão disponíveis na guia Imagem. Para mais destinos de compartilhamento, clique na na guia Vídeo ou em compartilhar uma captura no Snagit Editor.

Visualizar no Editor

Preview in Editor

Abra a captura no Snagit Editor para visualizar, editar e compartilhar a imagem ou o vídeo.

Desative essa opção para evitar que o Editor seja aberto automaticamente depois de cada captura.

Copiar para a área de transferência

Copy to Clipboard

Após a captura, copie-a para a área de transferência, a fim de colá-la rapidamente em outro programa ou local.

Capturar cursor

Capture Cursor

Inclua o cursor na captura.

Para capturas de imagem, o cursor é capturado como uma imagem de vetor que pode ser movida, editada ou excluída da

imagem.

Atraso

Atrase o início da captura em alguns segundos para proporcionar um tempo adicional de configuração antes de capturar itens como menus suspensos.


Após clicar no **botão Capturar**, uma contagem regressiva será iniciada no canto inferior direito da tela.




Intervalo

Defina um intervalo de tempo em que o Snagit captura imagens continuamente da área selecionada na tela.

Opcionalmente, você pode optar por descartar capturas idênticas se nada na tela tiver sido alterado.




Observação: o botão Capturar é exibido como botão Iniciar/Parar quando essa opção é selecionada.



Agenda

Agende uma data e hora para o Snagit fazer uma captura da área selecionada na tela.

Atraso de tempo




Observação: o botão Capturar é exibido como botão Iniciar/Parar quando essa opção é selecionada.



Consulte Capturas comuns com o Snagit para saber mais detalhes.

Clique no ícone de opções adicionais para expandir as opções de seleção e compartilhamento para capturas no All-In-One.



Opções adicionais (guia All-In-One)

Dica: descubra novas formas de captura com o Snagit.

Consulte Capturas comuns com o Snagit para saber como configurar o Snagit como destino de impressora para outros aplicativos ou para saber mais detalhes sobre como capturar menus suspensos, várias áreas na tela e muito mais.

Capturar uma área de rolagem


A captura de rolagem do Snagit permite fazer capturas de tela de páginas da web inteiras, documentos longos e qualquer outra janela na tela que exija rolagem para que se veja todo o conteúdo.

Há duas maneiras de se capturar uma área de rolagem:


- [Automaticamente com as setas de rolagem](#): role a janela na horizontal, na vertical ou nas duas direções para capturar o conteúdo inteiro da janela ou do navegador.
- [Manualmente com a captura panorâmica](#): role a janela na horizontal ou na vertical com maior controle para capturar somente a área desejada da janela ou do navegador. Escolha essa opção para evitar o corte de bordas indesejadas da imagem capturada.

Rolar automaticamente com as setas de rolagem


1. Abra ou prepare o que você quer capturar.
2. Na janela de captura, clique na guia **All-in-One**.



3. Clique no botão Capturar ou pressione **Print Screen** (Windows) ou **Control+Shift+C** (Mac).



4. Um cursor laranja aparecerá. Mova o cursor sobre a janela.



5. Clique em uma seta para fazer uma captura da área de rolagem horizontal, vertical ou de toda a área de rolagem.

A captura é aberta no Snagit Editor, onde você pode visualizá-la, editá-la e compartilhá-la.

Observação: se as setas de rolagem não aparecerem no Snagit para Mac, verifique se a captura de rolagem está ativada. Selecione o **menu Snagit > Preferências > guia Capturar > Corrigir permissões de captura**.


Se você continuar a ter problemas para capturar automaticamente com as setas de rolagem:

- **Windows:** consulte este artigo do suporte.
- **Mac:** consulte este artigo do suporte.


Rolar manualmente com a captura panorâmica

A captura panorâmica permite rolar para cima, para baixo ou para os lados para capturar páginas da web e documentos longos ou janelas de aplicativo amplas. Ela oferece mais controle do que a rolagem automática para capturar precisamente somente a parte desejada de uma janela.


1. Na janela de captura, selecione a guia **All-in-One**.




2. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen** (Windows) ou **Control+Shift+C** (Mac).




3. Um cursor laranja aparecerá. Clique e arraste para selecionar uma área dentro de uma janela na tela. Consulte [Dicas seleção de área](#).
4. Clique no botão **Captura panorâmica**.




5. Na barra de ferramentas da captura panorâmica, clique no botão **Iniciar**.



6. Use a barra de navegação da janela ou o mouse para rolar o conteúdo que deseja capturar. O Snagit capturará tudo exibido dentro da área selecionada. Consulte [Dicas de rolagem e movimento](#).
7. Para parar uma captura panorâmica, clique no botão **Parar** na barra de ferramentas Panorâmica.



Caso a barra de ferramentas esteja oculta, clique no ícone da janela de captura na barra de tarefas.



A captura é aberta no Snagit Editor, onde você pode visualizá-la, editá-la e compartilhá-la.

Dicas de seleção de área

- Redimensione a página do navegador ou a janela do aplicativo para um tamanho maior, facilitando a visualização do conteúdo à medida que você faz a rolagem durante a captura.

- Não inclua a barra de navegação na seleção.
- Considere excluir conteúdos irrelevantes na captura como margens em branco, propagandas, pop-ups e etc.
- Desative as barras de ferramentas flutuantes antes da captura.

Dicas de rolagem e movimento


- Role com fluidez. Não navegue muito rápido ou devagar.
- Role ou navegue em uma direção de cada vez. Evite fazer ziguezagues.

Gravar um vídeo Picture-in-Picture

Grave sua tela e a webcam ao mesmo tempo com o recurso Picture-in-Picture do Snagit.


Adicione um vídeo Picture-in-Picture (webcam) para se conectar com os seus espectadores. A função Picture-in-Picture do Snagit permite que você:

- Mostre a tela e a webcam simultaneamente no seu vídeo.
- Controle o tamanho e o posicionamento do vídeo da webcam.
- Ligue e desligue a câmera durante a gravação conforme necessário.




Observação: para mais informações sobre todas as opções de gravação de vídeo, incluindo configurações de captura e dimensões da gravação, consulte Gravar um vídeo com o Snagit.


1. Na janela de captura, selecione a guia **Vídeo**.




2. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen** (Windows) ou **Control+Shift+C** (Mac).



3. Um cursor laranja aparecerá. Clique e arraste para selecionar a área a ser gravada na tela ou clique no botão **Tela inteira** para selecionar toda a tela.




4. A barra de ferramentas de gravação de vídeo aparecerá com uma visualização da webcam. Clique em um botão na barra de ferramentas para ativar ou desativar a opção antes ou durante a gravação.



- **Webcam:** clique no botão Webcam para ativar ou desativar a configuração da webcam.



- **Opções de webcam:** clique no menu suspenso para selecionar as opções de webcam:




- **Dispositivo:** selecione a webcam integrada ou conectada ao seu computador.
- **Posicionamento do Picture-in-Picture ou Tela inteira:** selecione o local para a janela Picture-in-Picture no vídeo final ou selecione **Tela inteira** (Windows) ou **Webcam tela inteira** (Mac) para preencher a área de gravação selecionada com o vídeo da webcam.
- **Forma:** selecione a forma **Círculo**, **Retângulo**, **Retângulo arredondado**, **Quadrado** ou **Quadrado Arredondado** para a sua gravação da webcam.

Observação: em alguns casos, como em ambientes Citrix, somente as formas Retângulo e Quadrado estão disponíveis.


- **Áudio do microfone:** grave o áudio do microfone do seu computador ou de um microfone USB conectado.



5. Para alterar o tamanho do Picture-in-Picture, arraste um canto da visualização da webcam para dentro ou para fora.



Dica: você também pode clicar e arrastar a visualização da webcam para alterar o posicionamento do Picture-in-Picture.



6. Para iniciar a gravação, clique no botão **Gravar** ou pressione **Shift+F9** (Windows) ou **Command+Shift+Espaço** (Mac).



7. Para pausar a gravação, clique no botão **Pausar** ou pressione **Shift+F9** (Windows) ou **Command+Shift+Espaço** (Mac).



8. Para parar a gravação, clique no botão **Parar** ou pressione **Shift+F10** (Windows) **Option+Shift+V** (Mac).



A captura é aberta no Snagit Editor, onde você pode visualizá-la, editá-la e compartilhá-la.

Dica: pause a gravação para alterar as configurações do vídeo.

Para ter um vídeo de qualidade, pause a gravação antes de alterar as configurações de vídeo, como alterar o posicionamento do Picture-in-Picture.

Capturas comuns com o Snagit

Descubra maneiras de fazer capturas com o Snagit para atender às suas necessidades e saiba mais sobre as configurações de captura.

Dica: salve uma predefinição das configurações de captura para uso futuro.

Na janela de captura, selecione o **menu suspenso Adicionar predefinição > Nova predefinição a partir das configurações atuais**.

Capturar uma imagem

Capture uma imagem de qualquer coisa na sua tela. Consulte [Capturar uma imagem](#).

Capturar uma região

Capture uma parte da tela. Consulte [Capturar uma imagem](#).




Capturar uma imagem de tamanho fixo




Torne a sua edição mais rápida selecionando as dimensões necessárias durante a captura. Use esta opção para capturar um tamanho consistente em todas as imagens.

▼ Ver etapas:

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.




2. No menu suspenso **Seleção**, selecione **Região**.
 3. Clique no botão **Propriedades de seleção**.
-
4. Selecione a opção **Região fixa**.
 5. Insira as dimensões em pixels nos campos **Largura** e **Altura**.
 6. Desative a opção **Definir posição** para selecionar qualquer área na tela.
 7. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen**.




8. Uma caixa com as dimensões selecionadas aparecerá na tela. Mova a caixa até a área que deseja capturar na tela. Clique para selecionar a área.

▼ Ver etapas:

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.



2. No menu suspenso **Seleção**, selecione **Região**.
3. Clique no botão **Propriedades de seleção**.
4. Selecione a opção **Região fixa**.
5. Ative a opção **Definir posição**.
6. Insira a posição nos campos **X** e **Y** ou clique no botão **Selecionar região** para clicar e arrastar uma área na tela.
7. Se você definir as posições X e Y, clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen**.



O Snagit capturará uma imagem da posição selecionada na tela.

Capturar a tela inteira

Capture toda a tela. Consulte [Capturar uma imagem](#).


Observação: no Mac, caso possua vários monitores só é possível selecionar uma tela de cada vez.

Capturar uma janela



Capture uma janela aberta, caixa de diálogo ou uma área de um aplicativo na sua tela. Consulte Capturar uma imagem.


Capturar uma janela aberta ou oculta na tela (Mac)




Capture uma imagem de uma janela aberta ou oculta na tela.

▼ Ver etapas:

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.




2. No menu suspenso **Seleção**, clique em **Controle de missão**.
3. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Control+Shift+C**.



4. O Snagit exibirá todas as janelas abertas na tela. Mova o cursor sobre a janela que deseja capturar. Clique para capturar a janela.


Capturar uma janela rolante



Capture o conteúdo de um navegador da web ou de aplicativo que se estende além da área visível na janela.

Consulte Capturar uma área de rolagem.


Capturar um menu




Capture um menu suspenso ou em cascata.

▼ Ver etapas:

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.




2. No menu suspenso **Seleção**, selecione **Avançado > Menu** (Windows) ou **Menu** (Mac).
3. No Windows, clique no botão **Propriedades do menu**.



- **Capturar submenus abertos:** captura as opções ou submenus abertos.
 - **Capturar barra de menus:** captura o nome da barra de menu com a captura do menu.
4. Ative a opção **Atraso de tempo** para tempo adicional para abrir um menu antes da captura. Clique na seta de opções e digite o número de segundos de atraso.



5. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen** (Windows) ou **Control+Shift+C** (Mac).




6. A contagem regressiva será iniciada no canto inferior direito da tela. Abra o menu desejado.

O Snagit captura uma imagem do menu aberto.

▼ **Ver etapas:**

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.



2. Selecione uma opção no menu suspenso **Seleção**.
3. Ative a opção **Atraso de tempo**. Clique na seta de opções e digite o número de segundos de atraso.



4. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen** (Windows) ou **Control+Shift+C** (Mac).




5. A contagem regressiva será iniciada no canto inferior direito da tela. Abra ou prepare o que quer capturar na sua tela.

O Snagit captura uma imagem da área selecionada da tela.

Agende uma data e hora para o Snagit fazer uma captura da área selecionada na tela.

▼ Ver etapas:

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.



2. Selecione uma opção no menu suspenso **Seleção**.
3. Adicione um efeito, selecione um destino de compartilhamento ou personalize outras opções de captura na aba Imagem.
4. Ative a opção **Atraso de tempo**.
5. Selecione a opção **Agenda** e defina a data e a hora para a captura.
6. Clique no botão **Iniciar** ou pressione **Print Screen**.




7. Clique e arraste para selecionar uma área para capturar.

Observação: se escolher no menu **Seleção** a opção Tela inteira, Menu, Área de transferência ou Arquivo, você não vai clicar e arrastar para selecionar uma área para capturar.

▼ Ver etapas:


1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.



2. Selecione uma opção no menu suspenso **Seleção**.
3. Adicione um efeito, selecione um destino de compartilhamento ou personalize outras opções de captura na aba Imagem.
4. Ative a opção **Atraso de tempo**.
5. Selecione a opção **Intervalo** e defina o intervalo de tempo.
6. Clique no botão **Iniciar** ou pressione **Print Screen**.



7. Clique e arraste para selecionar uma área para capturar.
8. O Snagit capturará uma imagem com base no intervalo de tempo definido. Para terminar uma captura com intervalo, clique no botão **Parar** na janela de captura.



Observação: se escolher no menu **Seleção** a opção Tela inteira, Menu, Área de transferência ou Arquivo, você não vai clicar e arrastar para selecionar uma área para capturar.

▼ Ver etapas do Windows:


Configure um atalho para essa opção.

1. Na janela de captura, selecione o **menu Arquivo > Preferências de captura > guia Atalhos**.
2. Para a opção Repetir última captura, selecione as teclas modificadoras preferidas e a tecla de acesso no menu suspenso.
3. Clique em **OK**.

▼ Ver etapas do Mac:

Pressione **Control+Shift+R**.


Capturar uma área feita a mão livre (Windows)




Capture uma área desenhada com o cursor.

▼ Ver etapas:

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.




2. No menu suspenso **Seleção**, selecione **Avançado > Mão livre**.
3. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen**.



4. O cursor será transformado em um ícone de tesouras. Clique e arraste ao redor da área para capturar. Solte o botão do mouse para terminar a captura.


Capturar áreas múltiplas na tela




Capture várias áreas na tela de uma só vez.

▼ Ver etapas do Windows:

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.




2. No menu suspenso **Seleção**, selecione **Avançado > Áreas múltiplas**.
3. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen**.



4. Um cursor laranja aparecerá. Para selecionar as áreas de captura, complete um dos seguintes passos:


- **Janela:** mova o cursor sobre a janela que deseja capturar. Quando um contorno pontilhado laranja aparecer ao redor da janela, clique para selecionar a área destacada.
- **Região:** clique e arraste para selecionar a região desejada na tela.

5. Para terminar a captura, clique no botão **Finalizar** no topo da tela.



▼ Ver etapas do Mac:

1. Na janela de captura, selecione a guia **All-in-One**.



2. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Control+Shift+C**.




3. Um cursor laranja aparecerá. Pressione a tecla **Command** e clique e arraste para selecionar as áreas desejadas na tela.
4. Solte a tecla **Command** para terminar a captura.

Capturar a partir de uma Webcam (Mac)


Capture uma imagem estática a partir de uma webcam ou outro dispositivo de câmera incorporado.

▼ Ver etapas:

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.



2. No menu suspenso **Seleção**, clique em **Webcam**.
3. Conecte uma webcam ao seu computador ou use a webcam já incorporada.
4. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Control+Shift+C**.



5. A caixa de diálogo da webcam aparecerá. Selecione o dispositivo de câmera a partir do menu suspenso **Câmera**.
6. Clique no botão **Capturar**.

Capturar uma página web inteira (Mac)

Um método alternativo à captura de rolagem para capturar rapidamente uma página web inteira.

▼ Ver etapas:

Arraste o URL da barra de endereço para um dos seguintes locais:



- Ícone na barra de menu



- Ícone do Snagit na barra inferior



O Snagit capturará toda a página web, incluindo a área que não aparece na janela atual em que o site está aberto.

Capturar com uma predefinição e atalho do teclado

Predefinições lembram automaticamente as suas configurações de captura. Use as predefinições para:

- Salvar configurações de captura usadas frequentemente.
- Alternar rapidamente entre tipos de captura diferentes dependendo da tarefa que precisa realizar.
- Adicionar efeitos ou compartilhar capturas automaticamente com aplicativos ou para locais específicos.

Consulte [Salvar configurações de captura como predefinições](#).

Gravar um vídeo

Grave a ação na tela, a webcam ou o áudio (de um microfone ou do sistema) em formato de arquivo MP4.

Consulte [Gravar vídeo com o Snagit](#).

Gravar um vídeo Picture-in-Picture




Grave sua tela e a webcam ao mesmo tempo para se conectar com seus espectadores.


Consulte Gravar um vídeo Picture-in-Picture.

▼ Ver etapas:

1. Na janela de captura, clique para selecionar a guia **Imagem**.




2. No menu suspenso Seleção, clique em **Extrair texto**.




Observação: as configurações de captura não compatíveis com a função Extrair texto serão desativadas na janela de captura.

3. Clique no botão **Capturar** ou pressione **Print Screen** (Windows) ou **Shift+Ctrl+C** (Mac).



4. Um cursor laranja aparecerá. Clique e arraste para selecionar a área desejada na tela.




A captura é aberta no Snagit Editor, onde você pode visualizar o texto no diálogo Resultados da extração de texto. Clique no botão **Copiar tudo** e copie o texto para a área de transferência para colá-lo em um documento ou outro aplicativo. Consulte Copiar e editar texto em uma imagem.

Copiar captura para a área de transferência e ignorar o Snagit Editor

Copie uma captura de imagem diretamente para a área de transferência para colar em outro aplicativo e não abrir o Snagit Editor.

▼ Ver etapas:

1. Na janela de captura, desative a opção **Visualizar no Editor**.



2. Selecione a opção **Copiar para a área de transferência**.

Captura da impressora do Snagit (Windows)

Envie conteúdo de um aplicativo para o Snagit Editor usando a opção Impressora do aplicativo.

▼ Ver etapas:

Configure uma Impressora do Snagit

1. Na janela de captura, selecione **Arquivo > Preferências de captura > guia Capturar > Configurações de captura para impressora**.
2. A caixa de diálogo Propriedades de seleção aparecerá. Na guia Impressoras do Snagit, selecione **Snagit 2022** ou clique **Adicionar uma impressora do Snagit**. Clique no botão **Propriedades** para editar as configurações de saída da impressora.
3. Clique no botão **OK**.

Enviar conteúdo de um aplicativo para o Snagit Editor

1. No aplicativo, selecione **Arquivo > Imprimir** (ou o equivalente no aplicativo).
2. Da lista de impressoras, escolha **Snagit 2022**.
3. Clique **OK** para enviar a captura ao Snagit Editor.

Salvar configurações de captura como predefinições

Economize tempo criando uma predefinição para lembrar automaticamente suas configurações de captura.

Neste tutorial:


- [Capturar com uma predefinição](#)
- [Adicionar uma nova predefinição](#)
- [Editar uma predefinição](#)
- [Organizar a lista de predefinições \(Windows\)](#)
- [Compartilhar predefinições \(Windows\)](#)

Predefinições lembram automaticamente as suas configurações de captura. Use as predefinições para:


- Salvar configurações de captura usadas frequentemente.
- Alternar rapidamente entre tipos de captura diferentes dependendo da tarefa que precisa realizar.
- Adicione automaticamente efeitos como bordas ou informações da captura.
- Salve capturas diretamente em seu formato de arquivo preferido sem abrir o Snagit Editor.

Capturar com uma predefinição

1. Na janela de captura, clique no botão **Predefinições**.



2. A lista de predefinições disponíveis será expandida. Passe o cursor sobre a predefinição desejada até que o botão vermelho **Capturar predefinição** apareça. Clique no botão vermelho para iniciar a captura.




Dica: atribua atalhos do teclado a Predefinições.

Para atribuir um atalho do teclado a uma predefinição, clique no campo **Adicionar atalho** (Windows) ou **+ Atalho** (Mac) e pressione a combinação de teclas desejada no teclado.

Adicionar uma nova predefinição

Adicione rapidamente uma nova predefinição com base nas configurações atuais selecionadas.


1. Na janela de captura, ajuste as configurações à captura para a qual você quer criar uma predefinição. Para obter detalhes sobre as configurações de captura, consulte Capturar uma imagem ou Gravar um vídeo com o Snagit.
2. Clique no menu suspenso **Adicionar predefinição**.




3. Selecione a opção **Nova predefinição a partir das configurações atuais** no menu suspenso.

Observação: também é possível adicionar uma predefinição selecionando **Nova predefinição** e escolhendo manualmente as configurações de captura adicionadas à predefinição na janela que se abre.

4. Uma nova predefinição será adicionada à lista de predefinições salvas. Digite um nome para a predefinição e pressione **Enter**.





5. Para criar um atalho de teclado, clique nos campos **Adicionar atalho** (Windows) ou **Adicionar atalho** (Mac) e pressione a combinação de teclas desejada.



Editar uma predefinição


1. Na janela de captura, clique no botão **Predefinições**.




2. A lista de predefinições disponíveis será expandida. Clique no  à direita do nome da predefinição e selecione uma das opções do menu suspenso.



Organizar a lista de predefinições (Windows)

1. Passe o cursor sobre a predefinição desejada até o  aparecer.
2. Clique e arraste o ícone para reordenar a predefinição na lista.



Compartilhar predefinições (Windows)


Importe e exporte predefinições do Snagit (.snagpresets) para compartilhar as suas configurações de captura com outras pessoas.

Importar uma predefinição


1. Na janela de captura, selecione **Arquivo > Importar predefinições**.
2. Selecione um arquivo de predefinição do Snagit (.snagpresets) e clique em **Abrir**. Control+clique (Windows) ou Command+clique (Mac) para selecionar várias predefinições.
3. O Snagit adicionará as predefinições importadas à lista de predefinições salvas.

Exportar uma predefinição

1. Na janela de captura, clique no botão **Predefinições**.



2. A lista de predefinições disponíveis será expandida. Clique no  ao lado da predefinição para exportar e selecione **Exportar**.



3. A caixa de diálogo Salvar como aparecerá. Selecione um local.

4. Insira um nome para o arquivo.

5. Clique em **Salvar**.


Alterar a tecla de atalho de captura global

Comece uma captura a qualquer hora e em qualquer lugar usando o atalho de captura global. Saiba como definir isso para o atalho ou a combinação de teclas que preferir.

O atalho de captura global (**Print Screen** para Windows ou **Control+Shift+C** para Mac) inicia uma captura com base nas configurações selecionadas na janela de captura. Para saber mais ou alterar essas configurações, consulte [Capturar sua tela](#).

Para alterar o atalho:

1. Abra a janela de captura.
2. Clique no campo Captura de tela (embaixo do botão Capturar).



3. Pressione a combinação de teclas desejada.
O novo atalho do teclado aparecerá no campo.

Dica: crie um atalho do teclado para cada tipo de captura que você faz comumente.

Salve suas configurações de captura usadas comumente como predefinições e crie um atalho do teclado para cada uma delas. Consulte [Salvar configurações de captura como predefinições](#).

Adicionar informações da captura à imagem

Adicione informações automaticamente às suas capturas de tela, como data da captura, URL, sistema operacional, versão ou número do build.


Se você precisa regularmente incluir informações sobre suas capturas de tela para compartilhar com outras pessoas, como data da captura, URL, sistema operacional, versão ou número do build, economize tempo com o efeito Informações da captura do Snagit.




Adicionar informações da captura

Siga estas etapas para adicionar automaticamente as informações da captura ao fazer uma captura de imagem:

1. Na janela de captura, clique na guia **Imagem**.
2. No menu suspenso Efeitos, selecione **Informações da captura**.



3. Clique no ícone de engrenagem para personalizar as configurações de Informações da captura.



Observação: ao capturar um navegador da web no Windows, o Snagit substitui o nome do aplicativo do navegador pelo URL do site.

4. Clique no botão **Capturar**.

Dica: repita essa captura rapidamente salvando as configurações como uma predefinição.

Na janela de captura, clique no **menu suspenso Adicionar predefinição** e selecione **Nova predefinição a partir das configurações atuais**. Consulte Salvar configurações de captura como predefinições.

Adicionar comentários ou rótulos

No Snagit, é fácil adicionar comentários ou rótulos às suas imagens para melhorar a comunicação no local de trabalho.

Ferramenta Callout

Adicione anotações para chamar atenção ou fazer comentários em áreas específicas da imagem.




1. Clique na ferramenta **Callout** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta.
3. Clique e arraste na tela para desenhar o callout.
4. Digite texto no callout.
5. Siga qualquer um destes procedimentos para editar o callout:


- Para redimensionar o callout, arraste as alças **brancas**.




- Para redimensionar a base do callout, arraste a alça **amarela**.




- Para adicionar uma base extra ao callout, arraste a alça **azul**.




- Para excluir uma base de callout, arraste a alça **amarela** no callout.




- Para girar o callout, arraste a alça **verde**.



- Para ajustar os raios dos cantos arredondados, arraste a alça **amarela** próxima ao canto. (Mac)



- Para mover o corpo do callout ao redor da base, arraste o **ponto de ancoragem**.




Para mais informações, consulte Ferramenta Callout.

Ferramenta Texto

Adicione legendas, títulos ou outros textos a uma imagem.

Observação: para adicionar texto com uma cor de fundo, borda ou seta, use a [Ferramenta Callout](#) em vez de ferramenta Texto.



1. Clique na ferramenta **Texto** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta.
3. Clique e arraste na tela para selecionar o local do seu texto.
4. Digite o texto desejado.

Para mais informações, consulte Ferramenta Texto.

Ferramenta Etapa

Adicione etapas para ilustrar um processo ou destacar áreas específicas na imagem.



1. Clique na ferramenta **Etapa** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta.
3. Clique na tela para adicionar o primeiro número ou letra.
4. Ajuste o tamanho da primeira etapa conforme necessário.
5. Clique na tela para adicionar mais etapas sequencialmente.

Para mais informações, consulte Ferramenta Etapa.

Ferramentas para chamar atenção


Saiba como as ferramentas integradas mais populares do Snagit podem ajudar a chamar a atenção do seu público.

Neste tutorial:

- [Ferramenta Seta](#)
- [Ferramenta Forma](#)
- [Ferramenta Marca-texto](#)
- [Ferramenta Ampliar](#)
- [Ferramenta Eliminar](#)
- [Ferramenta Carimbo](#)

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Ferramenta Seta




Adicione setas para chamar atenção para áreas específicas da imagem.

1. Clique na ferramenta **Seta** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta.
3. Clique e arraste na tela para desenhar uma seta começando pela base.



Para mais informações, consulte Ferramenta Seta.

Ferramenta Forma




Enquadre uma área em uma imagem desenhando um retângulo ou círculo com uma cor de preenchimento transparente.

1. Clique na ferramenta **Forma** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta.
3. Na Ferramenta Propriedades, clique no menu suspenso **Preenchimento** e selecione **Transparente** (padrão tabuleiro de xadrez).



4. Clique e arraste na tela para desenhar a forma. Pressione a tecla **Shift** enquanto arrasta para desenhar um quadrado ou círculo.

Para mais informações, consulte Ferramenta Forma.

Ferramenta Marca-texto

Activity

Project 56

○ Dolor sit amet : 1 hr ago

○ Consectetur adipiscing elit : 4 hrs ago

○ Magna aliquam erat : 1 day ago

○ aliquip ex ea commodo: 3 days ago


Chame atenção para uma área retangular da imagem.

1. Clique na ferramenta **Marca-texto** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta.



3. Clique e arraste na tela para desenhar a área para realçar.

Para mais informações, consulte Ferramenta Marca-texto.

Ferramenta Ampliar




Amplie uma área na tela para destacá-la ou mostrar detalhes.

1. Clique na ferramenta **Ampliar** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta.
3. Clique e arraste para selecionar uma área para ampliação na tela.
4. Arraste as alças brancas para ajustar o tamanho da seleção a ser ampliada.
5. Clique e arraste o  para mover a área ampliada para outro local na imagem.



6. Nas propriedades, arraste os controles deslizantes **Ampliar** e **Largura da linha** para ajustar a ampliação.

Para mais informações, consulte Ferramenta Ampliar.

Ferramenta Eliminar

	915 - 9153		1296a
	9154 - 9157		1326a
	914 - 9152		966a
	9121 - 9127		1436a
	912 - 9154		1076a
	7121 - 7128		1276a
	7106 - 7109		966a
	718 - 7122		1436a
	715 - 715		1366a
	917 - 9133		1296a
	9154 - 9157		1326a
	914 - 9152		966a
	9121 - 9127		1436a
	912 - 9154		1076a
	7121 - 7128		1276a
	7106 - 7109		966a
	718 - 7122		1436a
	715 - 715		1366a


Foque a atenção removendo seções desnecessárias de uma imagem.

1. Clique na ferramenta **Eliminar** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Selecione um estilo rápido para determinar a direção e o estilo de borda do corte.




3. Uma linha aparecerá na tela. Clique e arraste na tela para selecionar uma área para excluir.



Para mais informações, consulte Ferramenta Eliminar.

Ferramenta Carimbo





Adicione carimbos para chamar atenção e comunicar suas ideias visualmente.

1. Clique na ferramenta **Carimbo** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Em Estilos rápidos, selecione uma categoria de carimbo no menu suspenso ou digite um termo de pesquisa. Clique para selecionar um carimbo.



Para saber como baixar carimbos ou adicionar um carimbo personalizado, consulte Ferramenta Carimbo.

Dica: salve as personalizações da ferramenta como Estilos rápidos.

Depois de editar as propriedades da ferramenta, salve sua personalização como um estilo rápido para uso futuro. Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.

Ocultar informações confidenciais em uma imagem


O Snagit tem várias ferramentas que permitem remover, substituir ou ocultar partes de uma captura de tela que não devem ser compartilhadas.

Neste tutorial:

- [Remover informações confidenciais com a ferramenta de seleção](#)
- [Substituir informações confidenciais com a ferramenta Mover ou Seleção](#)
- [Ocultar informações confidenciais com a ferramenta Desfoque](#)
- [Cobrir informações confidenciais com a ferramenta Forma](#)
- [Cobrir todos os elementos com a ferramenta Simplificar](#)

Remover informações confidenciais com a ferramenta de seleção

Selecione uma área para remover da imagem, como informações de identificação pessoal ou opções/funcionalidade não disponíveis para um cliente do seu produto.



1. Clique na ferramenta **Seleção** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. No painel de propriedades da ferramenta, selecione uma opção de preenchimento de fundo:
 - **Transparente:** revela a tela atrás da área selecionada.
 - **Autopreenchimento:** preenche automaticamente a área com base no conteúdo ao redor da seleção.
3. Clique e arraste as informações que você quer remover.
4. Pressione **Delete**.

Para mais informações, consulte Ferramenta de seleção.

Substituir informações confidenciais com a ferramenta Mover ou Seleção

Se sua imagem contém nomes reais, endereços ou outras informações confidenciais ou de identificação pessoal, substitua-os por informações fictícias com a ferramenta Mover ou Seleção.



Para substituir texto com a ferramenta **Mover**:

1. Clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Na Ferramenta Propriedades, ative o **Smart Move**. O Snagit detecta elementos na imagem automaticamente.
3. Clique duas vezes no texto. Uma caixa de texto editável aparecerá.
4. Digite o texto substituto e pressione **Enter**.

Para substituir texto com a ferramenta **Seleção**:

1. Clique na ferramenta **Seleção** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Clique e arraste para selecionar o texto na tela.




3. Clique com o botão direito na seleção ou pressione Ctrl+clique (Mac) e selecione **Editar texto**.
4. Clique na caixa de texto para editar o texto.

Para mais informações, consulte Ferramenta Mover e Editar texto em uma imagem.

Ocultar informações confidenciais com a ferramenta **Desfoque**

Desfoque ou pixelize parte de uma imagem, como uma foto de perfil ou placa de veículo, para ocultar rapidamente detalhes identificáveis.




1. Clique na ferramenta **Desfoque** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Na Ferramenta Propriedades, selecione a forma de desfoque (somente Mac) e o tipo de desfoque.




3. Clique e arraste na tela para desenhar o desfoque.
4. Arraste o controle deslizante para ajustar a intensidade.

Para mais informações, consulte Ferramenta Desfoque.

Observação: algumas ferramentas de terceiros podem inverter a pixelização. Proteja informações confidenciais cobrindo-as com a [ferramenta Forma](#) em vez da ferramenta Desfoque.

Cobrir informações confidenciais com a ferramenta Forma

Cubra elementos em uma imagem para modificá-los ou ocultá-los da visualização. Isso é útil para indicar que você removeu informações, como conteúdo de um banco de dados, formulário ou documento real.



1. Clique na ferramenta **Forma** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Selecione uma forma na Ferramenta Propriedades. Para um visual modificado, selecione o estilo rápido de retângulo preto.
3. Clique e arraste as informações que você quer ocultar.

Para mais informações, consulte Ferramenta Forma.

Cobrir todos os elementos com a ferramenta Simplificar

Às vezes, é mais eficiente cobrir todos os elementos em uma imagem de uma vez e depois revelar alguns itens que você quer mostrar.



1. Clique na ferramenta **Simplificar** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Na Ferramenta Propriedades, ative **Simplificar automaticamente**.
3. O Snagit cobrirá textos e elementos visuais na imagem com formas usando a paleta de cores.
4. Para revelar uma área específica da imagem, clique em uma forma que você quer remover e pressione **Delete**.

Para mais informações, consulte Ferramenta Simplificar.

Observação: para manter a proteção de informações confidenciais, achate a imagem ou compartilhe-a como PNG, JPG ou outro tipo de arquivo de imagem. Para mais informações, consulte Práticas recomendadas para salvar seus arquivos do Snagit.

Remover partes de uma imagem

Remova objetos indesejados, espaçamento ou informações de uma imagem.


Remova partes de uma imagem para concentrar a atenção em outras áreas ou ocultar objetos e formas.

O Snagit oferece várias maneiras de remover partes de uma imagem, incluindo:

- [Eliminar seções horizontais ou verticais](#)
- [Preencher objetos com cor para ocultá-los](#)
- [Selecionar e excluir áreas](#)
- [Apagar manualmente](#)
- [Recortar arestas de uma imagem](#)

Eliminar seções horizontais ou verticais

Elimine seções verticais ou horizontais para remover espaço indesejado, objetos e informações.




1. Clique na ferramenta **Eliminar** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Selecione um estilo rápido para determinar a direção e o estilo de borda do corte.




3. Uma linha aparecerá na tela. Clique e arraste na tela para selecionar uma área para excluir.



Observação: para estilos de bordas retas da ferramenta Eliminar, o Snagit une as seções perfeitamente. Para outros estilos de borda, o Snagit deixa uma lacuna. O tamanho da lacuna não é editável.

Preencher objetos com cor para ocultá-los

Substitua uma cor por outra da sua imagem para ocultar objetos e formas.




Observação: para alterar uma cor em uma imagem para transparente, consulte [Remover um plano de fundo](#).

1. Clique na ferramenta **Preenchimento** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte [Personalizar a barra de ferramentas do Snagit](#).

2. Para selecionar a cor de preenchimento, clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da imagem.




3. O cursor do Conta-gotas mudará para o cursor de Preenchimento. Clique na cor na imagem que você quer substituir.

A cor de preenchimento substitui a cor existente na imagem pela cor selecionada. Para mais informações, consulte [Ferramenta Preenchimento](#).

Selecionar e excluir áreas

Selecione e exclua rapidamente partes ou objetos indesejados em uma imagem.




1. Clique na ferramenta **Seleção** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Na Ferramenta Propriedades, escolha uma forma de seleção: Retângulo, Elipse, Polígono ou Mão livre.



3. Selecione uma opção de **Preenchimento de fundo** para preencher uma área quando a seleção for movida ou excluída:
 - **Transparente:** preenche a área com transparência para exibir a tela embaixo.
 - **Autopreenchimento:** preenche automaticamente a área com base no conteúdo ao redor da seleção.
4. Clique e arraste para desenhar a seleção na tela.
5. Pressione a tecla **Delete** para remover a seleção.

Dica: inverta a seleção para selecionar toda a outra parte.

Para excluir ou editar manualmente tudo, exceto a área selecionada, clique com o botão direito (Windows) ou pressione Control e clique (Mac) na tela e selecione **Inverter seleção**.

Para mais informações, consulte Ferramenta de seleção.

Apagar manualmente


Apague a imagem à mão livre para revelar a tela abaixo.

1. Clique na ferramenta **Borracha** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta.
3. Clique e arraste nas áreas a serem apagadas.



Para mais informações, consulte Ferramenta Borracha.

Recortar arestas de uma imagem


Recorte para apagar arestas de uma imagem para focar a atenção.

1. Clique na ferramenta **Recortar** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.


2. Para selecionar uma área para recorte, arraste as alças azuis.





3. Para mover a área selecionada, clique e arraste a seleção para um novo local.



4. Clique no botão **Recortar** para salvar as alterações.



O Snagit aplica o recorte à imagem na tela.



Ferramenta Ampliar

Amplie e realce uma área em uma imagem.


Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.



1. Clique na ferramenta **Ampliar** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique e arraste para selecionar uma área para ampliação na tela.
4. Arraste as alças brancas para ajustar o tamanho da seleção a ser ampliada.
5. Clique e arraste o  para mover a área ampliada para outro local na imagem.



6. Quando você terminar de usar a ferramenta **Ampliar**, clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas para selecionar, mover, editar ou excluir os objetos que você adicionou à imagem.




Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.


Dica: salve as personalizações da ferramenta como Estilos rápidos.

Depois de editar as propriedade da ferramenta, salve sua personalização como um estilo rápido para uso futuro. Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.




Contorno

Altere a cor que contorna a área ampliada.




Forma

Selecione uma forma para a área ampliada.



Ampliar

Arraste o controle deslizante ou insira um valor para ajustar a porcentagem de ampliação.



Largura da linha

Arraste o controle deslizante ou insira um valor em pixels para ajustar a largura do contorno em torno da área ampliada.

Ferramenta Borracha

Apague áreas achatadas em uma imagem para expor a tela.

Observação: as ferramentas estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Ferramenta Borracha


Observação: a ferramenta Borracha apaga somente áreas achatadas ou originais da imagem.

1. Clique na ferramenta **Borracha** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique e arraste para apagar partes da imagem na tela.




Dica: selecione uma largura de borracha menor e amplie na tela para apagar partes da imagem com precisão.

Observação: selecione **Imagem > Cor da tela** (Windows) ou **Imagem > Alterar cor da tela** (Mac) para alterar a cor da borracha. Se a cor da tela for definida como transparente, você verá um padrão de tabuleiro de xadrez conforme apaga. Para mais informações, consulte Remover um plano de fundo.

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.

Dica: salve suas personalizações como um estilo rápido para uso futuro. Consulte [Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos](#).




Largura

Arraste o controle deslizante ou insira um valor para ajustar a largura da borracha.



Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência.



Antialias (somente Windows)

Ative esta opção para suavizar as arestas da área apagada.



Ferramenta Callout

Adicione anotações para chamar atenção ou fazer comentários em áreas específicas da imagem.

Observação: as ferramentas estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Adicionar um callout


1. Clique na ferramenta **Callout** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se você personalizou a barra de ferramentas, talvez seja preciso clicar no menu suspenso **Mais** para selecionar a ferramenta. Consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as [propriedades da ferramenta](#) para personalizar a ferramenta.
3. Clique e arraste na tela para desenhar o callout.
4. Digite texto no callout.
5. Siga qualquer um destes procedimentos para editar o callout:


- Para redimensionar o callout, arraste as alças **brancas**.




- Para redimensionar a base do callout, arraste a alça **amarela**.




- Para adicionar uma base extra ao callout, arraste a alça **azul**.




- Para girar o callout, arraste a alça **verde**.



- Para ajustar os raios dos cantos arredondados, arraste a alça **amarela** próxima ao canto. (Mac)



- Para mover o corpo do callout ao redor da base, arraste o **ponto de ancoragem**.





Excluir um callout

- Clique para selecionar o callout na tela.
- Pressione a tecla **Delete**.

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.

Dica: salve suas personalizações como um estilo rápido para uso futuro. Consulte [Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos](#).




Preenchimento/Contorno

- **Preenchimento:** altere a cor interna.




- **Contorno:** altere a cor do contorno de um callout.



Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.




- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.




Forma

Clique no menu suspenso para selecionar o estilo da forma.




Sombra

Clique para selecionar uma direção para a sombra. Para desativar a sombra, clique para desfazer a seleção da direção da sombra.



Propriedades avançadas de sombra

Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais de Sombra:




- **Cor:** selecione uma cor para a sombra.
- **Ângulo (somente Windows):** defina a direção da sombra que se estende da ferramenta.
- **Distância:** aumente/diminua a distância entre a ferramenta e a sombra.
- **Opacidade:** aumente/diminua a transparência da sombra.
- **Desfoque:** aumente/diminua a claridade da sombra.

Propriedades da fonte

- **Fonte:** clique no menu suspenso para selecionar uma fonte.
- **Cor da fonte:** clique no menu suspenso para selecionar a cor da fonte.
- **Tamanho da fonte:** arraste o controle deslizante ou insira um valor para ajustar o tamanho da fonte.
- **Estilo da fonte (somente Mac):** clique no menu suspenso para selecionar a formatação do texto: Regular, Itálico, Negrito, Negrito e itálico. Para o Windows, consulte [Propriedades avançadas de texto](#) para mais opções de formatação.
- **Tamanho do contorno (Windows)/Largura da linha (Mac):** arraste o controle deslizante ou insira um valor para ajustar o contorno do callout. Insira 0 para remover o contorno.

Estilo da seta

Clique no menu suspenso para selecionar um estilo de linha e estilo de acabamento para a base do callout.




Cor da seta



Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor:

- Clique para seleccionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.



- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.

Tamanho da seta

Arraste o controle deslizante ou insira um valor para ajustar o tamanho da base do callout.

Propriedades avançadas de texto

Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais da fonte.

- **Estilo:** clique para selecionar a formatação do texto: Negrito (Windows), Itálico (Windows), Sublinhado, Tachado (Mac). Para o Mac, consulte [Estilo da fonte](#) para mais opções de formatação.
- **Alinhamento:** clique para selecionar o alinhamento de texto horizontal ou vertical.
- **Preenchimento (somente Windows):** ajuste o espaço ao redor do texto.
- **Opacidade:** arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência do texto.
- **Sombreado (somente Windows):** ative a caixa de seleção para misturar a cor do contorno do callout com a cor de preenchimento.

Ferramenta Caneta

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Desenhar uma linha com a caneta

1. Clique na ferramenta **Caneta** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique e arraste o cursor na tela para desenhar uma linha.

Editar uma linha da caneta



Observação: para editar uma linha da caneta, você precisa selecionar a opção **Criar como vetor** (Windows) ou **Criar linha editável** (Mac) antes de desenhá-la. Linhas desenhadas sem essa opção não podem ser editadas.

1. Clique para selecionar a linha na tela.
2. Siga qualquer um destes procedimentos para editar a linha:
 - Clique e arraste para mover o desenho da caneta.
 - Ajuste as [propriedades da ferramenta](#).
 - Pressione **Delete** para excluir a linha.

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.


Dica: salve suas personalizações como um estilo rápido para uso futuro. Consulte [Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos](#).



Cor

Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.




- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.




Forma (somente Windows)

Clique no menu suspenso para selecionar o estilo da forma.




Observação: o Snagit Mac aceita somente a forma circular para desenhos com a caneta. Se você abrir um arquivo SNAGX no Snagit Mac, as linhas desenhadas com outras formas são mostradas como se tivessem sido desenhadas com a forma circular. Consulte [Compatibilidade de formatos de arquivo com o Snagit](#).




Sombra

Clique para seleccionar uma direção para a sombra. Para desativar a sombra, clique para desfazer a seleção da direção da sombra.



Propriedades avançadas de sombra


Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais de Sombra:



- **Cor:** selecione uma cor para a sombra.
- **Ângulo (somente Windows):** defina a direção da sombra que se estende da ferramenta.
- **Distância:** aumente/diminua a distância entre a ferramenta e a sombra.
- **Opacidade:** aumente/diminua a transparência da sombra.
- **Desfoque:** aumente/diminua a claridade da sombra.


Largura

Arraste o controle deslizante ou insira um valor em pixels para ajustar a largura da seta/contorno/linha.



Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência.



Criar como vetor (Windows)/Criar linha editável (Mac)

Selecione essa opção para desenhar uma linha que possa ser editada.



Antialias (Windows)

Selecione essa opção para misturar arestas de pixel com o plano de fundo.



Suavizar (Windows)

Selecione essa opção para suavizar ângulos agudos em curvas.

Observação: essa opção está disponível somente com a forma Caneta circular.



Suavizar curvas (Mac)

Selecione essa opção para misturar arestas de pixel com o plano de fundo e suavizar ângulos agudos em curvas.

Ferramenta Carimbo

Faça anotações em sua imagem usando carimbos de uma variedade de categorias.

Neste tutorial:

- [Adicionar um carimbo à imagem](#)
- [Baixar carimbos](#)
- [Criar carimbos personalizados](#)
- [Ferramenta Propriedades](#)

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.


Adicionar um carimbo à imagem

1. Clique na ferramenta **Carimbo** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Em Estilos rápidos, selecione uma categoria de carimbo no menu suspenso ou digite um termo de pesquisa. Clique para selecionar um carimbo.




3. Clique na tela para adicioná-lo.

Clique e arraste para mover o carimbo.



Clique e arraste a alça para redimensionar o carimbo.



4. Quando você terminar de usar a ferramenta Carimbo, clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas para selecionar, mover, editar ou excluir os objetos que você adicionou à imagem.



Baixar carimbos

Observação: você precisa ter o Snagit versão 2020 ou posterior para baixar os ativos diretamente no Snagit.


1. Clique na ferramenta **Carimbo** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



2. No painel de propriedades, clique no botão **Baixar mais**.
3. O site do TechSmith Assets será aberto. Localize o carimbo desejado e clique no link **Enviar para o Snagit**. Para saber mais sobre o download de ativos, consulte Baixar os Assets da TechSmith para o Snagit.




O Snagit adiciona o carimbo definido na categoria correspondente: **ferramenta Carimbo > Estilos rápidos > menu suspenso Carimbo > selecionar categoria**.



Criar carimbos personalizados

Salve imagens, anotações ou objetos na tela como carimbos personalizados.

1. No Windows, selecione a **ferramenta Carimbo** > **botão Organizar carimbos** > **botão Adicionar carimbo**. No Mac, selecione a **ferramenta Carimbo** > **Importar carimbos**.
2. Navegue para escolher uma imagem e clique em **Abrir**.
O Snagit adiciona a imagem a **Meus carimbos**.




Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.


Dica: salve as personalizações da ferramenta como Estilos rápidos.

Depois de editar as propriedades da ferramenta, salve sua personalização como um estilo rápido para uso futuro.
Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.



Sombra

Clique para selecionar uma direção para a sombra. Para desativar a sombra, clique para desfazer a seleção da direção da sombra.



Propriedades avançadas de sombra


Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais de Sombra:



- **Cor:** selecione uma cor para a sombra.
- **Ângulo (somente Windows):** defina a direção da sombra que se estende da ferramenta.
- **Distância:** aumente/diminua a distância entre a ferramenta e a sombra.
- **Opacidade:** aumente/diminua a transparência da sombra.
- **Desfoque:** aumente/diminua a claridade da sombra.

Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência.



Ferramenta Desfoque

Desfoque uma imagem para ocultar ou mascarar informações sigilosas.

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

1. Clique na ferramenta **Desfoque** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte [Personalizar a barra de ferramentas do Snagit](#).

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique e arraste na tela para desenhar o desfoque.

Observação: algumas ferramentas de terceiros podem inverter a pixelização. Proteja informações confidenciais cobrindo-as com a ferramenta Forma em vez da ferramenta Desfoque. Consulte [Ocultar informações confidenciais em uma imagem](#).

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.




Tipo

Clique no menu suspenso para selecionar o tipo de desfoque:

- **Suavizar:** reduz os detalhes de uma captura como se você estivesse vendo-a através de uma lente fora de foco. Use-a para aplicar profundidade ou para desfocar os detalhes em informações sigilosas.



- **Pixelizar:** cobre uma área com uma combinação de grandes pixels quadrados. Use-a para ocultar rostos ou informações sigilosas em uma captura de imagem.



Forma (somente Mac)

Clique no menu suspenso para selecionar a forma de desfoque.

Intensidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de desfoque.

Ferramenta Destaque (Mac)

Observação: as ferramentas estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Adicionar um destaque



1. Clique na ferramenta **Destaque** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais** para selecionar a ferramenta. Consulte [Personalizar a barra de ferramentas do Snagit](#).

2. Personalize a ferramenta na [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique e arraste na tela para colocar o destaque na área desejada.

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.

Dica: salve suas personalizações como um estilo rápido para uso futuro. Consulte [Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos](#).




Forma

Selecione um quadrado, quadrado com cantos arredondados ou forma oval para o destaque.

Cor

Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor de fundo da imagem ao redor do destaque:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.



- Clique no botão Conta-gotas e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.



Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar a transparência da cor de fundo ao redor do destaque.

Desfoque:

Arraste o controle deslizante para ajustar a claridade da imagem de fundo ao redor do destaque.

Ferramenta Eliminar

Exclua uma seção vertical ou horizontal de uma imagem.


Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

1. Clique na ferramenta **Eliminar** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Selecione um estilo rápido para determinar a direção e o estilo de borda do corte.



3. Uma linha aparecerá na tela. Clique e arraste na tela para selecionar uma área para excluir.



Observação: para estilos de bordas retas da ferramenta Eliminar, o Snagit une as seções perfeitamente. Para outros estilos de borda, o Snagit deixa uma lacuna. O tamanho da lacuna não é editável.

Ferramenta Etapa

Clique para adicionar números ou letras sequencialmente na tela.

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

1. Clique na ferramenta **Etapa** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).

3. Clique para adicionar números ou letras sequencialmente na tela.

Dica: altere o tamanho das etapas na sequência


Depois de adicionar sua primeira etapa na tela, clique para selecionar a etapa e arraste as alças brancas para dentro e para fora até o tamanho desejado. Quaisquer etapas adicionadas à tela terão esse mesmo tamanho.

4. Para editar manualmente o rótulo, clique com o botão direito (Windows) ou pressione Control e clique (Mac) na etapa e escolha **Editar valor**. Digite o valor alfanumérico desejado e pressione **Enter**.

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.


Dica: salve suas personalizações como um estilo rápido para uso futuro. Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.



Preenchimento

Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.



- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.




Cor do texto

Clique no menu suspenso para selecionar a cor da fonte.


Forma

Clique no menu suspenso para selecionar o estilo da forma.




Sombra

Clique para selecionar uma direção para a sombra. Para desativar a sombra, clique para desfazer a seleção da direção da sombra.



Propriedades avançadas de sombra

Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais de Sombra:




- **Cor:** selecione uma cor para a sombra.
- **Ângulo (somente Windows):** defina a direção da sombra que se estende da ferramenta.
- **Distância:** aumente/diminua a distância entre a ferramenta e a sombra.

- **Opacidade:** aumente/diminua a transparência da sombra.
- **Desfoque:** aumente/diminua a claridade da sombra.

Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência.




Tipo

Clique no menu suspenso para selecionar um tipo alfanumérico para a sequência de etapas.



Reiniciar sequência

Clique no  para reiniciar a sequência de letras ou números para a próxima etapa adicionada à tela.

Ferramenta Forma

Adicione uma forma à imagem. Defina a cor de preenchimento como Transparente para transformá-la em um quadro.

Neste tutorial:

- [Desenhar um retângulo ou elipse \(oval\)](#)
- [Desenhar uma forma de polígono](#)
- [Ferramenta Propriedades](#)

Observação: para adicionar uma forma com texto, use a Ferramenta Callout.

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Desenhar um retângulo ou elipse (oval)


1. Clique na ferramenta **Forma** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte [Personalizar a barra de ferramentas do Snagit](#).

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique e arraste na tela para desenhar a forma.
4. Siga qualquer um destes procedimentos para editar a forma:


Clique e arraste para mover a forma.



Clique e arraste uma alça branca para redimensionar a forma.



Clique e arraste uma alça verde para girar a forma.



Dica: pressione a tecla Shift para desenhar um quadrado ou círculo perfeito.

Selecione uma forma de retângulo ou elipse no painel Propriedades. Pressione a tecla **Shift** enquanto clica e arrasta na tela para desenhar um quadrado ou retângulo.

- Quando você terminar de usar a ferramenta **Forma**, clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas para selecionar, mover, editar ou excluir os objetos que você adicionou à imagem.




Desenhar uma forma de polígono


- Clique na ferramenta **Forma** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



- Na Ferramenta Propriedades, selecione o **menu suspenso Forma > Polígono**.



- Edite as [propriedades da ferramenta](#) para personalizar a ferramenta.
- Clique e arraste na tela para desenhar o primeiro lado da forma. Clique para ancorar cada canto adicional da forma.



- Clique duas vezes (Windows) ou pressione **Enter** (Mac) para completar a forma.

6. Quando você terminar de usar a ferramenta **Forma**, clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas para selecionar, mover, editar ou excluir os objetos que você adicionou à imagem.




Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.

Dica: salve as personalizações da ferramenta como Estilos rápidos.

Depois de editar as propriedade da ferramenta, salve sua personalização como um estilo rápido para uso futuro. Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.




Preenchimento/Contorno

- **Preenchimento:** altere a cor interna.




- **Contorno:** altere a cor do contorno de uma forma.



Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor de preenchimento:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.



- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.




Dica: use Transparente para não ter preenchimento.

Para criar um quadro ou uma forma vazia sem preenchimento, selecione Transparente para Cor de preenchimento.


Forma

Clique no menu suspenso para selecionar o estilo da forma.




Sombra

Clique para selecionar uma direção para a sombra. Para desativar a sombra, clique para desfazer a seleção da direção da sombra.



Propriedades avançadas de sombra


Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais de Sombra:



- **Cor:** selecione uma cor para a sombra.
- **Ângulo (somente Windows):** defina a direção da sombra que se estende da ferramenta.
- **Distância:** aumente/diminua a distância entre a ferramenta e a sombra.
- **Opacidade:** aumente/diminua a transparência da sombra.
- **Desfoque:** aumente/diminua a claridade da sombra.

Espessura

Arraste o controle deslizante ou insira um valor em pixels para ajustar a largura do contorno da forma.




Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência.



Estilo de linha

Clique no menu suspenso para selecionar um estilo de contorno da forma.



Ferramenta Linha (Windows)

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

1. Clique na ferramenta **Linha** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique e desenhe na tela para desenhar a Linha.
4. Siga qualquer um destes procedimentos para editar a linha:
 - Clique e arraste para mover.
 - Clique e arraste uma alça branca para redimensionar.

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.


Dica: salve suas personalizações como um estilo rápido para uso futuro. Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.



Cor

Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.




- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.




Sombra

Clique para selecionar uma direção para a sombra. Para desativar a sombra, clique para desfazer a seleção da direção da sombra.



Propriedades avançadas de sombra

Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais de Sombra:



- **Cor:** selecione uma cor para a sombra.
- **Ângulo (somente Windows):** defina a direção da sombra que se estende da ferramenta.
- **Distância:** aumente/diminua a distância entre a ferramenta e a sombra.
- **Opacidade:** aumente/diminua a transparência da sombra.
- **Desfoque:** aumente/diminua a claridade da sombra.

Estilo de acabamento

Clique no menu suspenso para selecionar um estilo de acabamento ou ponta para a linha.



Observação: algumas propriedades de ferramentas no Snagit Windows não são totalmente aceitas no Snagit Mac. Consulte Compatibilidade de formatos de arquivo com o Snagit.


Estilo de linha

Clique no menu suspenso para selecionar o estilo de linha.




Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência.



Curva de Bézier

Clique para ativar a caixa de seleção **Curva de Bézier**. Na tela, clique e arraste as alças brancas para ajustar a curva.



Ferramenta Marca-texto

Chame atenção para uma área retangular da imagem.


Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

1. Clique na ferramenta **Marca-texto** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte [Personalizar a barra de ferramentas do Snagit](#).

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).



3. Clique e arraste na tela para desenhar a área para realçar.
4. Quando você terminar de usar a ferramenta Marca-texto, clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas para selecionar, mover, editar ou excluir os objetos que você adicionou à imagem.




Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.

Dica: salve as personalizações da ferramenta como Estilos rápidos.


Depois de editar as propriedade da ferramenta, salve sua personalização como um estilo rápido para uso futuro. Consulte [Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos](#).



Preenchimento

Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.




- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.



Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência.



Ferramenta Mover

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Mover anotações na tela

Mova e edite anotações já adicionadas à tela no Snagit Editor.

1. Clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Clique para selecionar uma anotação.
3. Siga qualquer um destes procedimentos para editar a anotação:
 - **Mover objeto:** clique e arraste para mover um objeto para o local desejado.
 - **Excluir objeto:** clique com o botão direito e selecione **Excluir**.
 - **Editar texto:** clique duas vezes em uma caixa de texto para editá-lo.

Editar texto e elementos estáticos com o Smart Move


Ative o Smart Move para selecionar e editar elementos estáticos em uma imagem.

1. Clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar o Snagit.

2. Na Ferramenta Propriedades, ative o **Smart Move**.



3. Para objetos móveis, as alças de seleção aparecem ao posicionar o cursor sobre um objeto. Clique em um objeto para editá-lo.

Dica: para identificar objetos adicionais, arraste o controle deslizante **Detalhe** para aumentar o nível de detalhe.
4. Para editar objetos e texto:
 - **Mover objeto:** clique e arraste para mover um objeto para o local desejado.
 - **Excluir objeto:** clique com o botão direito e selecione **Excluir**.
 - **Editar texto:** clique duas vezes em uma caixa de texto para editá-lo.

Ferramenta Preenchimento

Substitua uma cor ou transparência em uma imagem preenchendo a área com uma cor diferente.

Use a ferramenta Preenchimento para substituir cores em uma imagem para combinar com as cores da sua marca, melhorar a acessibilidade para os espectadores ou mudar a estética.

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Preencher uma área com outra cor


1. Clique na ferramenta **Preenchimento** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. As configurações disponíveis para cada ferramenta são exibidas no painel Ferramenta Propriedades. Para selecionar a cor de preenchimento, siga uma destas instruções:

- Selecione uma cor de preenchimento em Estilos rápidos.




- Clique no menu suspenso **Preenchimento** e selecione uma cor das cores predefinidas ou da paleta de cores.




Se você quiser que a imagem tenha o mesmo fundo em alguma página ou se quiser que partes da imagem mostrem algum conteúdo atrás da imagem, selecione preenchimento de transparência (padrão tabuleiro de xadrez).



- Clique no menu suspenso **Preenchimento** e insira um valor HEX ou RGB no campo. Clique no botão **Modo** para alternar entre os valores HEX e RGB.



- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.



3. Clique para aplicar a cor de preenchimento a um local da tela. Preenchimento altera a cor do pixel selecionado e todos os outros pixels ao redor dele com a cor correspondente.

Dica: ajuste a tolerância para um resultado melhor.

Se o Snagit preencher muito ou quase nada de uma área na tela, pressione **Ctrl+Z** (Windows) ou **Command+Z** (Mac) para desfazer o preenchimento anterior e arraste o controle deslizante de Tolerância para ajustar a quantidade de preenchimento.

4. Quando você terminar de usar a ferramenta Preenchimento, clique na ferramenta **Mover** para selecionar, mover, editar ou excluir os objetos que você adicionou à imagem.




Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.

Dica: salve as personalizações da ferramenta como Estilos rápidos.

Depois de editar as propriedade da ferramenta, salve sua personalização como um estilo rápido para uso futuro. Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.



Conta-gotas


Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.



Preenchimento

Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.




- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.




Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência.



Tolerância

Tolerância ajusta a quantidade de preenchimento em uma área com base na similaridade das cores ao redor com o pixel selecionado.



- Posicione o controle deslizante de **Tolerância** em 1 para substituir pixels exatamente da mesma cor em torno do pixel selecionado.
- Aumente o valor de tolerância para substituir uma ampla variedade de cores. Normalmente, isso aumenta o tamanho da área de preenchimento.
- Diminua a tolerância para substituir uma variedade menor de cores. Normalmente, isso reduz o tamanho da área de preenchimento.

Preenchimento global (somente Mac)

Clique na caixa de seleção **Preenchimento global** para substituir todas as cores correspondentes em uma imagem. Ajuste a tolerância para refinar a área de substituição da cor.

Ferramenta Recortar

Apare as arestas externas de uma imagem para remover conteúdo indesejado.

Use a ferramenta Recortar para melhorar o enquadramento, voltar o olhar do espectador para o objeto da imagem ou alterar o tamanho ou proporção de uma imagem.

Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

1. Clique na ferramenta **Recortar** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Para selecionar uma área para recorte, arraste as alças azuis.




3. Para mover a área selecionada, clique e arraste a seleção para um novo local.



4. Clique no botão **Recortar** para salvar as alterações.



O Snagit exclui as áreas da imagem que estão fora da área realçada.



5. Quando você terminar de usar a ferramenta Recortar, clique na ferramenta **Mover** para selecionar, mover, editar ou excluir os objetos que você adicionou à imagem.



Dica: use a ferramenta de seleção para recortar uma imagem em um círculo.

Para transformar uma imagem retangular em uma imagem circular, consulte Ferramenta de seleção.

Ferramenta de seleção

Selecione parte de uma imagem para cortar, copiar, mover ou excluir. Substitua automaticamente as áreas excluídas pela cor ou transparência ao redor.

Neste tutorial:

- [Selecionar uma área](#)
- [Editar a seleção](#)
- [Selecionar e mover formas e ícones](#)
- [Ferramenta Propriedades](#)

Observação: as ferramentas estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Selecionar uma área

1. Clique na ferramenta **Seleção** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Na [Ferramenta Propriedades](#), escolha uma forma de seleção: Retângulo, Elipse, Polígono ou Mão livre.
3. Selecione uma opção de Preenchimento de fundo para preencher uma área quando a seleção for movida ou excluída:
 - **Transparente:** preenche a área com transparência para exibir a tela embaixo.
 - **Autopreenchimento:** preenche automaticamente a área com base no conteúdo ao redor da seleção.
4. Clique e arraste para desenhar a seleção na tela.

Dica: inverta a seleção para selecionar toda a outra parte.

Para excluir ou editar manualmente tudo, exceto a área selecionada, clique com o botão direito (Windows) ou pressione Control e clique (Mac) na tela e selecione **Inverter seleção**.

Editar a seleção

Depois de selecionar um objeto ou uma área, siga uma destas instruções:

- **Mover:** clique e arraste a seleção na tela.
- **Remover:** pressione **Delete**.

- **Copiar:** pressione **Ctrl+C** (Windows) ou **Command+C** (Mac), e depois **Ctrl+V** (Windows) ou **Command+V** (Mac) para colar a seção copiada.
- **Editar texto:** clique com o botão direito (Windows) ou pressione Control e clique (Mac) e selecione **Editar texto**. Para mais informações, consulte Extrair e editar texto.
- **Copiar texto:** clique com o botão direito (Windows) ou pressione Control e clique (Mac) e selecione **Extrair texto** para copiar e colar o texto em outro aplicativo.
- **Adicionar efeitos:** clique no botão **Efeitos** para selecionar um efeito rápido ou aplicar um efeito personalizado à seleção. Para mais informações, consulte Adicionar efeitos.

Exemplo: transformar uma imagem retangular em um círculo

A opção **Inverter seleção** seleciona tudo fora da área selecionada. Aplique esta opção para transformar uma imagem retangular em um círculo.

1. Clique na ferramenta **Seleção** na barra de ferramentas do Snagit Editor.
2. Selecione a opção de preenchimento de fundo **Transparente**.
3. Selecione a forma **Elipse** na Ferramenta Propriedades.




4. Clique e arraste na tela enquanto pressiona a tecla **Shift** para selecionar um círculo perfeito em torno da área a ser mantida.
5. Para reposicionar a seleção, mantenha a tecla **Shift** pressionada enquanto você arrasta a alça no centro da seleção.
6. Clique com o botão direito (Windows) ou pressione Control e clique (Mac) e selecione **Inverter seleção**.
7. Pressione a tecla **Delete**.
8. Selecione o **menu Imagem > Aparar**.
9. Para alterar a cor da tela para transparente:
 - **Windows:** clique com o botão direito do mouse na tela e selecione **Cor da tela**. Clique na **Visualização da tela**, selecione a opção **transparente** (tabuleiro de xadrez) e clique em **OK**.
 - **Mac:** pressione Control e clique na tela e selecione **Alterar cor da tela**. Clique na **Visualização da cor da tela**, selecione a opção **transparente** (tabuleiro de xadrez) e clique em **Aplicar**.

Selecionar e mover formas e ícones

O botão de alternância Ajustar ao objeto permite ajustar a seleção automaticamente às bordas mais próximas de uma forma ou um ícone na área selecionada.


1. Clique e arraste para desenhar uma seleção em torno de uma forma ou ícone em uma imagem.
2. Clique em **Ajustar ao objeto** para unir a seleção às bordas dos elementos selecionados.
3. Mova o ícone para qualquer lugar na imagem. Se o autopreenchimento estiver ativado, o espaço de onde o objeto foi movido será preenchido automaticamente com a mesma cor da área ao redor.

Dica: experimente usar a ferramenta Seleção à mão livre para formas irregulares.

A ferramenta Seleção à mão livre  permite desenhar manualmente uma seleção. Isso é útil quando as ferramentas de seleção de forma não cabem na área a ser selecionada.

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.



Forma de seleção

Escolha uma forma de seleção: Retângulo, Elipse, Polígono ou Mão livre.




Dicas de formas de seleção:

- Para selecionar um quadrado, selecione **Retângulo** e pressione a tecla **Shift** enquanto desenha a forma na tela.
- Para selecionar um círculo, selecione **Elipse** e pressione a tecla **Shift** enquanto desenha a forma na tela.
- Para selecionar com **Polígono**:
 1. Clique na tela para ancorar cada um dos cantos da forma.
 2. Clique duas vezes para ancorar o último canto da forma.
- Para selecionar com a forma **Mão livre** (laço), clique e arraste.


Ajustar ao objeto

Ative esta opção para ajustar ao texto ou a objetos de forma irregular na área selecionada. Arraste o controle deslizante para ajustar o objeto selecionado.



Preenchimento de fundo

Escolha uma opção para preencher uma área quando a seleção for movida ou excluída:



- **Transparente:** preenche a área com transparência.
- **Autopreenchimento:** preenche automaticamente a área com base no conteúdo ao redor da seleção.
 - **Otimizar para velocidade (somente Windows):** use esta opção para conteúdos com coloração sólida ou se os detalhes de preenchimento não forem importantes.
 - **Otimizar para qualidade da foto (somente Windows):** use esta opção para personalização avançada e preenchimento com qualidade mais alta.

Ferramenta Seta

Adicione setas para chamar atenção para áreas específicas da imagem.

Observação: as ferramentas estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Desenhar uma seta

1. Clique na ferramenta **Seta** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se você personalizou a barra de Seta ferramentas, talvez seja preciso clicar no menu suspenso **Mais** para selecionar a ferramenta Seta. Consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.


2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique e arraste na tela para desenhar uma seta começando pela base.



Adicionar uma seta curvada


Windows:

1. [Desenhe uma seta](#) na tela.
2. Clique para selecionar a seta na tela.
3. Na Ferramenta Propriedades, clique para ativar a caixa de seleção **Curva de Bézier**.
4. Clique e arraste as alças brancas para ajustar a curva.



Mac:

1. [Desenhe uma seta](#) na tela.
2. Clique para selecionar a seta na tela.
3. Clique e arraste a alça amarela no centro da seta para ajustar a curva. Mais alças aparecem para maior controle conforme você edita a seta.




Excluir uma seta

1. Clique para selecionar a seta na tela.
2. Pressione a tecla **Delete**.

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.


Dica: salve suas personalizações como um estilo rápido para uso futuro. Consulte [Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos](#).



Cor

Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.




- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.



Sombra

Clique para selecionar uma direção para a sombra. Para desativar a sombra, clique para desfazer a seleção da direção da sombra.



Propriedades avançadas de sombra

Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais de Sombra:



- **Cor:** selecione uma cor para a sombra.
- **Ângulo (somente Windows):** defina a direção da sombra que se estende da ferramenta.
- **Distância:** aumente/diminua a distância entre a ferramenta e a sombra.
- **Opacidade:** aumente/diminua a transparência da sombra.
- **Desfoque:** aumente/diminua a claridade da sombra.

Estilo de acabamento

Clique no menu suspenso para selecionar um estilo de acabamento ou ponta para a seta.



Estilo de linha

Clique no menu suspenso para selecionar o estilo de linha.




Largura

Arraste o controle deslizante ou insira um valor em pixels para ajustar a largura da seta.

Opacidade

Arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência.




Tamanho inicial/final

Arraste o controle deslizante para ajustar o tamanho do estilo de acabamento ou da ponta da seta.

Curva de Bézier (somente Windows)

Clique para ativar a caixa de seleção **Curva de Bézier**. Na tela, clique e arraste as alças brancas para ajustar a curva.




Observação: para desenhar uma seta curvada no Mac, consulte [Adicionar uma seta curvada](#).

Simplificar imagens

Substitua textos e outros elementos visuais que distraem a atenção por objetos simplificados em uma imagem.

Crie gráficos simplificados para:

- Uniformizar imagens no seu conteúdo para idiomas, versões ou plataformas diferentes.
- Manter-se atualizado em meio às constantes mudanças de interfaces de usuários e sites.
- Focar a atenção do espectador nas partes mais importantes de uma imagem.




Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

1. Clique na ferramenta **Simplificar** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit

2. Na Ferramenta Propriedades, ative a opção **Simplificar automaticamente**.



3. O Snagit cobrirá textos e elementos visuais na imagem com objetos simplificados. Arraste o controle deslizante **Detalhe** para ajustar a sensibilidade da simplificação automática e gerar novos objetos.

Observação: ajustar o controle deslizante **Detalhe** reconfigurará todos os objetos automaticamente simplificados na tela.


4. Para personalizar sua imagem simplificada, siga para um dos seguintes tópicos:


- [Personalizar a paleta de cores](#)
- [Desenhar objetos de estilos rápidos adicionais](#)
- [Editar manualmente os objetos simplificados](#)

Criar uma paleta de cores personalizada

Personalize uma paleta de cores para dar consistência a um conjunto de imagens simplificadas ou atender à identidade visual da sua empresa ou produto.

1. No painel de propriedades da Paleta de cores, clique em uma cor no menu suspenso para alterar as cores do objeto na tela. Repita essa etapa para configurar as cores desejadas na paleta.




2. Clique no  e selecione **Salvar paleta**.
3. Na caixa de diálogo Salvar paleta, selecione uma das seguintes opções:
 - **Novo:** insira um novo nome para a paleta.
 - **Substituir:** no menu substituir, selecione uma paleta de cores existente para substituir.
4. Clique em **Salvar**.

O Snagit adicionará a paleta de cores ao menu suspenso nas propriedades da Paleta de cores.

Desenhar objetos de estilos rápidos adicionais

1. Em Estilos rápidos, clique para selecionar um objeto.



2. Clique e arraste para desenhar o objeto na tela.
3. Para editar o objeto, consulte [Editar objetos simplificados](#).

Editar objetos simplificados

Redimensionar um objeto

Clique para selecionar um objeto na tela e arraste as alças para dentro ou para fora.

Mover um objeto


Clique para selecionar um objeto na tela e arraste-o para o local desejado.

Excluir um objeto

Clique para selecionar um objeto na tela e pressione a tecla **Delete**.


Editar as propriedades da ferramenta

Clique para selecionar um objeto simplificado na tela e editar as propriedades para personalizar o objeto.



Preenchimento

Defina a cor para o objeto selecionado.



Forma

Selecione a forma para o objeto selecionado.



Plano de fundo

Selecione a cor de fundo para o objeto de texto simplificado.



Altura do texto

Arraste o controle deslizante ou insira um valor para a altura da linha do texto no objeto de texto simplificado.



Entrelinhas

Arraste o controle deslizante ou insira um valor para o espaço entre cada linha de texto no objeto de texto simplificado.




Alinhar (disponível somente quando vários objetos são selecionados)

Alinhe os objetos selecionados à esquerda, no centro ou à direita.

Modo Desenhar/Mover

Permite que você alterne entre os seguintes modos:



- **Desenhar:** clique e arraste na tela para adicionar um novo objeto dos estilos rápidos. Objetos simplificados ainda poderão ser movidos.
- **Mover:** clique e arraste na tela para selecionar vários objetos e movê-los. A opção de desenhar novos estilos rápidos estará desativada.

Bloquear objetos (somente Windows)

Ative esta opção para evitar que sejam feitas edições nos objetos simplificados na tela quando você usar outras ferramentas de edição do Snagit.

Mostrar original

Conforme você trabalha, o Snagit mantém a imagem original atrás dos objetos simplificados.

- Clique em **Mostrar original** para referenciar sua imagem original.
- Arraste o controle deslizante **Opacidade** para alterar o nível de transparência dos objetos na tela.

Ferramenta Texto

Adicione legendas, títulos ou outros textos a uma imagem.

Observação: as ferramentas estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Adicionar texto

1. Clique na ferramenta **Texto** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte [Personalizar a barra de ferramentas do Snagit](#).

2. Selecione um estilo rápido ou edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique e arraste na tela para selecionar o local do seu texto.
4. Digite o texto desejado.
5. Quando você terminar de usar a ferramenta Texto, clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas para selecionar, mover, editar ou excluir os objetos que você adicionou à imagem.



Observação: para adicionar texto com uma cor de fundo, borda ou seta, use a Ferramenta Callout.

Editar ou remover texto

Para editar ou remover texto que foi adicionado com a ferramenta Texto, clique para selecionar o texto na tela e siga um destes passos:

- Altere o estilo de texto atual clicando em um estilo rápido ou editando as [propriedades da ferramenta](#).
- Digite para inserir texto.
- Para excluir o texto, pressione a tecla **Delete**.


Observação: para editar o texto capturado em uma captura de tela ou já incluído em uma imagem, consulte [Extrair e editar texto](#).

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.

Dica: salve as personalizações da ferramenta como Estilos rápidos.

Depois de editar as propriedade da ferramenta, salve sua personalização como um estilo rápido para uso futuro. Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.




Preenchimento/Contorno

- **Preenchimento:** altere a cor interna.




- **Contorno:** altere a cor de contorno do texto.



Clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções para definir a cor:

- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.




- Clique no botão **Conta-gotas** e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.



Sombra

Clique para selecionar uma direção para a sombra. Para desativar a sombra, clique para desfazer a seleção da direção da sombra.



Propriedades avançadas de sombra

Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais de Sombra:



- **Cor:** selecione uma cor para a sombra.
- **Ângulo (somente Windows):** defina a direção da sombra que se estende da ferramenta.
- **Distância:** aumente/diminua a distância entre a ferramenta e a sombra.
- **Opacidade:** aumente/diminua a transparência da sombra.
- **Desfoque:** aumente/diminua a clareza da sombra.

Propriedades da fonte

- **Fonte:** clique no menu suspenso para selecionar uma fonte.
- **Tamanho da fonte:** arraste o controle deslizante ou insira um valor para ajustar o tamanho da fonte.
- **Estilo da fonte (somente Mac):** clique no menu suspenso para selecionar a formatação do texto: Regular, Itálico, Negrito, Negrito e itálico. Para o Windows, consulte [Propriedades avançadas de fonte](#) para mais opções de formatação.
- **Largura da linha:** arraste o controle deslizante ou insira um valor para ajustar a largura do contorno do texto. Insira 0 para remover o contorno do texto.

Propriedades avançadas de fonte

Clique na seta suspensa para acessar propriedades adicionais da fonte.

- **Estilo:** clique para selecionar a formatação do texto: Negrito (Windows), Itálico (Windows), Sublinhado, Tachado (Mac). Para o Mac, consulte [Estilo da fonte](#) para mais opções de formatação.
- **Alinhamento:** clique para selecionar o alinhamento de texto horizontal ou vertical.
- **Preenchimento (somente Windows):** ajuste o espaço ao redor do texto.
- **Opacidade:** arraste o controle deslizante para ajustar o nível de transparência do texto.

Ferramenta Varinha mágica

Selecione uma área em uma imagem com base na cor.

A Varinha mágica seleciona uma área com base na cor. Use-a para:

- Excluir um plano de fundo.
- Mover ou excluir elementos em um modelo em escala ou tamanho real.

Esta ferramenta é ideal para selecionar áreas com uma cor única, e não aquelas que possuem planos de fundo ou desenhos complexos.


Observação: as ferramentas do Snagit estão disponíveis apenas para capturas de imagem. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

1. Clique na ferramenta **Varinha mágica** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte [Personalizar a barra de ferramentas do Snagit](#)

2. Edite as propriedades da ferramenta para personalizar a ferramenta. Consulte [Ferramenta Propriedades](#).
3. Clique para selecionar um objeto ou bloco de cores na tela.
4. Na Ferramenta Propriedades, arraste o controle deslizante **Selecionar** para ajustar o raio da seleção.
5. Siga qualquer um destes procedimentos para editar a seleção:
 - **Mover um objeto:** clique e arraste a seleção ou o objeto para um novo local.
 - **Excluir o objeto ou seleção:** clique com o botão direito (Windows) ou pressione Control e clique (Mac) na seleção e escolha **Excluir**.




- Quando você terminar de usar a ferramenta Varinha mágica, clique na ferramenta **Mover** na barra de ferramentas para selecionar, mover, editar ou excluir os objetos que você adicionou à imagem.



O Snagit preenche automaticamente o espaço do objeto movido ou excluído com a opção Preenchimento de fundo selecionada na Ferramenta Propriedades.

Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta.



Selecionar

Arraste o controle deslizante para ajustar o intervalo incluído na seleção.

Seleção de cor global

Expanda a seleção para incluir todas as instâncias da cor selecionada na imagem.

Preenchimento de fundo


- **Transparente:** preenche a área com transparência.
- **Autopreenchimento:** preenche automaticamente a área com base no conteúdo ao redor da seleção.
 - **Otimizar para velocidade (somente Windows):** use esta opção para conteúdos com coloração sólida ou se os detalhes de preenchimento não forem importantes.
 - **Otimizar para qualidade da foto (somente Windows):** use esta opção para personalização avançada e preenchimento com qualidade mais alta.

Acessar rapidamente as suas ferramentas e estilos favoritos

No Snagit, é fácil salvar seus estilos personalizados e ferramentas favoritas para acesso rápido durante a edição.

Estilos rápidos


Estilos rápidos incluem os estilos padrão do Snagit mais quaisquer estilos personalizados que você salvar.




Para salvar um estilo rápido:

1. No Snagit Editor, clique para selecionar uma ferramenta.



2. A [Ferramenta Propriedades](#), será aberta. Edite as propriedades desejadas.
3. Enquanto edita as propriedades, um novo estilo rápido aparecerá embaixo dos estilos existentes. Clique no  ícone para salvar o novo estilo.



4. Para mudar a posição dele dentro dos Estilos rápidos, clique e arraste-o para um novo local.

Para excluir um estilo rápido, clique com o botão direito do mouse e selecione **Excluir estilo rápido** (Windows) ou **Remover estilo rápido** (Mac).

Dica: compartilhe seus estilos rápidos.

Para compartilhar seus estilos rápidos com outros e manter um visual consistente, consulte Temas.


Ferramenta Propriedades

Edite as propriedades para personalizar a ferramenta. Para saber mais sobre as propriedades de cada ferramenta, consulte o seguinte:

- Seta
- Texto
- Callout
- Forma
- Carimbo
- Preenchimento
- Mover
- Seleção
- Desfoque
- Simplificar
- Varinha mágica
- Recortar
- Eliminar
- Caneta
- Linha (Windows)
- Marca-texto
- Etapa
- Borracha
- Ampliar
- Destaque (Mac)

Salvar estilos rápidos como favoritos

Salve [estilos rápidos](#) usados frequentemente nos Favoritos. Os Favoritos oferecem acesso rápido a uma ampla variedade de ferramentas em um só local durante a edição.

1. Crie um [estilo rápido](#).
2. Clique no  ícone no estilo rápido. O ícone aparecerá em amarelo quando um estilo rápido estiver salvo nos favoritos.
3. Para remover um estilo rápido dos favoritos, clique no ícone de estrela amarela no estilo.



Dica: adicione Estilos rápidos aos seus Favoritos.

Adicione estilos rápidos, como setas e formas, aos seus favoritos para desenhar na tela enquanto grava um vídeo.
Consulte [Transforme suas capturas de tela em um vídeo](#).

Personalizar a barra de ferramentas do Snagit

Personalizar a barra de ferramentas de edição

1. Na barra de ferramentas do Snagit Editor, selecione o **menu suspenso Mais > opção Personalizar barra de ferramentas**.
2. Para saber como personalizar os itens que aparecem na barra de ferramentas, continue com uma das seguintes opções:
 - [Mover itens da barra de ferramentas](#)
 - [Adicionar itens à barra de ferramentas](#)
 - [Adicionar um espaço para criar grupos](#)
 - [Remover itens da barra de ferramentas](#)
3. Clique em **Pronto**.

Observação: quando selecionar uma ferramenta do menu suspenso Mais para edição, você a verá na barra de ferramentas até que outra ferramenta do menu suspenso Mais seja selecionada. Para evitar que uma ferramenta usada frequentemente volte ao menu suspenso Mais, mova-a para o local desejado na barra de ferramentas. Consulte [Mover itens da barra de ferramentas](#).

Mover itens da barra de ferramentas

1. Selecione o **menu suspenso Mais > opção Personalizar barra de ferramentas**.
2. Arraste a opção para o local desejado na barra de ferramentas.
3. Clique em **Pronto**.

Adicionar itens à barra de ferramentas

1. Selecione o **menu suspenso Mais > opção Personalizar barra de ferramentas**.
2. Arraste a opção da caixa de diálogo para o local desejado na barra de ferramentas.
3. Clique em **Pronto**.

Adicionar um espaço para criar grupos

Crie um espaço entre ferramentas ou conjuntos de ferramentas.

1. Selecione o **menu suspenso Mais > opção Personalizar barra de ferramentas**.
2. Arraste um espaçador da caixa de diálogo para o local desejado na barra de ferramentas.
3. Clique em **Pronto**.

Remover itens da barra de ferramentas

Remova as ferramentas usadas com menos frequência para ter uma barra de ferramentas mais limpa e melhorar o tempo de edição.

1. Selecione o **menu suspenso Mais > opção Personalizar barra de ferramentas**.
2. Arraste a opção para fora da barra de ferramentas.
3. Clique em **Pronto**.

Observação: você pode optar por mostrar os ícones com rótulos de texto ou somente ícones na barra de ferramentas. Para alterar essa opção, clique com o botão direito do mouse na barra de ferramentas e selecione **Ícone e texto** ou **Apenas ícone**.

Editar um vídeo

Corte partes indesejadas do seu vídeo ou apare o início ou fim do vídeo.

Neste tutorial:

- [Controles de reprodução de vídeo](#)
- [Aparar ou cortar seções indesejadas do vídeo](#)
- [Salvar um quadro do vídeo como imagem](#)

Dica: melhore seu vídeo ou acesse opções adicionais de edição no Camtasia.

O Snagit fornece edição básica para cortar partes indesejadas de uma gravação. Para obter mais opções de edição de vídeo, como combinar vários cliques, reduzir o ruído de fundo, adicionar música, adicionar setas, texto com callout ou títulos, experimente o TechSmith Camtasia.

Controles de reprodução de vídeo

Depois de gravar uma captura de vídeo, o arquivo MP4 será aberto no Snagit Editor para visualização e edição. Os controles de exibição do vídeo aparecerão debaixo dele.




	Controle de vídeo	Descrição
1	Tempo decorrido	Exibe o tempo decorrido onde se encontra a playhead na linha do tempo.
2	Alça inicial	Arraste a alça para selecionar um ponto inicial para uma seleção de vídeo.
3	Playhead	Controla qual quadro do vídeo será exibido. Arraste a playhead para pular para uma parte específica do vídeo.
4	Alça final	Arraste a alça para selecionar um ponto final para uma seleção de vídeo.
5	Quadro anterior	Clique para voltar um quadro para trás. Clique e segure o botão para retroceder.

6	Reproduzir / Pausar	Reproduz ou pausa o vídeo.
7	Próximo quadro	Clique para avançar um quadro à frente. Clique e segure o botão para avançar em alta velocidade.
8	Criar um GIF animado	Salve o vídeo inteiro ou a seleção atual como um arquivo de GIF animado.
9	Salvar quadro como PNG	Salve o quadro atual do vídeo como uma imagem estática. A nova imagem será aberta na bandeja.
10	Duração	Exibe a duração total do vídeo.


Aparar ou cortar seções indesejadas do vídeo

Corte partes indesejadas do seu vídeo, como erros, hesitações na narração ou barulhos de tosse, ou apare o início ou fim do vídeo.


1. Arraste a **Alça inicial** na linha do tempo para o local destinado a começar o corte.




2. Arraste a **Alça final** na linha do tempo para o local destinado ao fim do corte.




3. Para visualizar o corte, arraste a playhead para onde você quer começar o vídeo. Clique no botão **Reproduzir**.



4. Clique no botão **Cortar**.



O segmento cortado do vídeo será mostrado como uma linha amarela na linha do tempo.



Salvar um quadro do vídeo como imagem

Salve o quadro atual do vídeo como uma imagem estática.

1. Abra uma captura de vídeo ou clique para selecionar um vídeo da bandeja de capturas recentes.
2. Arraste a playhead para o quadro do vídeo desejado.
3. Clique no botão **Salvar quadro como PNG**.
A nova imagem será aberta na bandeja.


Redimensionar, girar ou inverter uma imagem

Personalize o tamanho e a orientação de uma imagem antes de compartilhá-la com um aplicativo ou site.

Altere o tamanho e a orientação de uma imagem para:


- Ajustar a imagem para a resolução recomendada por um site.
- Ajustar o tamanho da imagem para inseri-la em uma área específica de um documento.
- Ajustar a orientação da imagem para criar um documento impresso.

Redimensionar uma imagem




Observação: depois de redimensionar uma imagem, você não pode mover ou editar objetos achatados na imagem.

1. No Snagit Editor, selecione o **menu Imagem > Redimensionar imagem**.
2. Selecione uma opção do menu suspenso Unidades:



- **Porcentual:** dimensione a imagem com base na porcentagem do seu tamanho atual.
- **Pixels:** dimensione a imagem com base em pixels na tela.
- **Polegadas:** dimensione a imagem usando polegadas.
- **Centímetros:** dimensione a imagem usando centímetros.

3. Insira a **Largura** e a **Altura** com base na unidade de medida selecionada. Clique no  para inserir unidades com proporções de tela diferentes.

Observação: alterar a proporção de tela pode borrar ou distorcer a imagem.


4. Clique em **Avançado** (Windows) e ajuste as opções adicionais conforme necessário:

- **Resolução (Windows):** defina a densidade dos pixels em uma imagem. A resolução é medida em DPI (pontos por polegada, na sigla em inglês).
- **Densidade dos pixels (Mac):** defina a densidade dos pixels em uma imagem. A densidade dos pixels é medida em pixels por polegada. Digite 1 para mostrar todos os pixels.
- **Usar reamostragem (Windows):** altere o número de pixels em uma imagem. Ative a reamostragem para adicionar pixels a uma imagem. Desative a reamostragem para remover pixels desnecessários, tornando o arquivo mais leve.

Observação: use outras opções de redimensionamento antes de ativar **Usar reamostragem** porque essa opção pode degradar permanentemente a qualidade da imagem.

5. Clique no botão **Aplicar**.

Observação: a opção Ampliar mostrar uma visualização ampliada da imagem na tela, mas não redimensiona a imagem real.




Girar uma imagem




Observação: depois de girar uma imagem, você não pode mover ou editar objetos achatados na imagem.

No Snagit Editor:

- **Windows:** selecione o **menu Imagem > Girar > escolha uma opção de rotação.**



- **Sentido horário:** gira a imagem 90 graus no sentido horário.
 - **Sentido anti-horário:** gira a imagem 90 graus no sentido anti-horário.
 - **180 graus:** gira a imagem 180 graus.
 - **Ângulo personalizado:** insere um ângulo personalizado em graus. O ângulo inserido deve ser um número inteiro positivo.
- **Mac:** selecione o **menu Imagem > Girar imagem.** Selecione uma opção Girar na nova caixa de diálogo que aparecerá.



- Insira um ângulo personalizado em graus. O ângulo inserido deve ser um número inteiro positivo.
- Clique e arraste o controle no círculo para girar a imagem no sentido horário ou anti-horário.
- Clique no botão Girar para girar a imagem no sentido horário em 90 graus

Inverter uma imagem

Observação: se você selecionar a opção de inverter, o Snagit também inverterá os textos e anotações dentro da imagem.

No Snagit Editor, selecione o **menu Imagem > Organizar > escolha uma opção de inversão:**

- **Inverter verticalmente:** inverte a imagem na direção vertical (de cima a baixo).



- **Inverter horizontalmente:** inverte a imagem na direção horizontal (da esquerda para a direita) para criar uma imagem espelhada.



Adicionar efeitos

Adicione efeitos para melhorar uma imagem ou a seleção de uma imagem.

Neste tutorial:

- [Adicionar um efeito de imagem](#)
- [Remover efeitos de uma imagem](#)
- [Tipos de efeitos do Snagit](#)

Observação: os efeitos estão disponíveis somente para imagens. Compartilhe seu vídeo no TechSmith Camtasia para aprimorá-lo com anotações e efeitos.

Adicionar um efeito de imagem

- Para aplicar efeitos a imagens antes da captura, consulte [Capturar uma imagem](#)
- Para aplicar efeitos a várias imagens após a captura, consulte [Converter imagens em lotes](#).


Aplicar efeitos a uma imagem ou seleção após a captura:

1. Clique no botão **Efeitos**.





2. O painel de efeitos será aberto. Para aplicar um efeito, siga uma das seguintes orientações:


- Selecione um estilo dos efeitos rápidos.



- **No Windows:** clique para selecionar um efeito. Personalize as configurações no menu suspenso e clique em **Aplicar**.



- **No Mac:** clique para aplicar um efeito. Clique no botão  para personalizar as configurações.




Observação: os efeitos aplicados no Snagit Mac não são atualmente aceitos pelo Snagit Windows quando a imagem é salva como arquivo SNAGX. Eles não serão exibidos e serão perdidos se você abrir e salvar o arquivo SNAGX no Snagit Windows. Para preservar os efeitos ao compartilhar com o Snagit Windows, salve o arquivo como .png, .jpg ou outro tipo de arquivo de imagem.

Remover efeitos de uma imagem

- **Windows:** selecione **Editar > Desfazer** para remover o último efeito aplicado. Caso precise remover várias mudanças, selecione **Desfazer** várias vezes.
- **Mac:** no painel de efeitos, clique em um efeito azul para desativar o efeito.




Para desativar todos os efeitos, clique no efeito rápido **Sem efeitos**.



Tipos de efeitos do Snagit


Dica: salve um efeito personalizado como um estilo rápido.

Windows: depois de editar as configurações, clique no botão **Adicionar a efeitos rápidos** no menu suspenso de configurações.

Mac: enquanto edita as configurações, um novo efeito aparecerá na parte inferior dos efeitos rápidos. Clique no  para salvar o efeito para uso futuro.


- [Borda](#)
- [Arestas](#)
- [Informações da captura](#)
- [Ondulação de página \(Windows\)](#)
- [Sombra](#)
- [Perspectiva](#)
- [Reflexo \(Mac\)](#)
- [Filtros \(Windows\)](#)
- [Filtros de cores \(Mac\)](#)
- [Ajuste de cor](#)
- [Substituição de cor \(Windows\)](#)
- [Destacar e ampliar \(Windows\)](#)
- [Marca d'água \(Windows\)](#)
- [Fade \(Mac\)](#)

Borda



Adicione uma borda ao exterior de uma imagem.

- Para mudar a cor da borda, clique no menu **Cor** e siga uma das seguintes orientações:
 - Clique para selecionar uma cor dentre as cores de predefinição ou da paleta de cores.



- Clique na ferramenta conta gotas (selecionar cor da imagem) e em seguida clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.




- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.
- Arraste o controle deslizante para ajustar a largura.
- Clique no botão **Aplicar** para aplicar o efeito à imagem (somente no Windows).

Arestas



Adicione um efeito de borda em um ou mais lados da imagem.

- Para alterar o estilo do efeito, clique no menu suspenso Estilo.




- Para alterar o tamanho do efeito, arraste o controle deslizante **Tamanho**.
- Para indicar onde o efeito ficará visível, clique em uma ou mais arestas do bisel.
- Expanda o menu Sombra para selecionar a cor e o local da sombra no efeito (somente no Windows).
- Clique no botão **Aplicar** para aplicar o efeito à imagem (somente no Windows).

Informações da captura




Adicione informações automaticamente às suas capturas de tela, como nome do aplicativo, data e hora da captura e sistema operacional.



Observação: as informações da captura podem ser adicionadas somente a imagens capturadas com o Snagit.

- Selecione as propriedades de Informações da captura a serem incluídas na legenda:
 - **Nome do aplicativo**
 - **Versão do aplicativo**
 - **Data e hora**
 - **Sistema operacional**
- Selecione a opção **Texto personalizado** para inserir texto no campo de texto abaixo.
- Para mudar a cor de fundo das informações da captura, clique no menu **Cor** e siga uma das seguintes orientações:
 - Clique para selecionar uma cor dentre as cores de predefinição ou da paleta de cores.



- Clique na ferramenta conta gotas (selecionar cor da imagem) e em seguida clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.


- **Propriedades da fonte:**



- **Fonte:** clique no menu suspenso para selecionar uma fonte.
 - **Cor da fonte:** clique no menu suspenso para selecionar uma cor.
 - **Tamanho da fonte:** arraste o controle deslizante ou insira um valor para ajustar o tamanho da fonte.
- Clique no botão **Aplicar** para aplicar o efeito à imagem (somente no Windows).

Ondulação de página (Windows)




Adicione um efeito que ondula o canto de uma imagem. Clique no botão **Aplicar** para aplicar o efeito à imagem.





- Para mudar a cor da sombra, clique no menu **Cor** e siga uma das seguintes orientações:
 - Clique para selecionar uma cor dentre as cores de predefinição ou da paleta de cores.



- Clique na ferramenta conta gotas (selecionar cor da imagem) e em seguida clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.



- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.
- Clique em um dos quadrados da tabela Sombra para decidir o local do efeito.
- Arraste o controle deslizante **Tamanho** para ajustar o tamanho da sombra.
- Arraste o controle deslizante **Opacidade** para ajustar a transparência da sombra (somente Mac)
- Arraste o controle deslizante **Desvio** para ajustar a distância entre a imagem e a sombra (somente Mac).
- Arraste o controle deslizante **Desfoque** para ajustar a claridade da sombra (somente Mac).
- Clique no botão **Aplicar** para aplicar o efeito à imagem (somente no Windows).


Perspectiva



Distorça uma imagem para que aparente estar sendo vista de um ângulo diferente.

- Selecione um estilo do menu suspenso.
- Arraste os controles deslizantes **Horizontal/Rotação** ou **Vertical/Inclinação** para ajustar o efeito.

Reflexo (Mac)



Adicione um reflexo semelhante a um espelho em uma imagem.

- Arraste o controle deslizante **Tamanho** para ajustar a porcentagem da imagem que é refletida.
- Arraste o controle deslizante **Opacidade** para ajustar a transparência do reflexo.

Filtros (Windows)

Aplique um efeito de filtro sobre toda a imagem. Selecione um tipo de filtro no menu suspenso:

- Suavizar – borra os detalhes em uma imagem.
- Ajustar nitidez – ajusta o contraste em uma imagem para reduzir borrões.
- Opacidade – ajusta a transparência de uma imagem.
- Monocromático – aplica um filtro preto e branco à imagem.
- Escala de cinza – converte as cores em uma imagem para tons de cinza.
- Inverter cores – inverte cores em uma imagem criando um efeito negativo.

Filtros de cores (Mac)

Aplique um efeito de filtro sobre toda a imagem. Altere as cores da imagem com este efeito:


- Escala de cinza – converte as cores em uma imagem para tons de cinza.
- Tom sépia – converte as cores em uma imagem para tons de uma única cor, criando um efeito monocromático.
- Inverter – inverte cores em uma imagem criando um efeito negativo.
- Ajustar nitidez – ajusta o contraste em uma imagem para reduzir borrões.
- Opacidade – ajusta a transparência de uma imagem.


Ajuste de cor

Retoque ou corrija a cor e a tonalidade (luz, escuridão e contraste) em uma imagem. Altere as seguintes propriedades para este efeito:

- Brilho – ajusta a clareza geral de uma imagem.
- Contraste – ajusta a diferença nas cores e brilhos entre os elementos de uma imagem.
- Matiz – ajusta a cor dominante visível em uma imagem, como vermelho, verde ou azul.
- Saturação – ajusta a intensidade das cores visíveis em uma imagem.
- Gama – ajusta a escuridão geral de uma imagem.

Substituição de cor (Windows)

Altere duas cores em uma imagem ou substitua uma cor por outra. Clique em  para selecionar cores para alternar antes de aplicar este efeito.



Destacar e ampliar (Windows)

Chame atenção para uma área numa imagem, destacando-a e ampliando-a.


1. Arraste uma área na sua imagem com a ferramenta de **Seleção**.
2. Selecione **Imagem > Efeitos > Destacar e ampliar**.
3. Ajuste as propriedades para obter o efeito desejado.
4. Clique no botão **Aplicar** para aplicar o efeito à imagem.

Para o Mac, consulte Ferramenta Destaque.


Marca d'água (Windows)



Adicione um texto, um logo ou informações de direitos de imagem numa imagem, identificando-a ou protegendo-a de uso sem autorização.



Altere as seguintes propriedades para este efeito:

- Clique no botão **Importar**  para importar um arquivo de imagem.
- Clique em uma área na caixa de posição para definir o local da marca d'água na imagem.
- Arraste o controle deslizante **Dimensionar** para ajustar o tamanho da marca d'água.
- Selecione **Subcamada** para exibir a marca d'água com um efeito de relevo no plano de fundo da imagem.



- Selecione **Sobreposição** para exibir a marca d'água sobre a imagem.



- Clique no botão **Aplicar** para aplicar o efeito à imagem.

Fade (Mac)



Aplicue um esmaecimento gradual nas bordas de uma imagem.

Remover um plano de fundo

Substitua o plano de fundo de uma imagem por uma transparência para mostrar o plano de fundo da página ou qualquer outra cor ou objeto sobre o qual a imagem é colocada.

Substitua a cor de fundo por transparência para criar logos, sobrepor duas ou mais imagens, adicionar marcas d'água ou salvar cursores para reutilização em outras imagens.

O Snagit oferece três maneiras fáceis de remover o plano de fundo de uma imagem:

- [Preenchimento](#)
- [Inverter seleção](#)
- [Varinha mágica](#)

Dica: comece com uma tela transparente.

Selecione o **menu Imagem > Cor da tela** (Windows) ou **Alterar cor da tela** (Mac). Clique na visualização da cor da tela, selecione a opção transparente (xadrez) e clique em **OK** (Windows) ou em **Aplicar** (Mac).

Ferramenta Preenchimento

A ferramenta Preenchimento substitui uma cor por outra cor ou por transparência. A ferramenta Preenchimento funciona melhor quando o plano de fundo que você quer remover é uma cor sólida.




1. Clique na ferramenta **Preenchimento** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. No painel Propriedades, clique no menu suspenso **Preenchimento** e selecione **Transparente** (padrão tabuleiro de xadrez).



3. Clique no plano de fundo da imagem para substituir a cor por transparência.

A tela aparece sob áreas transparentes.


Dica: ajuste a tolerância para um resultado melhor.

Se o plano de fundo não for uma cor sólida, o Snagit poderá preencher muito pouco ou demais a área com transparência. Pressione **Ctrl+Z** (Windows) ou **Command+Z** (Mac) para desfazer o preenchimento anterior, arraste o controle deslizante de **Tolerância** para ajustar a quantidade de preenchimento e tente novamente.

Para mais informações, consulte Ferramenta Preenchimento.

Inverter seleção

As opções **Ajustar ao objeto** e **Inverter seleção** permitem remover a cor em torno de formas irregulares.



1. Clique na ferramenta **Seleção** na barra de ferramentas do Snagit Editor.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.

2. Na Ferramenta Propriedades, selecione a forma **Mão livre**.




3. Selecione a opção de preenchimento de fundo **Transparente**.



4. Clique e arraste para desenhar uma seleção em torno de uma forma ou ícone que você quer preservar em uma imagem.

5. Clique em **Ajustar ao objeto** para unir a seleção às bordas do elemento selecionado.



6. Clique com o botão direito (Windows) ou pressione Control+clique (Mac) e selecione a opção **Inverter seleção**.

7. Pressione **Delete** para substituir a seleção invertida por transparência.

A tela aparece sob áreas transparentes.

Para mais informações, consulte Ferramenta de seleção.

Ferramenta Varinha mágica

A ferramenta Varinha mágica faz uma seleção com base na cor em que você clica. A Varinha mágica funciona melhor para selecionar e remover planos de fundo de cor sólida ou com apenas um leve gradiente de cores.




1. Clique na ferramenta **Varinha mágica** na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**.


2. No painel Propriedades, selecione a opção de preenchimento de fundo **Transparente**.



3. Na imagem na tela, clique na cor que você quer remover.
4. Ajuste o controle deslizante **Selecionar** na Ferramenta Propriedades para selecionar mais ou menos cor adjacente à imagem.



5. Para incluir todas as instâncias da(s) cor(es) selecionada(s) na imagem, clique para ativar **Seleção de cor global** na Ferramenta Propriedades.



6. Pressione **Delete** para remover a seleção.

A tela aparece sob áreas transparentes.

Para mais informações, consulte Ferramenta Varinha mágica.

IMPORTANTE

Para manter a transparência, salve a imagem em um formato de arquivo compatível com transparências: CUR, GIF, ICO, PNG, TIF ou SNAGX.

Converter imagens em lotes

Converta imagens em lotes para aplicar uma alteração a um grupo de imagens, como alterar o formato do arquivo, aplicar efeitos ou alterar os nomes dos arquivos.

O assistente de exportar em lote permite que você edite vários arquivos para:

- Converter arquivos para outros formatos de arquivo.
- Aplicar o(s) mesmo(s) efeito(s) a vários arquivos.
- Salvar um grupo de imagens em um novo local.
- Aplicar uma convenção de nomes a uma série de arquivos.

Converter imagens

1. Para abrir o assistente de exportar em lote, siga uma das seguintes orientações:
 - No Snagit Editor, selecione **Arquivo > Exportar**.
 - No Snagit Editor, clique no botão **Biblioteca**. CTRL+clique para selecionar imagens na biblioteca. Clique com o botão direito em uma imagem e selecione **Assistente de conversão em lote**.
2. A caixa de diálogo Exportar em lote aparecerá. Clique no botão **Adicionar arquivos** para navegar e selecionar os arquivos para conversão. Ctrl+clique para selecionar várias imagens.
3. Clique em **Avançar**.
4. No menu suspenso, selecione os efeitos para aplicação e clique no botão **Avançar**.
5. Navegue para selecionar um local para salvar as imagens.
6. No menu suspenso **Formato de arquivo**, selecione o formato do arquivo.
7. Para aplicar uma convenção de nomes aos arquivos, selecione a opção **Nome de arquivo automático** e clique no botão **Opções** para definir o nome do arquivo.
8. Clique em **Avançar**.
9. Clique em **Finalizar**.

O Snagit exportará as novas imagens para o local selecionado.

Copiar e editar texto em uma imagem

- **Copiar texto:** capture o texto na tela ou [copie o texto](#) de uma imagem no Snagit Editor para colá-lo em um documento ou outro aplicativo.
- **Editar texto:** [substitua ou edite o texto](#) em uma imagem para corrigir erros de digitação, atualizar textos ou alterar a formatação.


Copiar textos de uma imagem

Copie e cole textos de uma imagem em programas editores de textos, como o Bloco de Notas, o Word ou em e-mails. O Snagit oferece duas opções para copiar os textos em uma imagem no Snagit Editor:

- [Ferramenta de extração de texto:](#) capture todos os textos na imagem.
- [Ferramenta de seleção:](#) a melhor opção para capturar partes menores do texto dentro de uma imagem, aperfeiçoando a qualidade e a precisão do reconhecimento do texto.

Copiar texto com a ferramenta de extração de texto


1. Clique com o botão direito em uma imagem com texto na tela e selecione **Extrair texto** no menu.




Dica: para uso frequente, clique no **menu suspenso Mais > Personalizar barra de ferramentas** para arrastar a ferramenta Extrair texto para a barra de ferramentas. Consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.



2. Na caixa de diálogo Resultados da extração de texto, clique em **Copiar tudo**.



Observação: no Mac, ative a opção **Converter em texto sem formatação** para remover a formatação antes de copiar o texto, se desejado.



O Snagit copia o texto para a área de transferência para colá-lo em um documento ou outro aplicativo.


Copiar texto com a ferramenta de seleção

1. No Snagit Editor, clique na ferramenta **Seleção**.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.


2. Clique e arraste para selecionar o texto.



3. Clique com o botão direito na seleção e selecione **Extrair texto**.
4. Na caixa de diálogo Resultados da extração de texto, clique em **Copiar tudo**.



Observação: no Mac, ative a opção **Converter em texto sem formatação** para remover a formatação antes de copiar o texto, se desejado.



O Snagit copia o texto para a área de transferência para colá-lo em um documento ou outro aplicativo.

Substituir ou editar texto


Substitua ou edite textos em uma imagem para corrigir erros de digitação, atualizar textos ou alterar a formatação.

1. No Snagit Editor, clique na ferramenta **Seleção**.




Observação: se a ferramenta não estiver visível na barra de ferramentas, clique no menu suspenso **Mais**. Para personalizar a barra de ferramentas, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

2. Clique e arraste para selecionar o texto.



3. Clique com o botão direito na seleção e selecione **Editar texto**.
4. Clique no texto para exibir o menu flutuante e fazer edições.



Traduzir texto (Mac)

Extraia o texto de anotações e callouts para traduzir suas capturas em outros idiomas.

Neste tutorial:


- [Extrair texto para tradução](#)
- [Informação](#)
- [Importar traduções](#)
- [Avisos](#)
- [Revisar imagens traduzidas](#)
- [Erros](#)

A opção **Traduzir** ajuda você a criar rapidamente imagens para vários idiomas. O Snagit extrai os textos originais de anotações de texto e callouts para um arquivo .xliff para envio ao seu tradutor. Você pode importar o arquivo para o Snagit para gerar imagens automaticamente traduzidas.


Extrair texto para tradução

Complete os seguintes passos para extrair texto de anotações de texto e callouts para enviar para tradução:

1. Na Biblioteca, selecione arquivos .snag, .snagproj ou .snagx com anotações de texto ou callouts.
2. Clique no botão **Traduzir** para extrair o texto para tradução.



3. No campo **Extrair como**, insira um nome para o projeto.



O Snagit etiqueta os arquivos originais com um nome de projeto e um idioma, para que você possa localizar as imagens

rapidamente na Biblioteca.

4. Selecione um local para salvar o arquivo .xliff.
5. Clique no botão **Extrair**.
6. Envie o arquivo .xliff para um tradutor para adicionar as traduções no idioma desejado.

Importar traduções


Depois de que as traduções forem adicionadas ao arquivo .xliff, é possível importar o arquivo ao Snagit Editor para a geração automática de imagens traduzidas.

1. No Snagit Editor, selecione **Arquivo > Traduzir > Importar tradução**.
2. Selecione o arquivo .xliff que contém a tradução e clique em **Abrir**.
3. A caixa de diálogo Revisar traduções importadas aparecerá. Revise quaisquer avisos ou erros que aparecerem. Consulte [Revisar imagens traduzidas](#).




4. Clique no ponto vermelho para fechar a caixa de diálogo.

O Snagit gerará automaticamente as imagens traduzidas com base nas traduções contidas no arquivo .xliff. O Snagit etiqueta as imagens traduzidas com um nome de projeto e um idioma, para que você possa localizá-las rapidamente na Biblioteca.



Revisar imagens traduzidas

Após importar o arquivo .xliff traduzido ao Snagit Editor, a caixa de diálogo **Revisar traduções importadas** aparecerá.



Para revisar um item:

1. Clique em uma mensagem de [informação](#), [aviso](#), ou [erro](#) na caixa de diálogo para abrir o arquivo na tela.
2. Revise e edite o arquivo .snagx, .snag, .snagproj ou .xliff com base na mensagem.
3. Repita este passo para a próxima mensagem de erro ou aviso na lista.

Informação

Mensagens de informação fornecem dados adicionais sobre a imagem traduzida.

Mensagem	Ação de usuário
Nenhum problema encontrado.	Nenhuma ação necessária.
Callout redimensionado para caber na tradução. (Mac)	<p>O texto traduzido é longo demais para caber no callout original. O Snagit automaticamente redimensiona o callout para fazer caber a tradução.</p> <p>Clique na mensagem para visualizar na tela as alterações.</p> <p>Edições sugeridas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Assegure-se de que o callout não está cobrindo conteúdo importante na imagem. Para mover o callout, clique dentro dele e arraste-o para um novo local. – Para redimensionar o callout, arraste as alças brancas. – Selecione um texto no callout e mude o tamanho da fonte.
O texto localizado foi atualizado com uma nova tradução.	<p>Havia uma versão anterior da imagem traduzida. O Snagit atualizará a imagem traduzida com a nova tradução fornecida no arquivo .xliff.</p> <p>Clique na mensagem para visualizar na tela as alterações.</p>

Avisos

Os avisos exibem itens para você revisar no arquivo .snag, .snagproj, .snagx ou .xliff.

Mensagem	Ação de usuário
O texto de origem foi alterado após a extração.	O texto no arquivo original foi alterado depois de ser extraído para tradução. A tradução importada pode estar desatualizada.
Falta o callout ou a caixa de texto da imagem original.	<p>O callout ou a caixa de texto foram deletados da imagem original.</p> <p>Clique na mensagem para visualizar na tela as alterações.</p>
Tradução de texto ausente para X itens. (Windows)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assegure-se de que uma tradução tenha sido adicionada ao arquivo .xliff. 2. Atualize o arquivo .xliff com as traduções. 3. Selecione a opção Arquivo > Traduzir > Importar tradução e escolha o arquivo atualizado.

O arquivo importado não contém tradução. (Mac)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assegure-se de que uma tradução tenha sido adicionada ao arquivo .xliff. 2. Atualize o arquivo .xliff com as traduções. 3. Selecione a opção Arquivo > Traduzir > Importar tradução e escolha o arquivo atualizado.
O arquivo de origem contém callouts adicionais.	O Snagit detectou novos callouts ou anotações de texto adicionados ao arquivo .snagx, .snag ou .snagproj depois que o texto foi extraído.

Erros

Os erros lhe informam se a importação foi bem sucedida ou não e se há problemas para resolver.

Mensagem	Ação de usuário
Os dados importados não são válidos.	<p>Para resolver este problema, cheque os seguintes itens no arquivo .xliff:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Execute o arquivo .xliff por meio de um validador para identificar códigos inválidos. – Assegure-se de que o arquivo adere às especificações da versão 2.0 do XLIFF. – Remova a formatação ao copiar as traduções para o arquivo .xliff. – Verifique se adicionou as traduções para cada entrada de texto original. <p>Depois de atualizar o arquivo .xliff, selecione a opção Arquivo > Traduzir > Importar tradução para importar o arquivo atualizado.</p>
Não é possível criar o arquivo para tradução.	Verifique se você possui autorizações e espaço em disco suficiente.
Arquivo não encontrado. O arquivo pode ter sido movido ou excluído.	O Snagit não conseguiu localizar o arquivo .snagx, .snag ou .snagproj original. O arquivo pode ter sido movido ou excluído.


Bandeja de capturas recentes

A bandeja mostra as mais recentes capturas de imagem, capturas de vídeo e outros arquivos abertos ou editados no Snagit Editor.


Neste tutorial:

- [Salvar uma captura](#)
- [Remover uma captura da bandeja](#)
- [Excluir uma captura](#)
- [Criar a partir da bandeja](#)
- [Combinar imagens](#)
- [Dicas da bandeja](#)

Selecione uma miniatura na bandeja para visualizar a imagem inteira na tela do Editor.



- Clique no botão **Mostrar recentes/Ocultar recentes** para exibir ou ocultar a bandeja.
- Para ver mais capturas recentes, clique no botão **Biblioteca** no topo do Snagit Editor.



Salvar uma captura

O Snagit salva automaticamente todas as capturas de imagem como um arquivo SNAGX e todas as capturas de vídeo não salvas em MP4 na Biblioteca do Snagit. Para saber mais sobre capturas salvas automaticamente, consulte este artigo do suporte.

Para salvar alterações a uma imagem ou vídeo, selecione **Arquivo > Salvar** ou **Salvar como**. Para mais informações, consulte Práticas recomendadas para salvar seus arquivos do Snagit.

Se você salvar uma imagem como um tipo de arquivo diferente, como JPG ou PNG, o SNAGX e o arquivo salvo aparecerão na bandeja.

Após o arquivo ser salvo, uma marca de sol laranja aparecerá quando houver alterações adicionais não salvas.



Remover uma captura da bandeja

Clique no ícone **Fechar** a captura na bandeja em uma miniatura para removê-la da bandeja.



- **Windows:** selecione **Editar > Preferências do Editor > guia Biblioteca > Remover todos os itens da bandeja ao fechar o Editor**. Isto removerá toda as capturas na bandeja quando o Snagit Editor for fechado.
- **Mac:** clique com o botão direito do mouse em uma captura na bandeja e selecione **Fechar outras capturas**. Isto removerá todas as capturas na bandeja, exceto a captura atualmente selecionada.

Observação: remover a captura da bandeja não excluirá o arquivo. Clique no botão **Biblioteca** para encontrar e abrir capturas fechadas. Consulte Introdução à Biblioteca do Snagit.

Excluir uma captura

Para excluir permanentemente um arquivo, clique com o botão direito do mouse em uma miniatura na bandeja ou na Biblioteca e selecione **Excluir** (Windows) ou **Mover para a lixeira** (Mac).


Criar a partir da bandeja

Pressione **Control+clique** (Windows) ou **Command+clique** (Mac) para selecionar várias imagens na bandeja. Clique com o botão direito do mouse nas imagens selecionadas na bandeja e selecione uma das seguintes opções:

- **Criar imagem a partir de um modelo:** combine uma série de imagens em um modelo para criar uma orientação técnica ou uma ajuda visual. Consulte Crie guias visuais com modelos.
- **Criar vídeo a partir de imagens:** grave um vídeo usando uma série de imagens para ilustrar um processo ou uma sequência de etapas. Consulte Transforme suas capturas de tela em um vídeo.

Combinar imagens

Clique e arraste uma imagem da bandeja para adicioná-la à imagem na tela.



Dicas da bandeja

- Para alterar o tamanho das miniaturas na bandeja, clique com o botão direito na miniatura e selecione **Tamanho da miniatura** > **Pequena, média ou grande** (somente no Windows).
- Para ver os metadados da captura, clique com o botão direito na miniatura e selecione **Detalhes** (Windows) ou **Obter informações** (Mac).

Introdução à biblioteca do Snagit


A biblioteca do Snagit armazena o seu histórico de capturas, incluindo quaisquer arquivos abertos ou editados no Snagit Editor.

Neste tutorial:


- [Visão geral da biblioteca](#)
- [Pesquisar por capturas](#)
- [Filtrar capturas](#)
- [Organizar suas capturas](#)
- [Dicas da biblioteca](#)

Visão geral da biblioteca

Para acessar a biblioteca do Snagit Editor, clique no botão **Biblioteca** na parte superior do Snagit Editor.



Observação: se sua biblioteca aparecer vazia, talvez seja preciso converter suas capturas de uma versão anterior do Snagit. Para mais informações, consulte Converter suas capturas anteriores.



1

Painel de pesquisa

Pesquise capturas por nome de arquivo e/ou filtre por data, etiquetas, origem do aplicativo ou do site. Consulte [Pesquisar por capturas](#) e [Filtrar capturas](#).

2

Etiqueta

Adicione etiquetas para ajudar na organização e facilitar a busca por capturas mais tarde. Consulte [Organizar suas capturas](#).

3

Criar

Clique para selecionar a opção Imagem a partir de um modelo ou Vídeo a partir de imagens.

4

Classificar

Classifique as capturas por data de modificação, data de criação, nome ou tamanho. Clique em um cabeçalho para classificar ou inverter a ordem de classificação.

5

Compartilhar

Compartilhe capturas em locais de compartilhamento comuns, como a nuvem, um documento, redes sociais ou envio de link. Consulte [Compartilhar capturas](#).

Para copiar rapidamente uma captura para colá-la em outro aplicativo, clique em **Copiar tudo** (somente Mac).

6

Tamanho da miniatura


Altere o tamanho da visualização das miniaturas na biblioteca. Clique na porcentagem (somente Windows) e arraste o controle deslizante de **Zoom**.

Observação: o Snagit para Windows não aceita totalmente bibliotecas armazenadas em locais de rede. As contagens de arquivos, etiquetas e categorias, como ano, mês e dia, não estão disponíveis. Para total funcionalidade, armazene sua biblioteca em seu computador ou em um serviço de nuvem aceito pelo programa. Consulte [Gerenciar a biblioteca](#) para saber mais detalhes.

Pesquisar por capturas


Pesquise capturas por nome de arquivo e/ou filtre por data, etiquetas, origem do aplicativo ou do site.

1. Insira um termo para pesquisa no campo **Pesquisar**.



- Os resultados da pesquisa aparecerão na biblioteca. Clique em uma categoria no painel de pesquisa para filtrar os resultados de pesquisa.
- Para abrir uma captura no Snagit Editor, clique duas vezes em uma captura na biblioteca.

Filtrar capturas



Clique em uma categoria no painel de pesquisa da Biblioteca para visualizar as capturas dessa categoria. As capturas são categorizadas em:

- **Tipo de arquivo:** imagens, vídeos, GIFs animados
- **Favoritos (Mac):** todas as capturas selecionadas manualmente como favoritas
- **Data:** ano, mês e data de criação
- **Aplicativos:** todos os aplicativos capturados pelo Snagit
- **Sites:** todos os sites capturados pelo Snagit
- **Etiquetas:** lista de etiquetas atribuídas manualmente a capturas no Snagit

Nota: para ver o ano, mês, dia e as categorias dos sites, use a versão mais recente do Snagit 2022. Para verificar se há atualizações:

- **Windows:** no Snagit Capture, selecione o menu **Ajuda > Verificar atualizações**.
- **Mac:** selecione o menu **Snagit > Verificar atualizações**.

Organizar suas capturas

Classificar capturas


Classifique as capturas exibidas na Biblioteca por data de modificação, data de criação, nome ou tamanho. Clique em um cabeçalho para classificar ou inverter a ordem de classificação.

Date Modified	Date Created	Name	Size
---------------	--------------	------	------

Adicionar uma etiqueta

Adicione etiquetas às capturas para ajudar na organização e facilitar a busca por capturas mais tarde. Para ver uma lista de todas as etiquetas aplicadas atualmente às capturas, clique na categoria Etiquetas no painel de pesquisa

1. No Snagit Editor, selecione uma captura na bandeja ou na biblioteca. Para selecionar várias capturas, pressione **Control+clique** (Windows) ou **Command+clique** (Mac).
2. Clique no botão **Etiqueta**.




3. Insira uma nova etiqueta ou clique para selecionar uma etiqueta existente a partir de uma lista.

Observação: as etiquetas são visíveis somente no Snagit.

Remover uma etiqueta

1. No Snagit Editor, selecione uma captura na bandeja ou na biblioteca. Para selecionar várias capturas, pressione Control+clique (Windows) ou Command+clique (Mac).
2. Clique no botão **Etiqueta**.



3. Clique na etiqueta atribuída à captura que você quer excluir.
4. Clique com o botão direito na etiqueta e selecione **Excluir etiqueta** (Windows) ou pressione a tecla **Delete** (Mac).

Dicas da biblioteca

- Para abrir uma captura no Snagit Editor, clique duas vezes em uma miniatura na biblioteca.
- Armazene suas capturas na nuvem, mova sua biblioteca ou mescle várias bibliotecas. Consulte Gerenciar a biblioteca.

- O Snagit captura outras informações durante a captura. Para ver esses metadados:
 - **Windows:** clique com o botão direito e em seguida clique em **Detalhes**.
 - **Mac:** use Control+clique e selecione **Obter informações**.
- Aplique uma alteração a um grupo de imagens, como alterar o formato do arquivo, aplicar efeitos ou alterar os nomes dos arquivos. Consulte Converter imagens em lotes.

Gerenciar a biblioteca

Armazene suas capturas localmente ou na nuvem, mova sua biblioteca ou mescle várias bibliotecas.

A Biblioteca do Snagit armazena e organiza suas capturas. Saiba como configurar um serviço de nuvem de terceiros para acessar seus arquivos do Snagit em qualquer lugar e fazer backup deles automaticamente. Escolha o local da sua biblioteca ou mova-a para um novo local e mescle várias bibliotecas do Snagit.

- [Opções de local da biblioteca](#)
- [Serviços de nuvem e configurações](#)
- [Escolher o local da biblioteca durante a configuração](#)
- [Alterar o local da biblioteca a qualquer momento](#)
- [Mesclar bibliotecas](#)

Opções de local da biblioteca

Observação: se você tem uma licença de site de empresa para o Snagit, seu administrador de TI pode desativar a opção de escolher o local da biblioteca.

Local

Armazene sua biblioteca no computador se você usa o Snagit somente em um computador e se já faz backup dos seus arquivos do computador.

O local padrão é Documentos (Windows) ou Imagens (Mac). Você também pode escolher outro local no seu computador.

Nuvem

Empresas como Dropbox, Google e Microsoft oferecem armazenamento de dados e arquivos em servidores remotos distribuídos pela Internet, comumente chamados de armazenamento na nuvem.

Armazene sua biblioteca em um local de armazenamento de terceiros para fazer backup automático e acessar suas capturas em outro computador. Para mais informações sobre os serviços aceitos, consulte [Serviços de nuvem e configurações](#).

Observação: não é recomendável compartilhar uma biblioteca do Snagit com outros usuários por meio de um local na nuvem. A biblioteca inclui todas as capturas não salvas. Para compartilhar uma captura individual com outras pessoas, consulte Compartilhar capturas. Para exportar várias capturas, consulte Converter imagens em lotes.

Rede

No Windows, o Snagit permite armazenar a Biblioteca em uma unidade de rede, mas com funcionalidade limitada.

Aceito	Não aceito
<ul style="list-style-type: none">• Ver todos os arquivos da Biblioteca.• Filtrar por tipo de arquivo (imagens ou vídeos).• Classificar por Data de modificação, Data de criação, Nome ou Tamanho.• Pesquisar por nome de arquivo.	<ul style="list-style-type: none">• Ver contagens de arquivo.• Filtrar por data, etiqueta, aplicativo ou site.• Pesquisar por metadados diferentes de nome do arquivo.

Para total funcionalidade, armazene sua Biblioteca em um local em seu computador ou em um serviço de armazenamento na nuvem aceito pelo programa. Consulte [Alterar o local da biblioteca a qualquer momento](#).

Serviços de nuvem e configurações

Para o Snagit detectar um serviço aceito automaticamente:

- O aplicativo deve estar instalado localmente, o que significa não ser acessado somente por um navegador da web.
- O aplicativo precisa estar configurado para sincronizar ativamente.

O Snagit aceita os serviços de armazenamento de terceiros a seguir. Clique em um serviço para ver os requisitos do Snagit e um link para baixar o aplicativo.

▼ Box for Windows

Para salvar sua biblioteca no Box, é necessário usar o Box Sync. O Box Drive não é aceito.

Para mais informações e saber como instalar o Box Sync, consulte o site do Box.

▼ Box for Mac

Para salvar sua biblioteca no Box, é necessário usar o Box Drive. Baixe o Box Drive do site do Box.

Disponibilidade do arquivo enquanto offline:

- Por padrão, somente os arquivos acessados recentemente ficam disponíveis offline.
- Para acessar todos os arquivos do Snagit, marque toda a pasta do Snagit em seu Box como offline. Consulte instruções e mais detalhes no artigo de suporte Making Content Available Offline (somente em inglês) no site do Box.


▼ Dropbox Business e Dropbox Personal

Para salvar sua biblioteca no Dropbox, instale o aplicativo para desktop do site do Dropbox.

▼ Google Drive

Para salvar sua biblioteca no Drive, é necessário usar o Drive para desktop. Baixe o Drive para desktop do site do Google.

Configure a opção de sincronização Meu Drive para o modo **Espelhar arquivos**.



Nota: o modo Transmitir arquivos não é aceito.

▼ iCloud para Windows


Para baixar o iCloud para Windows, visite o site da Apple.

Observação: o Windows pode apresentar atrasos na sincronização com o iCloud, o que afeta a disponibilidade de arquivos do Snagit.

▼ iCloud para Mac

Nota: o Snagit para Mac aceita o armazenamento no iCloud da versão 2022.1.0. Para atualizar de uma versão anterior do Snagit 2022, selecione o menu **Snagit > Verificar atualizações**.

Para garantir que o Snagit funcione com o iCloud, abra **Preferências do Sistema macOS**, selecione **ID Apple** e desmarque a opção **Otimizar Armazenamento do Mac**.




▼ OneDrive para Windows

O Snagit é compatível com o OneDrive para Empresas e o OneDrive Personal. Para mais informações e para baixar o OneDrive, visite o site da Microsoft.


Para garantir que o Snagit funcione com o OneDrive, desative a opção Arquivos sob demanda:

1. Abra o Explorador de Arquivos do Windows.
2. Clique com o botão direito em **OneDrive** e selecione **Configurações**.
3. Na guia Configurações, a opção **Economize espaço e baixe os arquivos à medida que os usa** não deve estar selecionada.





▼ OneDrive para Mac

O Snagit é compatível com o OneDrive para Empresas e o OneDrive Personal. Para baixar o OneDrive, visite o site da Microsoft. Para garantir que o Snagit funcione com o OneDrive, abra Preferências do OneDrive e selecione **Baixar todos os arquivos do OneDrive agora**.



Escolher o local da biblioteca durante a configuração

Uma caixa de diálogo aparece depois que você faz a primeira captura no Snagit versão 2022.



O Snagit detecta automaticamente a maioria dos serviços de nuvem no seu computador. Selecione sua preferência para o Local da biblioteca:

1. Selecione uma opção disponível ou clique em **Procurar outro** para navegar até o seu local preferido.
2. Clique em **Salvar**.

Serviço de nuvem não detectado

Se o Snagit não detectar automaticamente um serviço de nuvem, clique em **Procurar outro** para navegar até o local ou verifique suas configurações. Para saber mais sobre a configuração de armazenamento na nuvem, consulte [Serviços de nuvem e configurações](#).

Várias contas

Para usuários com várias contas do Google Drive, OneDrive Personal ou OneDrive para Empresas, a caixa de diálogo Escolher local mostra somente uma conta para cada serviço.

- Passe o cursor sobre a opção para ver o caminho do arquivo para saber qual conta foi detectada.
- Selecione **Procurar outro** para navegar até outra conta e selecioná-la.

Local recomendado


Se o Snagit detectar uma biblioteca existente em um local de armazenamento na nuvem, ele recomendará essa opção. Se você não selecionar o local recomendado, o Snagit criará uma nova biblioteca. Para combinar a biblioteca existente com a nova biblioteca posteriormente, consulte [Mesclar bibliotecas](#).

Alterar o local da biblioteca a qualquer momento


Você pode alterar o local de armazenamento da biblioteca a qualquer momento.

▼ Windows

1. No Snagit Editor, selecione o **menu Editor > Preferências do Editor > guia Biblioteca > Escolher local**.




2. Na caixa de diálogo Escolher local, selecione uma opção disponível ou clique em **Procurar outro** para navegar até o seu local preferido.




3. Clique em **Salvar**.

▼ Mac

1. Selecione o menu **Snagit > Preferências > guia Avançado > Escolher**.



2. Na caixa de diálogo Escolher local, selecione uma opção disponível ou clique em **Procurar outro** para navegar até o seu local preferido.



3. Clique em **Salvar**.


Quando você alterar o local da biblioteca, o Snagit moverá todos os arquivos existentes na biblioteca para o novo local. Durante esse processo, o Snagit ficará temporariamente indisponível. Depois que o Snagit mover os arquivos, poderá levar algum tempo para todos os arquivos aparecerem na biblioteca. O Snagit fechará todas as capturas na Bandeja de capturas recentes.

Mesclar bibliotecas


Para mesclar bibliotecas, altere o local da biblioteca atual para a pasta do Snagit que contém a pasta com a qual você quer mesclar.

▼ Windows

1. Selecione o **menu Editar > Preferências do Editor > guia Biblioteca > Escolher local**.




2. Na caixa de diálogo Escolher local, selecione **Procurar outro**.




3. No Explorador de Arquivos, navegue até a pasta **Snagit** e selecione-a. Depois, clique em **Selecionar pasta**.
4. Na caixa de diálogo Escolher local, clique em **Salvar**.

▼ Mac

1. Selecione o menu **Snagit > Preferências > Avançado > Escolher**.



2. Na caixa de diálogo Escolher local, selecione **Procurar outro**.



3. Navegue até a pasta **Snagit** e selecione-a. Depois, clique em **Abrir**.

4. Na caixa de diálogo Escolher local, clique em **Salvar**.

O Snagit mescla as bibliotecas no local que você selecionou. Para mover a biblioteca, consulte [Alterar o local da biblioteca a qualquer momento](#).

Converter suas capturas anteriores

Converta suas capturas de versões anteriores do Snagit para ver e editar no Snagit 2022 ou para compartilhar entre plataformas.

Neste tutorial:

- [O formato de arquivo SNAGX](#)
- [Converter capturas no Windows](#)
- [Converter capturas no Mac](#)
- [Excluir arquivos de backup](#)

O formato de arquivo SNAGX

O Snagit 2022 apresenta o formato de arquivo SNAGX. Diferente do formato SNAG anterior (Windows) e do formato SNAGPROJ (Mac), os arquivos SNAGX podem ser compartilhados entre as plataformas Windows e Mac.


O SNAGX também permite armazenar sua Biblioteca do Snagit em um local na nuvem de terceiros.

Windows

Para ver ou editar arquivos do SNAG de versões anteriores do Snagit, converta-os no novo formato SNAGX.

Converter capturas quando solicitado

Ao abrir a Biblioteca, o Snagit 2022 pede para você converter os arquivos SNAG de versões anteriores do Snagit.



Where are my files?

To view and edit files from previous versions of Snagit, convert them to the new .snagx file format.

Good to know:

- .snagx files can be shared between Windows and Mac.
- .snagx supports cloud library storage.
- Conversion will not alter your Images or annotations.
- Snagit saves backup copies to use with older versions.

Important:

- Snagit will be unavailable for up to several minutes during conversion. A progress bar will be shown.
- Before converting, ensure you have sufficient disk space (approximately twice the disk space as your current Snagit DataStore folder).

[Convert Captures Now](#) [Ignore and Do Not Convert](#) [Learn More](#)

▼ Ver detalhes


- A conversão pode levar vários minutos dependendo do tamanho da sua biblioteca.
- O Snagit fica indisponível para uso durante a conversão.
- O Snagit salva cópias de backup no formato de arquivo antigo para uso em versões anteriores do Snagit.

IMPORTANTE

Verifique se você tem espaço em disco suficiente. A conversão requer aproximadamente o dobro de espaço em disco do que a biblioteca atual. Para verificar o tamanho da sua biblioteca:

1. Na caixa de pesquisa da barra de tarefas do Windows, digite **DataStore** e selecione **Abrir local do arquivo**.
2. Clique com o botão direito na pasta DataStore e selecione **Propriedades**.

1. Clique em **Converter capturas agora** para iniciar a conversão.
2. O Snagit mostrará uma mensagem quando a conversão de arquivos for concluída. Clique em **X** para descartar a mensagem.



Os arquivos SNAGX convertidos aparecerão na Biblioteca.


Observação: a contagem de arquivos antes e depois da conversão poderá ser diferente. As versões anteriores contam qualquer arquivo aberto pelo Snagit, incluindo aqueles armazenados em outros locais no seu computador. O Snagit 2022 não inclui esses arquivos na conversão nem na contagem de arquivos.

Converter capturas sob demanda


Se você selecionar **Ignorar e não converter** quando solicitado, poderá converter os arquivos SNAG em SNAGX posteriormente.

▼ Ver detalhes

1. No Snagit Editor, selecione o **menu Editar > Preferências do Editor > guia Biblioteca**.
2. Clique para selecionar a opção **Mostrar aviso para converter e acessar capturas anteriores**.



3. Clique em **OK**.
4. A mensagem para converter capturas é exibida na Biblioteca do Snagit. Clique em **Converter capturas agora**.



5. O Snagit mostrará uma mensagem quando a conversão de arquivos for concluída. Clique em **X** para descartar a mensagem. Os arquivos SNAGX convertidos aparecerão na Biblioteca.


Mac

A Biblioteca exibe arquivos SNAGPROJ de versões anteriores do Snagit. Não é necessário convertê-los em SNAGX para ver ou editar no Snagit 2022, mas a conversão é recomendada em algumas situações:

- Para preservar os metadados dos arquivos ao armazenar a Biblioteca em um local na nuvem, consulte [Converter capturas quando solicitado](#).
- Para ver e editar arquivos SNAGPROJ no Windows, consulte [Converter capturas sob demanda](#).

Converter capturas quando solicitado

Se você selecionar um serviço de armazenamento de terceiros como local da Biblioteca, o Snagit pedirá para você converter seus arquivos SNAGPROJ em SNAGX.



▼ Ver detalhes

Converte arquivos em SNAGX para preservar os metadados (como a data da captura original e sistema operacional) e para compartilhar capturas com o Snagit para Windows.


1. Clique em **Converter** para converter seus arquivos em SNAGX.
2. Uma barra de progresso aparecerá.

Converter capturas sob demanda


Para ver e editar arquivos SNAGPROJ no Windows, converta-os em SNAGX.

▼ Ver detalhes

1. Na Biblioteca do Snagit, use **Command+clique** para selecionar vários arquivos.
2. Use Control+clique e selecione a opção **Converter arquivos em SNAGX**.
3. Na caixa de diálogo Converter arquivos em SNAGX, selecione **Converter agora**.



4. O Snagit mostrará uma mensagem quando a conversão de arquivos for concluída. Clique em **OK** para descartar a mensagem.



Os arquivos SNAGX convertidos aparecerão na Biblioteca.

Excluir arquivos de backup

Durante a conversão, o Snagit salva cópias de backup no formato de arquivo antigo para uso em versões anteriores do Snagit. Se você for usar somente o Snagit 2022 e precisar economizar espaço, exclua a pasta com as cópias de backup.

IMPORTANTE

Não exclua os arquivos SNAG ou SNAGPROJ se você estiver usando o Snagit 2022 como avaliação ou planeja reverter para uma versão anterior do Snagit. As versões anteriores exigem arquivos SNAG (Windows) ou SNAGPROJ (Mac) para ver e editar suas capturas. O Snagit não pode recuperar arquivos excluídos.

▼ Windows

Os arquivos SNAG são salvos na pasta DataStore, normalmente localizada em C:\Users\[nome de usuário]\AppData\Local\TechSmith\Snagit.

1. Abra o Explorador de Arquivos na barra de ferramentas do Windows.




2. Navegue até a pasta DataStore.
3. Clique para selecionar a pasta DataStore. Depois, clique com o botão direito e selecione **Excluir**.

▼ Mac

Os arquivos SNAGPROJ são salvos na pasta “library-conversion-backup” no mesmo local da sua biblioteca do Snagit, normalmente no diretório Imagens.

1. Abra o **Finder**.



2. Navegue até a pasta “library-conversion-backup”.
3. Pressione Control e clique na pasta de backup e selecione **Mover para o Lixo**.

Importar capturas de um dispositivo móvel

Saiba como enviar imagens e vídeos do seu dispositivo móvel direto para o Snagit.

Neste tutorial:

- [Importar com o TechSmith Fuse](#)
- [Sobre Compartilhamento móvel com o TechSmith Fuse](#)
- [Resolver problemas com o TechSmith Fuse](#)

O Fuse da TechSmith é um aplicativo móvel que permite que você envie imagens e vídeos do seu dispositivo móvel direto para o Snagit. Você pode capturar, colaborar e acessar o seu conteúdo – onde quer que você esteja.

O Fuse está disponível na Google Play Store ou na App Store e é compatível com dispositivos móveis que executam os seguintes sistemas operacionais:

- Versão 13.6 do iOS ou posterior (celulares e tablets)
- Versão 7.0 do Android ou posterior

Importar com o TechSmith Fuse

1. Conecte o seu computador e o seu dispositivo móvel na mesma rede.
2. Instale o TechSmith Fuse disponível na Google Play Store ou na App Store no seu dispositivo móvel.
3. No computador, ative Compartilhamento móvel no Snagit:
 - No Windows, selecione **Snagit Editor > Editar > Preferências do Editor > guia Avançado > Permitir compartilhamento no Snagit.**
 - No Mac, selecione **Snagit Editor > Snagit > Preferências > guia Avançado > Ativar compartilhamento.**
4. No Snagit Editor, selecione **Arquivo > Conectar dispositivo móvel.** A caixa de diálogo Conectar dispositivo móvel será aberta.



5. Abra o Fuse da TechSmith no seu dispositivo móvel.
6. Selecione a mídia a ser enviada:
 - Toque em **Biblioteca** para importar a partir do seu dispositivo ou para selecionar mídia existente.
 - Toque em **Vídeo** para gravar um vídeo.
 - Toque em **Foto** para tirar uma foto.
7. Toque em **Compartilhar** e selecione **Snagit**.
8. O Scanner aparecerá. Aponte a sua câmera para o código QR que aparece na caixa de diálogo Conectar dispositivo móvel no computador. Consulte [Dicas para escanear o código QR](#).



O TechSmith Fuse conecta-se ao Snagit, e a imagem (ou vídeo) é enviada à bandeja no Snagit Editor.

Dicas para escanear o código QR

Siga estas dicas para escanear o código QR usando o TechSmith Fuse no seu dispositivo móvel:

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado e conectado à mesma rede do computador que está rodando o Snagit.
- Aponte a câmera do dispositivo para o código QR na tela do computador.
- Posicione a câmera de forma que o código QR esteja centralizado dentro da tela do scanner do Fuse da TechSmith no seu dispositivo móvel ou tablet.

Sobre conectar o Fuse da TechSmith com o Snagit

- Abrir a caixa de diálogo Conectar dispositivo móvel ativa a opção **Compartilhamento móvel** em Preferências do Snagit.
- É preciso escanear o código QR no Snagit para estabelecer uma conexão entre o dispositivo móvel e o Snagit para o envio de arquivos do celular.
- O seu dispositivo móvel e o computador rodando o Snagit precisam estar conectados à mesma rede.
- O Snagit precisa estar aberto no seu computador.

Sobre Compartilhamento móvel com o TechSmith Fuse

O compartilhamento móvel permite que o Snagit receba arquivos do Fuse da TechSmith. Por padrão, esta opção vem desativada e só será ativada caso você:

- Conecte o Fuse ao Snagit a partir de um dispositivo móvel.

- Selecione **Snagit Editor > Editar > Preferências do Editor > guia Avançado > Permitir compartilhamento no Snagit** (somente Windows).

Assim que o Compartilhamento móvel estiver ligado, você poderá conectar o Fuse ao Snagit. O compartilhamento móvel continuará a ser executado até que seja desligado.

Observação: o Snagit abre uma porta no seu computador para estabelecer uma conexão segura entre o seu dispositivo móvel e o Snagit. Caso tenha preocupações de segurança com a permanência da conexão após ter transferido os arquivos do Fuse, você pode desligar o compartilhamento móvel.

Desativar compartilhamento móvel

- No Windows, selecione **Snagit Editor > Editar > Preferências do Editor > guia Avançado > Permitir compartilhamento no Snagit**.
- No Mac, selecione **Snagit Editor > Snagit > Preferências > guia Avançado > Desativar compartilhamento**.

O compartilhamento móvel também pode ser desligado se for interrompido. Isto pode acontecer se:

- A sua rede ou roteador é desconectada ou precisa ser resetada.
- O seu computador gerar automaticamente novos endereços IP.
- Você trocar de provedores de rede.

Resolver problemas com o TechSmith Fuse

Caso o Fuse da TechSmith não consiga se conectar ou enviar arquivos para o Snagit, consulte as seguintes seções:

- [Não é possível enviar arquivos do TechSmith Fuse para o Snagit](#)
- [Não é possível escanear o código QR](#)
- [O código QR não aparece](#)

Não é possível enviar arquivos do TechSmith Fuse para o Snagit

Caso não esteja conseguindo enviar arquivos do TechSmith Fuse para o Snagit, verifique as seguintes opções:

- Certifique-se de que o Snagit esteja aberto no computador ao enviar arquivos do TechSmith Fuse para o Snagit.
- Certifique-se de que a opção Compartilhamento móvel esteja ligada:
 - No Windows, selecione **Snagit Editor > Editar > Preferências do Editor > guia Avançado > Permitir compartilhamento no Snagit**.
 - No Mac, selecione **Snagit Editor > Snagit > Preferências > guia Avançado > Ativar compartilhamento**.
- É preciso escanear o código QR no Snagit para estabelecer uma conexão entre o dispositivo móvel e o Snagit para o envio de arquivos do celular.
- O seu dispositivo móvel e o computador rodando o Snagit precisam estar conectados à mesma rede.

- Reinicie o roteador ou a rede sem fio.
- Verifique a sua rede ou configurações de firewall.

Não é possível escanear o código QR

Caso o TechSmith Fuse não consiga escanear o código localizado no diálogo Conectar dispositivo móvel (**Snagit Editor > Arquivo > Conectar dispositivo móvel**), verifique as seguintes opções:

- Certifique-se de que dispositivo está conectado à mesma rede Wi-Fi do computador que está rodando o Snagit.
- Aponte a câmera do dispositivo para o código QR na tela do computador.
- Posicione a câmera de forma que o código QR esteja centralizado dentro da tela do scanner do Fuse da TechSmith no seu dispositivo móvel ou tablet.

O código QR não aparece

No Snagit, uma mensagem de erro aparecerá no diálogo Conectar dispositivo móvel (**Snagit Editor > Arquivo > Conectar dispositivo móvel**) caso não tenha sido possível gerar um código QR.

Um código QR pode não ser gerado se:

- A sua rede ou roteador estiverem desconectados ou precisarem ser redefinidos.
- A porta especificada já estiver em uso.

Caso um código QR não seja gerado:

- Verifique a sua rede ou configurações de firewall.
- Conecte o seu computador e o seu dispositivo móvel a uma outra rede.
- Consulte este artigo de suporte.

Boas práticas na hora de salvar seus arquivos do Snagit

Aprenda as práticas recomendadas para salvar seus arquivos para edição futura, permitir transparência e abrir em outra plataforma.

Neste tutorial:

- [SNAGX – formato de arquivo entre plataformas](#)
- [Salvar arquivos SNAGX](#)
- [Salvar em outro formato de arquivo](#)
- [Salvar imagens automaticamente em um formato específico \(Windows\)](#)
- [Formatos de arquivo aceitos](#)

SNAGX – formato de arquivo entre plataformas

Abra e edite os mesmos arquivos do Snagit em computadores Windows e Mac. O formato de arquivo SNAGX do Snagit substitui o antigo formato SNAG para Windows e o formato SNAGPROJ para Mac e é compatível com as duas plataformas.

Indivíduos e equipes que usam o Snagit 2022 em computadores Windows e Mac podem abrir, editar e compartilhar arquivos SNAGX com facilidade.

- Editar objetos vetorizados (textos, callouts, carimbos, formas, imagens coladas, cursores, etc.).
- Criar um rascunho da imagem para revisões ou aperfeiçoamento futuros.
- Atualizar gráficos e texto compatibilizando-os com várias línguas.

Observação: para abrir e editar capturas de versões anteriores do Snagit para Windows, consulte Converter suas capturas anteriores.

Salvar arquivos SNAGX

O Snagit salva automaticamente suas capturas de imagem e edições como um arquivo SNAGX na Biblioteca. Consulte Introdução à Biblioteca do Snagit.

Para salvar um arquivo SNAGX em outro local:

1. No Snagit Editor, clique para selecionar a imagem na bandeja de capturas recentes ou na biblioteca.
2. Selecione **Arquivo > Salvar como**.
3. No menu suspenso **Salvar como tipo** (Windows) ou **Formato** (Mac), selecione **SNAGX – Arquivo de Captura do Snagit**.
4. Clique em **Salvar**.
Abra o arquivo SNAGX no Windows ou Mac para editar a imagem depois.

Observação: o formato de arquivo SNAGX pode ser aberto apenas no Snagit versão 2022 ou posterior.

Para compartilhar capturas com versões anteriores do Snagit, salve sua imagem como SNAG (Windows) ou SNAGPROJ (Mac). Para saber detalhes sobre a compatibilidade de formatos entre versões, consulte [Compatibilidade de formatos de arquivo com o Snagit](#).

Salvar em outro formato de arquivo

Para salvar sua captura de imagem como um tipo de arquivo diferente, como JPG ou PNG, para uso em outro aplicativo:

1. No Snagit Editor, clique para selecionar a imagem na bandeja de capturas recentes ou na biblioteca.
2. Selecione **Arquivo > Salvar como**.
3. No menu suspenso **Salvar como tipo** (Windows) ou **Formato** (Mac), selecione **SNAGX – Arquivo de Captura do Snagit**.
4. Clique em **Salvar**.

O novo arquivo e o arquivo SNAGX aparecem na bandeja. É possível continuar editando o arquivo. No entanto, quando você sair do Editor, o Snagit achatará o novo arquivo e você não poderá mais editar anotações ou texto.

Dicas

- Faça todas as suas edições no arquivo SNAGX antes de salvar em outro formato.
- Para manter a transparência em sua imagem, salve em um formato de arquivo compatível com transparências: CUR, GIF, ICO, PNG, TIF ou SNAGX.

Salvar imagens automaticamente em um formato específico (Windows)

Durante a captura

Configure sua captura de imagem para ser salva diretamente em um tipo de arquivo específico.

1. Na janela de captura, selecione a guia **Imagem**.
2. No menu suspenso **Compartilhar**, selecione a opção **Arquivo** e clique no **ícone de engrenagem**.
3. Selecione o **tipo de arquivo de imagem** desejado e as preferências de nome de arquivo e local.
4. Clique no botão **Capturar**.
 - Se **Visualizar no Editor** tiver sido selecionado na janela de captura, sua captura aparecerá no Snagit Editor. Faça as edições desejadas e clique em **Finalizar**.
 - Se **Visualizar no Editor** não tiver sido selecionado na janela de captura, seu arquivo será salvo automaticamente ou você precisará inserir um nome de arquivo.

No Snagit Editor

Para definir o formato de arquivo padrão na caixa de diálogo Salvar como, selecione o **menu Compartilhar > Salvar como preferências**.

Formatos de arquivo aceitos

Imagens

Formatos de arquivo	Windows	Mac
SNAGX – Arquivo de Captura do Snagit	✓	✓
SNAG – Arquivo de Captura do Snagit v8-v2021	✓	
SNAGPROJ – Arquivo de Captura do Snagit v1.0-v2021		✓
BMP – Bitmap OS/2, Bitmap do Windows	✓	✓
CUR – Cursor do Windows	✓	
EMF – Formato de Meta-arquivo Aprimorado do Windows	✓	
EPS – PostScript encapsulado em escala de cinza	✓	
GIF – GIF da CompuServe	✓	✓
ICO – Ícone do Windows	✓	
JPG – Imagem JPEG	✓	✓
MHT – Página da web com imagem	✓	
PDF – Adobe Portable Document Format	✓	✓
PNG – Portable Network Graphics	✓	✓
PSD – Adobe PhotoShop	✓	
RAS – Sun Raster	✓	
TGA – Truevision Targa	✓	

TIF – Tagged Image File	✓	✓
WFX – WinFax	✓	
WMF – Windows Metafile Format	✓	
WPG – WordPerfect	✓	

Vídeos

- MP4
- GIF animado
Consulte Criar um GIF animado.

Criar guias visuais com modelos

Os modelos do Snagit facilitam a criação de guias visuais de qualidade profissional.

Neste tutorial:


- [Criar imagem a partir de um modelo](#)
- [Combinar imagens da bandeja ou da biblioteca](#)
- [Editar imagem criada a partir de um modelo](#)

O Snagit oferece modelos baseados nas melhores práticas de documentações da indústria. Combine uma série de imagens em um modelo para:


- Mostrar uma comparação lado a lado de alterações.
- Explicar um processo ou conceito.
- Fornecer uma linha do tempo de eventos.

Build a Report


Follow the steps below:



1 Select the report dashboard.



2 Click the download button and select a file type.



3 View the report data in a spreadsheet.

Created by a.person | Tuesday, September 10

Made with TechSmith Snagit®


Dica: baixe mais modelos.

Baixe mais layouts e estilos de modelos como parte da assinatura do TechSmith Assets. Consulte Baixar os Assets da TechSmith para o Snagit.


Criar imagem a partir de um modelo

Abra um modelo e adicione imagens e vídeos a ele.

1. Clique no botão **Criar > Imagem a partir de um modelo** ou **Arquivo > Criar imagem a partir de um modelo**.



2. A caixa de diálogo Criar Imagem a partir de um modelo aparecerá. Clique para escolher um modelo.




3. Clique no botão **Configurações**.
4. A caixa de diálogo Configurações do modelo aparecerá. Selecione uma opção de **Escala da imagem** para definir como o

Snagit dimensionará as imagens adicionadas às áreas de imagem do modelo:


- **Preencher toda a área para soltar:** o Snagit dimensionará a imagem para preencher totalmente a área da imagem. Caso a imagem original seja maior do que a área reservada para a imagem no modelo, partes da imagem original podem ficar de fora. Caso a imagem original seja menor do que a área reservada para a imagem no modelo, o Snagit aumentará o tamanho da imagem para que toda a área reservada seja preenchida.



- **Acomodar a imagem inteira:** o Snagit dimensionará a imagem inteira para fazê-la caber na área da imagem. Partes da área reservada para a imagem poderão ficar vazias.



5. Selecione uma opção para o **Nome do autor no rodapé** (Windows) ou **Criado por** (Mac) para personalizar o texto que será exibido na parte inferior do modelo.



- **Sistema:** o nome de exibição do computador é mostrado entre parêntesis.
- **Personalizado:** insira o seu próprio texto, como o seu nome ou o nome da sua empresa.


6. Clique em **Salvar**.
7. Clique em **Criar**.

O modelo será aberto na tela. Adicione imagens, textos e outras anotações. Consulte [Editar imagem criada a partir de um modelo](#).


Combinar imagens da bandeja ou da biblioteca

Selecione uma série de imagens na bandeja ou na biblioteca para combinar em um modelo.

1. Na bandeja ou biblioteca, **Control+clique** (Windows) ou **Command+clique** (Mac).
2. Clique com o botão direito do mouse em uma imagem na bandeja ou na biblioteca e selecione **Combinar no modelo** (para várias imagens) ou **Aplicar modelo** (para uma imagem).



3. A caixa de diálogo Combinar no modelo aparecerá. Selecione um modelo e edite as seguintes opções:



- Marque a opção **Filtrar com base no número de imagens selecionadas** para ver os modelos que possuem a mesma quantidade de imagens que você selecionou.

- Caso selecione um modelo com um número maior de imagens do que aquelas selecionadas na bandeja, as áreas que sobrarem no modelo ficarão vazias. Arraste imagens adicionais para preencher as áreas vazias.
- Clique no botão **Configurações** para personalizar o texto “Criado por” exibido na parte inferior do modelo.

4. Clique em **Seguinte**.

5. Edite o conteúdo no modelo (opcional):



- A. Para mudar a ordem de uma imagem, arraste a miniatura dela para o local desejado.
- B. Insira uma legenda para cada imagem.
- C. Insira um título.
- D. Selecione um tema para aplicar automaticamente um conjunto de estilos e cores ao seu modelo.
- E. Selecione a fonte e a cor para o texto no modelo.
- F. Selecione a cor de fundo da tela.
- G. Ative a opção **Numerar imagens** para adicionar anotações de etapas para cada imagem. Clique no menu suspenso para mudar a cor das anotações de etapas.

6. Clique em **Combinar**.

O Snagit abrirá a imagem na tela e dimensionará as imagens para caber no modelo. Para excluir uma imagem ou legenda vazia na tela, clique com o botão direito do mouse em uma imagem ou legenda e selecione **Excluir**.


Dica: salve o arquivo para editar mais tarde.

Salve o arquivo como SNAGX para editar a imagem mais tarde.

Editar imagem criada a partir de um modelo

Depois de criar a imagem a partir de um modelo, é possível fazer as seguintes edições nas imagens e textos:

- **Adicionar ou alterar imagem:** arraste uma imagem da bandeja sobre a área de uma outra imagem existente.



- **Posicionar a imagem:** clique duas vezes para selecionar uma imagem. Clique e arraste para movê-la dentro da área da imagem.



- **Trocar imagem e legenda:** para mover rapidamente uma imagem com sua legenda para outra etapa, clique e arraste o **Arrastar para trocar** para outra área da imagem.

Para modificar áreas da imagem ou seções do modelo, consulte Editar um modelo.

Editar um modelo

Modifique um modelo do Snagit para dar seu toque pessoal e salve-o como um arquivo SNAGX para reutilizar mais tarde.

Neste tutorial:

- [Abrir um modelo](#)
- [Editar seções](#)
- [Editar áreas da imagem e caixas de texto](#)
- [Personalizar com temas](#)
- [Salvar para reutilizar](#)


Os modelos do Snagit permitem combinar imagens em um único modelo para comparação, para explicar um processo ou conceito ou para fornecer uma linha do tempo de eventos. Para adicionar imagens e texto a um modelo, consulte [Criar guias visuais com modelos](#).

Edite o layout de um modelo para atender às suas necessidades e usar as mesmas cores da sua marca. Em seguida, salve o arquivo para usar como modelo personalizado mais tarde.


Abrir um modelo

Para começar com um modelo em branco sem qualquer imagem ou texto:

1. Clique no botão **Criar > Imagem a partir de um modelo** ou **Arquivo > Criar imagem a partir de um modelo**.




2. A caixa de diálogo Criar Imagem a partir de um modelo aparecerá. Clique para escolher um modelo.




3. Clique no botão **Configurações**.

4. A caixa de diálogo Configurações do modelo aparecerá. Selecione uma opção de **Escala da imagem** para definir como o Snagit dimensionará as imagens adicionadas às áreas de imagem do modelo:


- **Preencher toda a área para soltar:** o Snagit dimensionará a imagem para preencher totalmente a área da imagem. Caso a imagem original seja maior do que a área reservada para a imagem no modelo, partes da imagem original podem ficar de fora. Caso a imagem original seja menor do que a área reservada para a imagem no modelo, o Snagit aumentará o tamanho da imagem para que toda a área reservada seja preenchida.



- **Acomodar a imagem inteira:** o Snagit dimensionará a imagem inteira para fazê-la caber na área da imagem. Partes da área reservada para a imagem poderão ficar vazias.



5. Selecione uma opção para o **Nome do autor no rodapé** (Windows) ou **Criado por** (Mac) para personalizar o texto que será exibido na parte inferior do modelo.





- **Sistema:** o nome de exibição do computador é mostrado entre parêntesis.
- **Personalizado:** insira o seu próprio texto, como o seu nome ou o nome da sua empresa.

6. Clique em **Salvar**.
7. Clique em **Criar**.

O modelo será aberto na tela. Para adicionar imagens, texto e outras anotações, consulte Criar guias visuais com modelos.


Editar seções

- **Adicionar seção:** clique no  para adicionar outra seção. Selecione o tipo de conteúdo da seção a partir do menu.




- **Redimensionar seção:** arraste a linha de divisão azul entre as seções.
- **Excluir seção:** clique com o botão direito (Windows) ou pressione Control e clique (Mac) na seção e escolha **Remover seção**.


Editar áreas da imagem e caixas de texto

Observação: no Mac, clique no  no canto superior direito de uma área da imagem ou caixa de texto para permitir a edição.


- **Mover:** clique e arraste em uma área de imagem ou caixa de texto para movê-los para um novo local.



- **Redimensionar:** clique e arraste as alças para redimensionar a imagem ou caixa de texto selecionada.




- **Trocar imagem e legenda:** para mover rapidamente uma imagem com sua legenda, clique e arraste o **Arrastar para trocar** para outra área da imagem.




Personalizar com temas

Aplique as cores de um tema para combinar com a marca da sua organização, produto ou projeto. Para saber como criar um tema com uma paleta de cores personalizada, consulte [Temas do Snagit](#).

1. No painel Estilos rápidos, clique no menu suspenso **Tema** e selecione um tema.



2. Clique para selecionar uma área de imagem ou texto na tela.
3. Na Ferramenta Propriedades, clique em **Preenchimento** ou **Contorno** e selecione uma predefinição na paleta.



Salvar para reutilizar

Salve o arquivo editado como SNAGX para usar no lugar de um modelo mais tarde. Selecione o **menu Arquivo > Salvar como > tipo de arquivo SNAGX**.

Para editar imagens e texto, consulte Criar guias visuais com modelos.

Dica: compartilhe seu arquivo SNAGX.


Compartilhe seu arquivo SNAGX com colegas para criar documentos consistentes em toda a sua organização. Consulte [Compartilhar capturas](#).

Transforme suas capturas de tela em um vídeo

Grave e narre um vídeo para dar mais contexto a uma imagem ou a uma série de imagens.

Criar vídeo a partir de imagens


1. Na bandeja ou biblioteca, **Control+clique** (Windows) ou **Command+clique** (Mac) para selecionar as imagens que deseja mostrar no vídeo.
2. Clique no **botão Criar > Vídeo a partir de imagens** ou em **Arquivo > Criar vídeo a partir de imagens**.



3. A barra de ferramentas de gravação aparecerá.




Clique e arraste imagens para reorganizá-las na bandeja.



4. Clique para selecionar as opções de gravação na barra de ferramentas Gravação:

- **Cor de fundo do vídeo:** selecione uma cor de fundo para ser exibida no vídeo. A cor de fundo aparecerá no vídeo final. Use cores claras ou escuras como azul escuro, preto ou branco para aumentar o contraste com o vídeo.




- **Cursor:** grave o cursor.



- **Áudio do microfone:** grave o áudio do microfone do seu computador ou de um microfone USB conectado.



- **Webcam:** grave vídeos ao vivo a partir de uma webcam incorporada ou conectada. Clique no botão **Webcam** para ativar/desativar a webcam. Clique no menu suspenso para selecionar o dispositivo de câmera e as configurações de exibição da webcam:



- **Picture-in-Picture:** a webcam é exibida como um pequeno vídeo no canto do seu vídeo. Para alterar a posição do Picture-in-Picture, clique no menu suspenso e selecione uma opção. Para alterar o tamanho do Picture-in-Picture, arraste um canto da visualização da webcam para dentro ou para fora.



- **Webcam em tela inteira:** a webcam preenche toda a área de exibição do vídeo. A tela não é gravada quando a opção Webcam tela inteira é ativada.
- **Forma:** selecione a forma **Círculo**, **Retângulo**, **Retângulo arredondado**, **Quadrado** ou **Quadrado Arredondado** para a sua gravação da webcam.

5. Para iniciar a gravação, clique no botão **Gravar** ou pressione **Shift+F9** (Windows) ou **Control+Shift+Espaço** (Mac).



6. Para mudar a imagem mostrada no vídeo, clique nos botões **Próxima imagem** ou **Imagem anterior**.



Dica: use as teclas de seta para a esquerda ou direita.


Use as teclas de seta esquerda e direita para mudar a imagem mostrada no vídeo.

7. Para pausar a gravação, clique no botão **Pausar** ou pressione **Shift+F9** (Windows) ou **Control+Shift+Espaço** (Mac).



8. Chame atenção para uma área específica usando setas, formas e outras anotações da ferramenta favoritos enquanto faz a sua gravação ou durante uma pausa.

- Clique para selecionar um estilo rápido salvo nos seus Favoritos.



Dica: salve as personalizações da ferramenta como Estilos rápidos.

Depois de editar as propriedades da ferramenta, salve sua personalização como um estilo rápido para uso futuro. Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.

- Clique e arraste na área de gravação para adicionar a anotação.

9. Ajuste o zoom e/ou as dimensões da imagem na tela se desejar (somente Windows).



10. Para parar a gravação, clique no botão **Parar** ou pressione **Shift+F10** (Windows) ou **Control+Shift+V** (Mac).




O arquivo de vídeo MP4 aparecerá na bandeja.

Criar um GIF animado

Crie um arquivo GIF animado de uma seleção de sua captura de vídeo ou do vídeo inteiro.

Criar um GIF animado


1. Abra uma captura de vídeo ou clique para selecionar um vídeo da bandeja de capturas recentes.
2. Arraste as alças inicial e final para selecionar uma parte do vídeo para o GIF animado.



Dica: crie GIFs curtos!

É recomendável selecionar um segmento de menos de 30 segundos.

3. Arraste a playhead até a alça verde e clique no botão **Reproduzir** para visualizar a seleção.
4. Quando estiver satisfeito com a seleção, clique no botão **Criar um GIF animado** a partir deste vídeo.



5. Confirme que está usando a seleção que acabou de escolher ou se gostaria de usar o vídeo inteiro para criar o GIF.
6. A caixa de diálogo Criar GIF aparecerá. Selecione uma opção **Otimizar para**:
 - **Vídeo da tela (Padrão)**: selecione esta opção caso o vídeo contenha uma gravação de tela.
 - **Vídeo com alta taxa de quadros**: selecione esta opção caso o vídeo contenha vídeos de imagens reais ou de jogos.
 - **Tamanho de arquivo reduzido**: selecione esta opção caso queira otimizar o tamanho do arquivo. O Snagit reduzirá as dimensões do vídeo para ter uma altura ou largura máxima de 200 pixels.
 - **Personalizado**: selecione esta opção caso queira personalizar as configurações. Consulte [Configurações personalizadas de GIF](#).
7. Clique no botão **Criar**.

O Snagit produzirá o arquivo do GIF animado e o adicionará ao início da bandeja de capturas recentes.

Configurações personalizadas de GIF

Configuração	Descrição
Taxa de quadros	Número de quadros por segundo. Uma taxa mais elevada de quadros produz uma reprodução de vídeo mais suave e pode resultar em arquivos mais pesados.

Dimensões (unidade)	Selecione a unidade para exibir as dimensões de largura e altura.
Dimensões (largura e altura)	Insira as dimensões de largura e altura para o arquivo de GIF animado. Diminuir as dimensões pode resultar em arquivos mais leves para o GIF animado.
Bloquear formato da tela	É recomendado bloquear o formato da tela, a proporção da largura em relação à altura de um vídeo. Desbloquear a proporção de tela pode resultar em conteúdos de vídeo borrados ou distorcidos.
Ativar pontilhamento	Ative o pontilhamento para evitar faixas de cores indevidas e produzir conteúdos de vídeos com boa aparência. O pontilhamento pode resultar em arquivos mais pesados.
Exibir em loop	<ul style="list-style-type: none"> • Quando esta opção estiver ativada, o GIF animado continuará sendo reproduzido em um loop contínuo. • Quando esta opção estiver desativada, o GIF animado será reproduzido até o fim do vídeo.
Cores dinâmicas (Mac)	Esta opção é recomendada para a maioria dos vídeos. Ativar esta opção pode resultar em arquivos mais pesados. Caso precise reduzir o tamanho de um arquivo, considere desativar esta opção para vídeos com baixa variação de cores.
Fade para preto	Adiciona uma transição ao fim do GIF animado, dando um fade para preto ao último quadro.

Personalizar o Snagit

Veja as opções que podem ser personalizadas:

- [Capturar](#)
- [Snagit Editor](#)
- [Compartilhamento](#)
- [Barra de ferramentas do Editor](#)


Capturar

Predefinições

Predefinições lembram automaticamente as suas configurações de captura. Use as predefinições para:

- Salvar configurações de captura usadas frequentemente.
- Alternar rapidamente entre tipos de captura diferentes dependendo da tarefa que precisa realizar.
- Adicionar efeitos ou compartilhar capturas automaticamente com aplicativos ou para locais específicos.

Na janela de captura, clique no menu suspenso **Adicionar predefinição** e selecione **Nova predefinição**.



Consulte Salvar configurações de captura como predefinições.

Opções de interface

Selecione a Janela de captura e/ou Widget de captura (antiga guia OneClick) para acessar as opções de captura. Consulte Preferências do Snagit.




Controles de vídeo

Personalize quais controles, como contagem regressiva de vídeo e controles rápidos, são mostrados antes e durante as gravações de vídeo. Consulte Preferências do Snagit.

Snagit Editor

Cor de interface do Snagit

Escolha entre os dois temas de cores da interface do Snagit: claro ou escuro.



Consulte Preferências do Snagit.


Barra de ferramentas do Snagit Editor

Personalize a barra de ferramentas de edição para acessar rapidamente as suas ferramentas, efeitos e destinos de compartilhamento favoritos. Você pode adicionar, remover ou reordenar as opções na barra de ferramentas.

Para começar, na barra de ferramentas do Snagit Editor, selecione **Mais > opção Personalizar barra de ferramentas**. Para mais informações, consulte Personalizar a barra de ferramentas do Snagit.

Nomes das ferramentas na barra


Na barra de ferramentas do Snagit Editor, é possível escolher exibir o nome e o ícone de uma ferramenta ou somente o ícone dela.



Para alterar essa opção, clique com o botão direito do mouse na barra de ferramentas e selecione **Ícone e texto** ou **Apenas ícone**.

Cor de fundo do Editor (Windows)

Selecione a cor de fundo ao redor de uma captura na tela.



Considere alterar a cor do plano de fundo para aumentar o contraste entre o aplicativo e a captura visualizada na tela. Consulte Preferências do Snagit.

Cor de fundo da tela

A cor de fundo da tela mostra áreas transparentes em uma imagem. Por padrão, o Snagit exibe uma área semelhante a um tabuleiro de xadrez para representar regiões transparentes em uma imagem.




Para mudar a cor de fundo, selecione **Imagem > Cor da tela (Windows) or Alterar cor da tela (Mac)**.

Ajustar objetos na tela


Para ativar ou desativar o ajuste de tela a fim de alinhar objetos e caixas de texto, selecione **Snagit Editor > Imagem > Ajustar tela**.

Defina a visualização padrão na tela

Clique no botão **Opções de Zoom** acima da bandeja para abrir as opções de exibição de capturas na tela.



Salvar favoritos

Salve estilos rápidos usados com frequência nos seus favoritos. Clique no  no estilo para salvar em Favoritos. Consulte Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.


Salvar temas e estilos rápidos

- **Tema:** uma série de estilos rápidos personalizados no Snagit com base em uma paleta de cores predefinida.
- **Estilos rápidos:** personalize as propriedades de uma ferramenta e salve-a como um estilo rápido para uso futuro. Em um tema, os estilos rápidos são gerados automaticamente, ou você pode personalizar e adicionar estilos rápidos individuais a ele.

Consulte Temas do Snagit e Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos.


Tamanho da miniatura

Para alterar o tamanho das miniaturas na Bandeja de Capturas recentes, clique com o botão direito na bandeja e selecione **Tamanho da miniatura > Pequena, Média ou Grande**.



Compartilhamento

O botão **Compartilhar** fornece diversas opções para compartilhar as suas imagens ou vídeos.



É possível adicionar mais destinos de compartilhamento (Windows e Mac) e extensões de terceiros (Mac). Consulte [Compartilhar capturas](#).

Barra de ferramentas do Editor

Personalize a barra de ferramentas de edição para acessar rapidamente as suas ferramentas, efeitos e destinos de compartilhamento favoritos. Você pode adicionar, remover ou reordenar as opções na barra de ferramentas. Na barra de ferramentas do Snagit Editor, selecione **Mais > opção Personalizar barra de ferramentas**. Consulte [Personalizar a barra de ferramentas do Snagit](#).

Temas do Snagit

Mantenha um estilo consistente nas anotações, setas, textos e outras ferramentas que usar nas suas imagens para projetos, sites ou dentro da organização.

Neste tutorial:

- [Criar um tema](#)
- [Editar um tema](#)
- [Exportar um tema](#)
- [Importar um tema](#)
- [Baixar um tema](#)


Crie e compartilhe um tema baseado em uma paleta de cores selecionada e fontes para seu projeto, organização ou guia de estilo. O Snagit gera estilos rápidos automaticamente com base no tema para ajudar a manter um estilo consistente.

Criar um tema


1. No Snagit Editor, clique para selecionar uma ferramenta.



2. O painel Estilos rápidos será aberto.
 - **Windows:** clique no menu suspenso **Tema** e selecione a opção **Novo tema**.
 - **Mac:** clique no **⚙️** e selecione a opção **Novo tema**.
3. A caixa de diálogo Novo tema aparecerá. Clique em um menu suspenso **Cor** para selecionar cores para gerar automaticamente estilos rápidos para o tema.




- Clique para selecionar uma predefinição ou uma cor da paleta.
- Insira um valor HEX ou RGB no campo Modo.
- Clique no botão Conta-gotas e, em seguida, clique para selecionar uma cor em qualquer parte da tela.

4. Clique no  para adicionar outra cor. Continue até adicionar todas as cores desejadas para o tema.


Dica: selecione 4-8 cores.

É recomendado selecionar de 4 a 8 cores para gerar um novo tema.

5. Clique na guia **Fonte** e escolha a fonte desejada no menu suspenso.



6. Clique na caixa de seleção para ativar ou desativar sombras para as ferramentas.




7. Insira um nome descritivo no campo **Nome do tema**.

8. Clique no botão **Criar**.

O Snagit gerará automaticamente um conjunto de estilos rápidos baseados nas cores que você escolheu. O novo tema estará disponível na maioria das ferramentas.

Para editar um estilo rápido individual no tema, consulte [Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos](#).




Editar um tema

1. No Snagit Editor, clique para selecionar uma ferramenta.




2. O painel Estilos rápidos será aberto.

- **Windows:** no menu suspenso **Tema**, clique no  ao lado do tema e selecione **Editar**.



- **Mac:** clique no  e selecione **Editar**.



3. A caixa de diálogo Editar tema aparecerá. Faça as edições desejadas.
4. Clique em **Salvar**.

IMPORTANTE

Editar um tema alterará os seus estilos rápidos existentes no tema. Para não perder os seus estilos existentes, você deve editar individualmente os estilos rápidos. Consulte [Acessar rapidamente ferramentas e estilos favoritos](#).

Exportar um tema


Exporte e compartilhe um tema para manter a consistência visual de um projeto, site ou dentro da sua organização.


1. No Snagit Editor, clique para selecionar uma ferramenta.




2. As propriedades para a ferramenta selecionada aparecerão no painel de propriedades no canto direito do Snagit Editor.

- **Windows:** no menu suspenso Tema, clique no  ao lado do tema e selecione **Exportar**.



- **Mac:** clique no  e selecione **Exportar tema**.



3. Escolha um local e insira um nome de arquivo. Clique em **Salvar**.

O Snagit salvará o tema como um arquivo SNAGTHEME. Você poderá enviar o arquivo para outros usuários importarem no Snagit.

Para importar um tema, é preciso ter a versão 13.1 ou posterior para o Snagit Windows ou a versão 4.1 ou posterior instalada no Mac.


Importar um tema

1. No Snagit Editor, clique para selecionar uma ferramenta.




2. As propriedades para a ferramenta selecionada aparecerão no painel de propriedades no canto direito do Snagit Editor.

- **Windows:** clique no menu suspenso **Tema** e selecione **Importar**.



- **Mac:** clique no ícone  e selecione **Importar**.



3. Navegue para seleccionar o arquivo SNAGTHEME e clique em **Abrir**.

O Snagit adicionará o tema à lista de temas disponíveis.

Baixar um tema

Temas pré-prontos estão disponíveis para download no site do TechSmith Assets. Consulte [Baixar os Assets da TechSmith](#) para o Snagit.


Preferências do Snagit

Explore as configurações do Snagit para capturar, editar, compartilhar e salvar como quiser.

Neste tutorial:

- [Abrir Preferências do Snagit](#)
- [Guia Geral](#)
- [Guia Capturar](#)
- [Guia Atalhos/Teclado](#)
- [Guia Editor \(Windows\)](#)
- [Guia Compartilhar](#)
- [Guia Biblioteca \(Windows\)](#)
- [Guia Avançado](#)

Abrir Preferências do Snagit

- **Windows:**
 - **Preferências de captura:** selecione **Janela de captura > Arquivo > Preferências de captura.**
 - **Preferências do Editor:** selecione **Snagit Editor > Editar > Preferências do Editor.**
- **Mac:**
 - Selecione **Janela de captura > ícone  > Mais preferências.**
 - Selecione **Snagit Editor > Snagit > Preferências do Snagit.**


Guia Geral

Observação: no Windows, os locais de algumas opções são diferentes na guia Geral entre as caixas de diálogo Preferências de captura e Preferências do Editor.


Opção	Descrição
Executar o Snagit ao iniciar o Windows (Windows) Sempre manter o Snagit funcionando em segundo plano (Mac)	Abre e executa o Snagit ao iniciar o computador. Observação: no Windows, essa opção está disponível somente na caixa de diálogo Preferências de captura.

Opções da interface de captura
(Windows)
Snagit exhibe (Mac)

- **Janela de captura:** exhibe a gama completa de configurações de captura e as predefinições personalizadas para capturas rápidas.




- **Widget de captura (antiga guia OneClick):** exhibe as opções de captura rápida em forma de guia ancorada ao lado da tela. O widget aparece quando você passa o cursor sobre a barra azul. Arraste a barra azul para reposicionar o widget na parte superior (somente Windows) ou na lateral (Windows e Mac) da tela.



Observação: no Windows, você também pode selecionar a opção Widget de captura na caixa de diálogo Preferências do Snagit Editor. Na guia Geral, seleccione **Mostrar widget de captura**.

Tema do Snagit (Windows)
Tema da cor do Editor (Mac)

Selecione Claro, Escuro ou Sistema (Mac) no menu suspenso para escolher o tema da cor da interface do Snagit.




Mostre-me a integração (Windows)

Mostra janelas pop-up para apresentar novos recursos ou explicar a funcionalidade na primeira vez que você seleccione um recurso.


Mostrar informações adicionais nas dicas de ferramenta

Desative esta opção para exhibir dicas de ferramenta mínimas.




Ative esta opção para exibir dicas de ferramenta aprimoradas e selecionar um estilo:

- **Somente texto:** exibe as descrições escritas da funcionalidade da ferramenta.



- **Vídeo + texto:** exibe as descrições escritas e breves animações que ilustram a funcionalidade da ferramenta.



Enviar dados de uso anônimos (Windows)
Enviar informações de uso anônimas
(Mac)

Envie dados de uso anônimos do Snagit para ajudar a TechSmith a aperfeiçoar versões futuras. Saiba mais sobre o relatório de uso no site da TechSmith.

Notificações

Escolha quais notificações quer receber a partir das seguintes opções:

- **Não me mostre notificações**
- **Mostre-me apenas notificações de ajuda:** receba dicas e truques para usar funcionalidades do Snagit.
- **Mostre-me opções de ajuda e promoções da TechSmith** (Windows) ou **Mostre-me todas as notificações da TechSmith** (Mac): receba dicas, truques e informações sobre vendas, webinars e outras mensagens promocionais da TechSmith.

Observação: a opção **Enviar dados/informações de uso anônimos** deve ser selecionada para ativar as notificações.

Enviar relatórios de falha anônimos (Mac)

Envia relatórios anônimos quando o Snagit falha para ajudar a TechSmith a identificar e resolver bugs.

Verificar atualizações automaticamente

Checa automaticamente pela versão mais recente do Snagit quando conectado à internet.

No Mac, selecione com que frequência o Snagit deve buscar por atualizações e se estas devem ser baixadas e instaladas automaticamente.

Redefinir avisos “Não me pergunte” (Mac)

Caso tenha selecionado anteriormente a opção “Não me pergunte novamente” em uma mensagem, clique no botão para redefinir a exibição de todas as mensagens novamente.

Guia Capturar

Opção

Descrição

Ocultar o Snagit ao capturar


Oculto o Snagit durante a captura para evitar incluí-lo em capturas.

Abrir capturas de tela copiadas de ferramentas do sistema (Windows)

Abre no Snagit Editor capturas de tela obtidas a partir de ferramentas do sistema, como a Ferramenta de Captura ou a Captura e Esboço.

Mostrar lupa (Windows)

A lupa ajuda a capturar a precisão de pixels ao selecionar uma área para captura.



Pressione **M** para ocultar a lupa durante a captura.

Miras simplificadas (Windows)

Exibe miras simplificadas para melhorar a performance da captura.

Iniciar gravação de vídeo automaticamente

Inicia automaticamente a gravação de vídeo após a seleção da área de gravação do vídeo.

Por padrão, esta opção vem desativada. É preciso clicar no botão **Gravar** para iniciar uma gravação.

Mostrar contagem regressiva de vídeo

Exibe uma contagem regressiva de três segundos antes de uma gravação de vídeo.

Mostrar controles rápidos em gravações de tela inteira

Exibe os botões **Webcam** e **Pausar** no canto direito inferior da tela durante uma gravação de vídeo da tela inteira.

Abrir capturas de tela e vídeos do sistema no Snagit (Mac)

Abre no Snagit Editor capturas e vídeos de tela obtidos a partir das ferramentas de sistema do MacOS ou de atalhos do teclado. A captura é movida do local padrão do sistema para a Biblioteca do Snagit.

Selecione **Manter arquivo original** para fazer uma cópia do arquivo original na Biblioteca do Snagit.

Corrigir permissões de captura (Mac)

São necessárias permissões para o Snagit capturar e compartilhar imagens e vídeos. Clique em **Corrigir permissões de captura** para abrir o diálogo de permissões do sistema e ativar a webcam, o microfone, capturas de rolagem e mais. Consulte Permissões do MacOS.

Qualidade de vídeo (Windows)

Selecione a qualidade das gravações de vídeo. Qualidades de vídeo mais altas podem resultar em arquivos mais pesados.

Taxa de quadros (Mac)	Selecione uma taxa de quadros Baixa, Média ou Alta para gravações de vídeo. Taxas de quadros mais altas podem resultar em tamanhos de arquivo maiores.
Reduzir capturas para 1920×1080 (recomendado) Reduzir gravações de vídeo para Retina (Mac)	Reduz as dimensões das gravações de vídeo. As dimensões podem variar de acordo com as dimensões originais da gravação. Caso a qualidade de vídeo seja uma preocupação, considere desativar esta opção. Quando desativada, o texto e os gráficos aparecem com mais clareza, mas o vídeo pode acabar tendo dimensões e tamanho de arquivo maiores.
Combinar faixas de áudio (Mac)	Grava o áudio do microfone e do sistema na mesma faixa e combina os canais esquerdo e direito em mono. É recomendável desmarcar esta opção se você quiser enviar sua gravação de vídeo ao Camtasia para edição.
Componente de Áudio do sistema (Mac)	O componente de captura de áudio da TechSmith permite que você grave o áudio do sistema (sons dos alto-falantes do seu computador) durante a captura de vídeo. Clique em Desinstalar componente para desinstalar o plug-in de Áudio do sistema do seu computador. Para saber mais, consulte Permissões do MacOS.

Observação: você não poderá gravar áudio do sistema para quaisquer aplicativos que exigirem o plug-in.

Ativar a webcam (Windows)	Escolha uma câmera incorporada ou conectada ao seu computador para gravar um vídeo. Para saber mais, consulte Gravar vídeo com o Snagit.
---------------------------	--

Guia Atalhos

É possível alterar alguns dos atalhos de teclado padrões. Para ver a lista de atalhos de teclado padrão, consulte o Guia de atalhos do Snagit.

Para alterar uma tecla de atalho padrão no Windows:

1. Selecione **Janela de captura > Arquivo > Preferências de captura > guia Atalhos**.
2. Escolha os atalhos desejados.
3. Marque a opção **Permitir que o Snagit altere os outros atalhos definidos** para evitar conflitos de atalhos com outros aplicativos quando o Snagit estiver em execução.
4. Clique em **OK**.

Para alterar uma tecla de atalho padrão no Mac:

1. Selecione **Snagit Editor > Snagit > Preferências > guia Teclado**.

2. Clique no botão de atalho do teclado.
3. Pressione a combinação de teclas desejada.

O novo atalho do teclado aparecerá no campo.


Guia Editor (Windows)

Opção

Descrição

Cor do espaço de trabalho do Editor

Selecione a cor de fundo do Editor



Considere alterar a cor do plano de fundo para aumentar o contraste entre o aplicativo e a captura visualizada na tela.

Tamanho das miniaturas dos arquivos recentes

Para alterar o tamanho das miniaturas na Bandeja de Capturas recentes, selecione **Tamanho das miniaturas dos arquivos recentes > Pequena, Média ou Grande** no menu suspenso.

Expandir automaticamente a tela para ajustá-la aos objetos

Aumenta automaticamente o tamanho de uma imagem ao colar ou arrastar objetos para fora da imagem atual.

Observação: no Mac, essa opção está disponível na guia Avançado.

A tecla Esc fecha o Editor

Define a tecla Esc como o atalho de teclado para sair do Snagit Editor.

Como padrão, esta opção vem desativada. Para sair do Snagit, selecione **Arquivo > Sair do Snagit Editor**.

Mostrar pop-up de efeito rápido no cursor

Exibe uma pré-visualização do estilo da ferramenta ao lado do cursor na tela.



Mostrar nomes das ferramentas na barra

Exibe os ícones de ferramentas com os nomes ou apenas os ícones na barra de ferramentas do Snagit Editor.



Ativar o verificador ortográfico

Ative o corretor ortográfico do sistema operacional para identificar erros de ortografia em callouts, caixas de texto e no resultado de Extrair texto.

Selecione o idioma da verificação ortográfica no menu suspenso.

Guia Compartilhar

Consulte [Compartilhar capturas](#) para mais informações sobre a guia Compartilhar.

Guia Biblioteca (Windows)

Opção	Descrição
Máximo de arquivos recentes	Insere o número máximo de arquivos recentes para exibição ao se clicar em Arquivo > Abrir recentes . Insira um número de 1 a 15.
Salvar automaticamente na biblioteca as novas imagens de capturas	Por padrão, o Snagit salva automaticamente novas capturas na Biblioteca do Snagit. Caso esta opção esteja desativada, todas as capturas não salvas serão fechadas e deletadas ao se fechar o Snagit.
Salvar automaticamente na biblioteca os novos vídeos de capturas	Como padrão, o Snagit salva automaticamente novas capturas na biblioteca. Caso esta opção esteja desativada, todas as capturas não salvas serão fechadas e deletadas ao se fechar o Snagit.
Avisar antes de excluir arquivos	Exibe uma mensagem de aviso antes de excluir arquivos no Snagit.

Remover todos os itens da bandeja ao fechar o Editor

Remove todas as capturas na bandeja ao fechar o Snagit. Uma bandeja vazia aparecerá na próxima vez que você abrir o Snagit.

Local da biblioteca

Como padrão, os arquivos da biblioteca estão localizados nesta pasta: C:\Users\username\Documents\Snagit. Para alterar o local, clique em **Escolher local**. Para mais informações, consulte Gerenciar a biblioteca.

Mostrar aviso para converter e acessar capturas anteriores

Quando você abre a biblioteca pela primeira vez no Snagit 2022, o Snagit pede para você converter as capturas anteriores do formato de arquivo SNAG em SNAGX. Se você selecionou **Ignorar e não converter**, selecione essa opção para restaurar o aviso para converter capturas de versões anteriores do Snagit.

Guia Avançado

Opção	Descrição
Sempre manter o Editor funcionando em segundo plano (Windows)	Ative esta opção para abrir capturas no Snagit Editor com mais agilidade. Esta opção mantém o Snagiteditor.exe em funcionamento no gerenciador de tarefas do Windows quando você fecha a janela do Snagit Editor.
Excluir conteúdo recortado (Windows)	Deleta automaticamente o conteúdo recortado de uma imagem.
Achatar automaticamente as imagens coladas (Windows)	Achata automaticamente imagens ou objetos colados na tela. Os objetos colados não serão editáveis e se tornarão uma parte permanente da imagem ao ser achatados.
Reduzir imagens para Retina ao compartilhar (Mac)	Reduz o tamanho de uma imagem Retina para aperfeiçoar a sua exibição em uma tela de resolução padrão. Esta opção vem ativada como padrão e reduz o tamanho da imagem quando você:

- Compartilhar uma imagem com destinos de compartilhamento do Snagit.
- Arrastar imagens do Snagit Editor para outro local.

Dica

Segure a tecla **Shift** para desativar temporariamente esta configuração ao arrastar uma imagem do Snagit Editor.

Manter uma captura duplicada editável ao salvar (Mac)

Cria uma cópia dos arquivos .snagx na bandeja quando você salva como outro tipo de arquivo, como .png, de forma a permitir futuras edições.

Expandir automaticamente a tela para ajustá-la aos objetos

Aumenta automaticamente o tamanho de uma imagem ao colar ou arrastar objetos para fora da imagem atual.

Observação: no Windows, essa opção está disponível na guia Editor.

Mostrar a barra de ferramentas de edição rápida na tela (Mac)

Exibe uma barra de ferramentas flutuante com propriedades para callouts, textos, formas e outras ferramentas.



Sempre usar estas configurações para criar novas imagens (Mac)

Define as dimensões de imagem padrão quando você seleciona **Arquivo > Nova imagem** (Command+N). Caso ative esta opção, o diálogo para inserir novas dimensões personalizadas não será mais aberto.

Sempre usar o ícone na barra de menu em preto e branco (Mac)

O ícone da barra de menu do Snagit fica vermelho durante a gravação de vídeo. Selecione essa opção para manter o ícone do Snagit preto ou branco durante a gravação.



Local da biblioteca (Mac)
(antigo Local do salvamento automático)

As capturas de imagem não salvas são armazenadas como arquivos .snagx e as capturas de vídeo como arquivos .mp4 em: Username/Pictures/Snagit.

Clique no botão **Escolher** para selecionar outro local. Consulte Gerenciar a biblioteca.

Arraste e cole o formato (Mac)

Define o formato de arquivo padrão ao arrastar capturas do Snagit Editor para outro aplicativo ou local.

Adicione um dispositivo móvel em **Arquivo > Conectar dispositivo móvel** para ativar esta opção e permitir o compartilhamento de imagem e vídeo entre o Snagit e o dispositivo móvel.

- **Manter dimensões da imagem original:** o Snagit automaticamente redimensiona imagens de dispositivos móveis para melhor visualização no Snagit Editor. Ative esta opção para importar imagens do celular com as dimensões originais.
- **Nome da conexão:** o TechSmith Fuse lembra todas as conexões e permite que você selecione qual aplicativo do Snagit enviará imagens ou vídeos para o celular. É possível personalizar o nome de cada conexão para você se assegurar de que está enviando os arquivos para o computador certo executando o Snagit.
- **Porta:** o número da porta para conectar o TechSmith Fuse ao Snagit.

Baixar TechSmith Assets para o Snagit

Saiba como baixar ativos, como carimbos, fotos, temas e modelos para o Snagit.

Neste tutorial:

- [Tipos de ativos](#)
- [Baixar Assets para o Snagit](#)
- [Baixar ativos para o seu computador](#)

Aprimore as suas captura de imagem do Snagit com os ativos baixados do site do TechSmith Assets.


Tipos de ativos

Os seguintes tipos de ativos estão disponíveis para download em <https://library.techsmith.pt/Snagit>.

Tipo de ativo	Descrição
Carimbos	Desenhos elaborados especificamente para anotar imagens.
Fotos	Fotografias livres de royalties para aprimorar suas imagens no Snagit.
Temas	Paletas de cores pré-selecionadas para estilos rápidos no Snagit.
Modelos	Layouts pré-criados para a geração de documentação visual, tutoriais e materiais de treinamento. Observação: os modelos estão disponíveis para uso somente para as versões 2020 ou posteriores do Snagit.


Baixar Assets para o Snagit

1. Selecione uma opção de download no Snagit ou acesse o site do TechSmith Assets:
 - Para carimbos, selecione **Snagit Editor > Ferramenta Carimbo > Painel de propriedades > Estilos rápidos > botão Baixar mais**.
 - Para modelos, selecione **Snagit Editor > Arquivo > Criar imagem a partir de um modelo > clique em Baixar mais**.
2. O site do TechSmith Assets será aberto. Entre na sua conta da TechSmith.
3. Selecione um tipo de ativo e uma categoria. Passe o cursor por um ativo para visualizá-lo.
4. Clique no botão **Enviar ao Snagit** para baixar o ativo no Snagit.



Observação: você precisa ter o Snagit versão 2020 ou posterior para baixar os ativos diretamente no Snagit. Para versões anteriores, consulte [Baixar ativos para o seu computador](#).

5. Clique no botão **Abrir o Snagit** (Windows) ou **Permitir** (Mac) na mensagem de aviso.



O ativo será baixado no Snagit.


- Para carimbos, selecione a **ferramenta Carimbo > menu suspenso Carimbo** e selecione a categoria de carimbos. Consulte Ferramenta Carimbo.
- Para fotos, a imagem será aberta na Bandeja de capturas recentes e será adicionada à Biblioteca.
- Para temas, o tema aparecerá no painel de Estilos rápidos para anotações, setas, textos e outras ferramentas. Consulte Temas do Snagit.
- Para modelos, a caixa de diálogo Criar imagem a partir de um modelo será aberta automaticamente no Snagit Editor e incluirá o ativo baixado. Consulte Crie guias visuais com modelos.

Baixar ativos para o seu computador

Para saber como baixar ativos para o seu computador, continue lendo as seções a seguir com base no seu navegador da web:


▼ Google Chrome

1. Acesse o site do TechSmith Assets e entre na sua conta da TechSmith.
2. Selecione um tipo de ativo e uma categoria.
3. Passe o cursor por um ativo para visualizá-lo. Clique no botão **Baixar**.



Observação: se estiver usando o site pela primeira vez, você precisará aceitar os termos de serviço antes do download ser iniciado.


4. O Google Chrome baixará o ativo para sua pasta Downloads. Na parte inferior do navegador da web, clique no menu suspenso e selecione **Mostrar na pasta**.



- Para carimbos, temas e modelos, clique duas vezes no ativo baixado para abri-lo no Snagit.
- Para imagens, selecione **Snagit Editor > Arquivo > Abrir** (Windows) ou **Snagit > Abrir** (Mac) para abri-las no Snagit.


▼ Microsoft Edge

1. Acesse o site do TechSmith Assets e entre na sua conta da TechSmith.
2. Selecione um tipo de ativo e uma categoria.
3. Passe o cursor por um ativo para visualizá-lo. Clique no botão **Baixar**.




Observação: se estiver usando o site pela primeira vez, você precisará aceitar os termos de serviço antes do download ser iniciado.

4. Na parte inferior do navegador da web, clique no botão **Salvar**.




5. O Microsoft Edge baixará o ativo para sua pasta Downloads. Na parte inferior do navegador da web, clique no botão **Abrir pasta**.



- Para carimbos, temas e modelos, clique duas vezes no ativo baixado para abri-lo no Snagit.
- Para imagens, selecione **Snagit Editor > Arquivo > Abrir** (Windows) ou **Snagit > Abrir** (Mac) para abri-las no Snagit.


▼ Firefox

1. Acesse o site do TechSmith Assets e entre na sua conta da TechSmith.
2. Selecione um tipo de ativo e uma categoria.
3. Passe o cursor por um ativo para visualizá-lo. Clique no botão **Baixar**.




Observação: se estiver usando o site pela primeira vez, você precisará aceitar os termos de serviço antes do download ser iniciado.

4. Uma caixa de diálogo aparecerá. Selecione **Salvar arquivo** e clique em **OK**.




5. O Firefox baixará o ativo para sua pasta Downloads. Clique no botão **Downloads** no canto superior direito do navegador da web.



- Para carimbos, temas e modelos, clique duas vezes no ativo baixado para abri-lo no Snagit.
- Para imagens, selecione **Snagit Editor > Arquivo > Abrir (Windows)** ou **Snagit > Abrir (Mac)** para abri-las no Snagit.

▼ Internet Explorer

1. Acesse o site do TechSmith Assets e entre na sua conta da TechSmith.
2. Selecione um tipo de ativo e uma categoria.
3. Passe o cursor por um ativo para visualizá-lo. Clique no botão **Baixar**.




Observação: se estiver usando o site pela primeira vez, você precisará aceitar os termos de serviço antes do download ser iniciado.

- Na parte inferior do navegador da web, clique no botão **Salvar**.



- O Internet Explorer baixará o ativo para sua pasta Downloads. Na parte inferior do navegador da web, clique no botão **Abrir pasta**.




- Uma caixa de diálogo de segurança aparecerá. Clique no botão **Permitir**.
- Para abrir o ativo no Snagit:

- Para carimbos, temas e modelos, clique duas vezes no ativo baixado.
- Para imagens, selecione **Snagit Editor > Arquivo > Abrir** (Windows) ou **Snagit > Abrir** (Mac).

▼ Safari

- Acesse o site do TechSmith Assets e entre na sua conta da TechSmith.
- Selecione um tipo de ativo e uma categoria.
- Passo o cursor por um ativo para visualizá-lo. Clique no botão **Baixar**.




Observação: se estiver usando o site pela primeira vez, você precisará aceitar os termos de serviço antes do download ser iniciado.

- O Safari baixará o ativo para sua pasta Downloads.
 - Para carimbos, temas e modelos, clique duas vezes no ativo baixado para abri-lo no Snagit.
 - Para imagens, selecione **Snagit Editor > Arquivo > Abrir** (Windows) ou **Snagit > Abrir** (Mac) para abri-las no Snagit.


Compartilhar no Slack

Observação: é preciso ter a versão 2020 ou mais recente do Snagit para compartilhar no Slack. Clique aqui para baixar a versão mais recente do Snagit.


1. Clique para seleccionar uma imagem ou vídeo na bandeja de capturas recentes para compartilhar.
2. No Snagit Editor, selecione **Compartilhar > Slack**.



3. Um site aparecerá. Insira o URL do seu espaço de trabalho do Slack e clique em **Continuar**.




4. Digite o seu nome de usuário e senha e clique em **Iniciar sessão**.



The image shows the Slack sign-in interface. At the top is the Slack logo. Below it is the heading "Sign in to Your" followed by the URL "yourworkspace.slack.com". There are two input fields: "Email address" containing "name@work-email.com" and "Password" containing "Your password". A purple "Sign In" button is below the password field. A checked checkbox "Remember me on this device" is below the button. At the bottom, there are two links: "Forgot your password? Get help signing in" and "Looking for another workspace? Find your workspaces".

- Um diálogo de permissões aparecerá. Clique no botão **Permitir** para permitir que o Snagit acesse o seu espaço de trabalho do Slack.
- No menu suspenso **Compartilhar com**, selecione o nome do canal ou da mensagem direta. Digite uma mensagem opcional.



The image shows a "Share to Slack" dialog box. It has a title bar with a minus sign and a close button. The dialog contains the following fields: "Account: username@yourworkspace.com" with a "Sign Out" button to its right; "Workspace: Your Workspace"; "Share to: # general" with a dropdown arrow; and "Message:" with a text input field. At the bottom, there are two buttons: "Share" (blue) and "Cancel" (white).

- Clique no botão **Compartilhar**.
O Snagit carregará a imagem ou vídeo no Slack e copiará o URL para a sua área de transferência.

Guia de atalhos do Snagit

Neste tutorial:

- [Personalizar atalhos de captura](#)
- [Atalhos de captura](#)
- [Atalhos do Snagit Editor](#)
- [Atalhos de ferramentas](#)

Personalizar atalhos de captura

Selecione uma das seguintes opções para visualizar os atalhos de teclado disponíveis para personalização:

- **Windows:** Janela de captura > Arquivo > Preferências de captura > guia Atalhos.
- **Mac:** Snagit > Preferências > guia Teclado.

Atalhos de captura

Observação: os atalhos do Snagit são testados em um teclado QWERTY. Alguns atalhos podem não funcionar com o teclado que você usa. Para configurar seus próprios atalhos para o seu teclado, consulte [Personalizar atalhos de captura](#).

Opção	Windows	Mac
Modo de captura selecionado/Captura global	Print Screen	Control+Shift+C
All-In-One Capture	–	Control+Shift+O
Captura de imagem	–	Control+Shift+S
Captura Mission Control (Mac)	–	Control+Shift+M
Expor janela de captura (Mac)	–	Control+Shift+W
Captura de menu	–	Control+Shift+E
Repetir última captura	Para definir um atalho para esta opção, selecione Janela de captura > Arquivo > Preferências de captura > guia Atalhos .	Control+Shift+R
Captura de vídeo	–	Control+Shift+V
Guias de seleção de vídeos	G	G
Iniciar gravação	Shift+F9	Control+Shift+barra de espaço

Pausar/retomar gravação	Shift+F9	Control+Shift+barra de espaço
Parar gravação	Shift+F10	Control+Shift+V
Ampliar	M	M
Cancelar captura	Esc	Esc
Mostrar/Ocultar ajuda da captura	F1	H
Capturar tela inteira	–	F
Capturar várias regiões	–	Pressione a tecla Command
Finalizar captura de múltiplas imagens	Clique na tela com o botão direito do mouse	–
Rolar horizontalmente	H	R
Rolar verticalmente	V	D
Rolar diagonalmente	B	X
Mover 1 pixel nas miras	Teclas de setas	–
Capturar proporções 1:1 (quadrado)	Pressione a tecla Shift	–
Região (proporção 16:9)	Clique e arraste para selecionar uma área na tela. Pressione a tecla Ctrl para bloquear em 16:9 as proporções de uma seleção.	–
Região (proporção 4:3)	Clique e arraste para selecionar uma área na tela. Pressione a tecla Ctrl+Shift para bloquear em 4:3 as proporções de uma seleção.	–
Fazer captura	Enter	–
Iniciar uma nova seleção de região	Shift+Enter	–

Atalhos do Snagit Editor

Opção	Windows	Mac
Abrir o Editor	–	Command+Shift+E
Entrar em tela inteira	–	Command+Control+F


Abrir preferências	–	Command+Vírgula
Ocultar o Snagit	Ctrl+Shift+X	Command+H
Sair do Snagit	–	Command+Q
Nova imagem	Ctrl+N	Command+N
Novo a partir da área de transferência	Ctrl+Shift+N	Shift+Command+N
Criar imagem a partir de um modelo	Ctrl+Alt+C	Option+Shift+C
Abrir	Ctrl+O	Command+O
Fechar o Snagit	Alt+F4	Command+W
Fechar captura	Ctrl+F4 Ctrl+W	Shift+Command+W
Fechar todas	–	Option+Command+W
Salvar	Ctrl+S	Command+S
Salvar como	Ctrl+Shift+S	Shift+Command+S
Salvar tudo	–	Option+Command+S
Imprimir	Ctrl+P	Command+P
Desfazer	Ctrl+Z	Command+Z
Refazer	Ctrl+Y	Shift+Command+Z
Cortar	Ctrl+X	Command+X
Copiar	Ctrl+C	Command+C
Copiar tudo	Ctrl+Shift+C	Option+Command+C
Colar	Ctrl+V	Command+V
Duplicar	Ctrl+D Ctrl+clique (ferramentas Mover, Carimbo e Etapa)	Shift+Command+D
Excluir	Ctrl+Delete	Excluir
Selecionar tudo	Ctrl+A	Command+A
Desfazer toda a seleção	Ctrl+D	Command+D
Inverter seleção	Ctrl+Shift+I	Shift+Command+I

Trazer uma camada para a frente	Ctrl+Shift+F	–
Enviar para trás	Ctrl+Shift+B	–
Agrupar	Ctrl+Shift+G	–
Desagrupar	Ctrl+Shift+U	–
Pular para o próximo quadro	–	Seta para a direita
Pular para o quadro anterior	–	Seta para a esquerda
Pular para o início	–	Command+Return
Pular para o final	–	Shift+Command+Return
Próxima imagem (vídeo a partir de imagens)	Seta para a direita	Seta para a direita
Imagem anterior (vídeo a partir de imagens)	Seta para a esquerda	Seta para a esquerda
Desenhar um quadrado ou círculo perfeito Mover ou desenhar um objeto em uma linha	Pressione a tecla Shift enquanto arrasta.	Pressione a tecla Shift enquanto arrasta.
Desenhar sobre objetos	–	Pressione a tecla Option enquanto arrasta.
Ajustar tela	–	Pressione a tecla Option enquanto move ou redimensiona objetos.
Ajustar à tela	–	Command+K
Aparar	–	Shift+Command+X
Achatar	Ctrl+T	Shift+Command+T
Achatar tudo	Ctrl+Shift+T	Control+Shift+T
Tamanho real	Ctrl+0	Command+0
Ajustar zoom à janela	–	Command+Shift+0
Ampliar	Ctrl+Sinal de adição	Command+Sinal de adição Option+rolar para baixo
Reduzir	Ctrl+Sinal de subtração	Command+Sinal de subtração Option+rolar para cima

Redimensionar uma imagem	–	Shift+Command+R
Girar uma imagem	–	Command+R
Alternar para a biblioteca	–	Command+1
Mostrar/ocultar painel de efeitos	–	Command+2
Mostrar/ocultar propriedades	–	Command+3
Mostrar/ocultar bandeja de capturas recentes	–	Option+Command+T
Próxima captura na bandeja	–	Command+[
Captura anterior na bandeja	–	Command+]
Abrir histórico de compartilhamento	–	Option+Shift+S

Atalhos de ferramentas

No Windows, são criados atalhos para as dez primeiras ferramentas na barra de ferramentas do Snagit Editor. Pressione de Ctrl+1 a Ctrl+9 para selecionar uma ferramenta em uma dessas posições específicas.




Opção	Atalhos do Mac
Favoritos	Control+R
Seta e linha	Control+A
Texto	Control+T
Callout	Control+D
Forma	Control+U
Carimbo	Control+I
Preenchimento	Control+F
Mover	Control+V
Seleção	Control+L
Desfoque	Control+B

Simplificar	Control+Y
Varinha mágica	Control+W
Recortar	Control+C
Eliminar	Control+X
Caneta	Control+P
Marca-texto	Control+H
Etapa	Control+S
Borracha	Control+E
Ampliar	Control+M


Permissões do MacOS

Ative permissões no sistema operacional do Mac (macOS) para permitir que o Snagit capture, edite e compartilhe imagens e vídeos.

São necessárias permissões para o Snagit capturar, editar e compartilhar imagens e vídeos. Uma caixa de diálogo aparece quando são necessárias permissões.



1. Clique em **Editar Permissões do Sistema** para ativar cada permissão.
2. Na caixa de diálogo Segurança e Privacidade, marque as caixas de seleção **Snagit** e **SnagitHelp** da versão atual.



Observação: você será solicitado a sair e reabrir o Snagit para que algumas alterações de permissão entrem em vigor.


3. Clique no ponto vermelho para fechar a caixa de diálogo Segurança e Privacidade e, em seguida, clique em **Pronto** para fechar a caixa de diálogo Permissões do Sistema.




Editar permissões manualmente

Siga as instruções abaixo para ver e editar todas as permissões de uma vez, em vez de individualmente cada vez que o Snagit perguntar.

1. Selecione o **menu Snagit > Preferências > guia Capturar**.
2. Clique no botão **Corrigir permissões de captura**.




3. Clique em **Editar Permissões do Sistema** para ativar cada permissão.



Observação: algumas permissões para aplicativos como o Safari não terão o status “Ativado” se esse aplicativo não estiver aberto no momento. Feche a caixa de diálogo Permissões do Sistema, abra o aplicativo e reabra a caixa de diálogo Permissões do Sistema.

4. Na caixa de diálogo Segurança e Privacidade, marque as caixas de seleção **Snagit** e **SnagitHelper** da versão atual.



Observação: você será solicitado a sair e reabrir o Snagit para que algumas alterações de permissão entrem em vigor.

5. Clique no ponto vermelho para fechar a caixa de diálogo Segurança e Privacidade e, em seguida, clique em **Pronto** para fechar a caixa de diálogo Permissões do Sistema.



Ativar áudio do sistema

1. Selecione o **menu Snagit > Preferências > guia Capturar > botão Corrigir permissões de captura** para abrir a caixa de diálogo Permissões do Sistema.
2. Clique em **Ativar** para Áudio do sistema.
3. Clique em **Instalar** na nova caixa de diálogo para instalar o plug-in de áudio do sistema.



4. Clique em **Concluído** para fechar a caixa de diálogo Permissões do Sistema.

Observação: se você encontrar erros ou problemas para ativar o áudio do sistema, consulte MacOS e o componente de captura de áudio do sistema.











Compatibilidade de formatos de arquivo com o Snagit

Saiba quais opções e propriedades de ferramentas têm compatibilidade limitada em versões mais antigas e entre plataformas.


Salvar como SNAG

O formato de arquivo SNAG (usado em versões mais antigas do Snagit Windows) não aceita algumas das novas opções disponíveis no Snagit 2022. Para manter essas opções em seu arquivo, salve no formato de arquivo SNAGX.

A tabela a seguir ilustra as imagens salvas como SNAGX em comparação com o formato SNAG:

Propriedade da ferramenta	Salva como SNAGX (Novo formato de arquivo)	Salva como SNAG (Para versões mais antigas do Snagit Windows)
Ferramentas Seta e Linha Estilos de acabamento em "T"		
Ferramenta Callout Várias bases		
Ferramenta Callout Base em forma de nuvem		
Ferramentas Callout e Texto Preenchimento de texto reduzido		
Ferramenta Etapa Preenchimento transparente		

Uma caixa de diálogo aparece quando você seleciona **Arquivo > Salvar como > SNAG** para um arquivo que contenha qualquer uma dessas propriedades.



- Selecione **Salvar como .snagx** para preservar as propriedades.
- Selecione **Salvar como .snag** para salvar sem essas propriedades.

Compatibilidade entre plataformas

Do Windows para o Mac

Algumas propriedades de ferramentas no Snagit Windows não são totalmente aceitas no Snagit Mac. Os arquivos que incluem essas opções podem não ter a mesma aparência quando abertos no Snagit Mac.

A tabela a seguir ilustra imagens criadas no Snagit Windows e depois abertas no Snagit Mac:

Propriedade da ferramenta	Windows	Mac
Ferramenta Seta Alguns estilos de ponta		
Ferramenta Seta As curvas aparecem iguais no Mac. Edite com as alças de curva estilo Windows ("Bézier") em vez de alças de curva estilo Mac. (Consulte Ferramenta Seta para saber como editar curvas em cada plataforma.)		
Ferramenta Callout Formas com cantos arredondados		
Ferramenta Callout		





Formas com bases curvas e larguras de base ajustáveis		
Ferramenta Caneta Forma de caneta diferente de círculo		
Ferramentas Callout e Texto Preenchimento de texto		









Observação: o Snagit Mac não mostra essas propriedades da mesma forma que o Snagit Windows, mas preserva as propriedades no arquivo. As propriedades são mostradas conforme o esperado quando o arquivo é reaberto no Snagit Windows.

Do Mac para o Windows

Algumas opções no Snagit Mac não são aceitas no Snagit Windows. Elas podem não ser exibidas da mesma forma e podem ser perdidas se você abrir o arquivo no Snagit Windows.

A tabela a seguir ilustra imagens criadas no Snagit Mac e depois abertas no Snagit Windows:


Opção ou propriedade da ferramenta	Mac	Windows
Efeitos Borda, sombra, aresta e outros efeitos		
Bloqueio de objetos Os objetos bloqueados no Mac são editáveis no Windows		
Ferramenta Seta As curvas aparecem iguais no Windows.		

<p>Edite com as alças de curva estilo Mac em vez de alças de curva estilo Windows (“Bézier”). (Consulte Ferramenta Seta para saber como editar curvas em cada plataforma.)</p>		
<p>Ferramenta Preenchimento Preenchimento global</p>		
<p>Ferramenta Callout Base na forma de explosão</p>		
<p>Ferramenta Forma Estilos de linha tracejada e pontilhada</p>		

IMPORTANTE

As propriedades incompatíveis serão perdidas se você abrir o arquivo no Snagit Windows.

Uma caixa de diálogo será exibida se você abrir um arquivo que contenha recursos incompatíveis.



- Selecione **Abrir arquivo** com o risco de perder recursos não aceitos.
- Selecione **Cancelar** para preservar o arquivo para edição posterior no Snagit Mac.