



Aide de Snagit

Version 2019.1.1
février 2019

All rights reserved

This manual, as well as the software described in it, is furnished under license and may be used or copied only in accordance with the terms of such license. The content of this manual is furnished for informational use only, is subject to change without notice and should not be construed as a commitment by TechSmith Corporation. TechSmith Corporation assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this manual.

Trademarks

All-In-One Capture, Camtasia, Camtasia Relay, Camtasia Studio, Coach's Eye, Coach's Eye +, DubIt, EnSharpen, Enterprise Wide, Jing, Knowmia, Morae, Rich Recording Technology (RRT), Screencast, Screencast.com, ScreenChomp, Show The World, SmartFocus, Snagit, TechSmith, TechSmith AppShow, TechSmith Fuse, TechSmith Loop, TechSmith Relay, TechSmith Screencast, TechSmith Smart Player, and TSCC are either registered marks or marks of TechSmith Corporation in the U.S. and/or other countries. This list is not a comprehensive list of all TechSmith Corporation marks. The absence of a name/mark or logo in this notice does not constitute a waiver of any intellectual property rights that TechSmith Corporation has established in any of its product, feature or service names/marks or logos. All other marks are the property of their respective owners.

Table of Contents

Table of Contents	3
Saisie de texte	9
Capture de texte	9
Recherche de texte dans une image	9
Saisie de texte à partir d'une sélection	10
Saisie de la totalité du texte	11
Modification d'un texte sélectionné	12
Smart Move	13
Recherche et modification d'objets et de texte	13
Suppression ou modification d'un texte sélectionné	13
Introduction à la capture	15
Capture d'une image	16
Paramètres de capture	18
Paramètres de capture d'imprimante Snagit (Windows)	19
Configuration d'une imprimante Snagit	19
Envoi de contenu vers Snagit Editor depuis une application	20
Enregistrement de vidéos	21
Enregistrement d'une vidéo	21
Paramètres de capture vidéo	24
Dimensions d'enregistrement (Résolution)	24
Sélection de la zone d'enregistrement vidéo	25
Sélection de dimensions standard	26
Capture avec flèches de défilement	27
Capture avec défilement panoramique	29
Conseils sur la sélection d'une zone	30

Conseils sur le défilement et la fonction de panoramique	30
Snagit Capture Preferences and Keyboard Shortcuts	31
Capture Preferences	32
Keyboard Preferences	32
Change a Default Keyboard Shortcut	33
Capture Keyboard Shortcuts	33
Image Keyboard Shortcuts	33
Video Keyboard Shortcuts	34
Création de présélections	35
Capture avec une présélection	35
Création d'une présélection	36
Modification d'une présélection	37
Organisation de la liste de présélections (Windows)	37
Partage de présélections	38
Importation d'une présélection	38
Exportation d'une présélection	38
Snagit Capture Preferences and Hotkeys	39
General Tab	39
Capture Tab	39
Hotkeys Tab	40
Other Hotkeys	41
Image Capture Hotkeys	41
Video Capture Hotkeys	42
Change Global Capture Hotkey	42
Introduction à Snagit Editor	43
Ouverture de Snagit Editor	43
Aperçu de Snagit Editor	44

Conseils d'utilisation du canevas	44
Conseils concernant le panneau des captures (Windows)	46
Enregistrement d'une capture	46
Retrait d'une capture du panneau des captures	46
Suppression d'une capture	47
Redimensionnement du canevas	48
Zoom avant ou arrière	48
Modification du pourcentage de zoom	48
Définition des préférences de zoom	48
Affichage de la grille de pixels (Windows)	49
Redimensionnement d'une image	50
Styles rapides et thèmes	51
Application d'un style rapide	51
Enregistrement d'un style rapide	52
Création d'un thème	53
Modification d'un thème	55
Exportation d'un thème	56
Importation d'un thème	57
Outils d'édition	59
Types d'outils	59
Ajout d'un timbre	65
Téléchargement de timbres	65
Création d'un timbre personnalisé	66
Utilisation des propriétés d'outil	67
Types de propriétés	68
Personnalisation de la barre d'outils Snagit Editor	69
Ajout d'effets	71

Ajout d'un effet d'image	71
Suppression d'un effet d'une image	72
Application d'un effet rapide	72
Types d'effet de Snagit	73
Montage de vidéos	77
Suppression de sections non voulues d'une vidéo	78
Enregistrement d'une image vidéo sous forme de fichier image	79
Création de GIF animés	80
Création d'un GIF	80
Paramètres de GIF personnalisés	81
Importation de captures depuis un appareil mobile	82
Importation à l'aide de TechSmith Fuse	82
Conseils pour lire le code QR	84
À propos de la connexion entre TechSmith Fuse et Snagit	84
À propos du partage mobile à l'aide de TechSmith Fuse	85
Désactivation du partage mobile :	85
Dépannage de TechSmith Fuse	85
Impossible d'envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit	85
Impossible de lire le code QR	86
Absence de code QR	86
Snagit Editor Preferences and Shortcuts	87
Preferences	87
General Preferences	87
Advanced Preferences	88
Snagit Editor Shortcuts	89
Tool Shortcuts	92
Snagit Editor Preferences and Hotkeys	93


Preferences	93
General Tab	93
Editor Tab	94
Outputs Tab	95
Library Tab	95
Advanced Tab	96
Snagit Editor Hotkeys	96
Toolbar Hotkeys	98
Introduction à la bibliothèque Snagit	99
Recherche de captures	99
Navigation dans l'historique des captures	100
Affichage de captures dans la bibliothèque	101
Ajout d'une étiquette	102
Affichage des étiquettes	103
Traduction de texte	104
Extraction d'un texte à traduire	104
Importation de traductions	105
Révision d'images traduites	105
Informations	106
Avertissements	107
Erreurs	108
Partage de captures	109
Destinations par défaut	110
Téléchargement de destinations supplémentaires	112
Ajout d'une nouvelle destination Mac	113
Suppression d'une destination	114
Ajout d'extensions Mac	114

Saisie de texte


Capturez du texte sur votre écran et collez-le dans un autre programme.

Capture de texte

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l'onglet **Image**.




2. Dans la liste déroulante Sélection, sélectionnez **Saisie de texte**.



Certaines options ne peuvent pas être utilisées lorsque la fonction Saisie de texte est sélectionnée.

3. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impression écran** (Windows) ou sur **Maj+Ctrl+C** (Mac).



4. Le pointeur orange s'affiche. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l'écran. La capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez prévisualiser et copier le texte.

Recherche de texte dans une image

Recherchez, copiez et collez le texte d'une image.

Saisie de texte à partir d'une sélection


Capturez le texte d'une partie spécifique de votre image.

Pour améliorer la précision et la qualité de la reconnaissance de texte, utilisez la sélection Saisie de texte.


1. Dans Snagit Editor, cliquez sur l'outil **Sélection**.



2. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner le texte.



3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone sélectionnée et choisissez **Saisie de texte**.
4. Dans la fenêtre de texte, cliquez sur le bouton **Tout copier**.



Sur Mac, activez l'option **Convertir en texte brut** pour supprimer la mise en forme avant de copier le texte.

Vous pouvez coller le texte dans un éditeur de texte tel que Notepad ou un e-mail.


Saisie de la totalité du texte

Capturez tout le texte reconnaissable dans votre image.


1. Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Saisie de texte**.



Cet outil n'est pas visible par défaut. Sélectionnez **Plus > Personnaliser la barre d'outils**. Faites glisser l'élément **Saisie de texte** dans la barre d'outils.



2. Dans la fenêtre de texte, cliquez sur le bouton **Tout copier**.



Vous pouvez coller le texte dans un éditeur de texte tel que Notepad ou un e-mail.

Modification d'un texte sélectionné

Vous pouvez corriger les erreurs typographiques ou modifier la police ou la couleur du texte de votre image.

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur l'outil **Sélection**.



2. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner du texte.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis sélectionnez **Modifier le texte**.
4. Cliquez sur la zone de texte pour afficher le menu flottant et modifier le texte.



Smart Move


Identifiez instantanément plusieurs objets pouvant être modifiés dans l'image. Ceci comprend les formes aux bords définis, les chaînes de texte et d'autres éléments de l'image pouvant être identifiés séparément ou regroupés.

Recherche et modification d'objets et de texte

1. Dans la barre d'outils de Snagit Editor, cliquez pour sélectionner l'outil **Déplacement**.



2. Dans les propriétés de l'outil, activez l'option **Smart Move**.



3. Des poignées de sélection apparaissent sur les objets pouvant être déplacés lorsque vous les survolez avec la souris. Cliquez sur un objet pour le modifier.



Pour identifier davantage d'objets à modifier, faites glisser le curseur **Détail**.



4. Pour modifier les objets et le texte :

- Cliquez sur l'objet et faites-le glisser à l'emplacement voulu.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer** pour supprimer un objet.
- Double-cliquez dans la zone de texte pour modifier le texte.

Suppression ou modification d'un texte sélectionné

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur l'outil **Sélection**.



2. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur de la souris pour sélectionner une zone contenant un texte à supprimer ou remplacer.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis choisissez **Modifier le texte**.



4. Cliquez dans la zone de texte pour modifier le texte.


Introduction à la capture


Vous pouvez effectuer une capture rapide, une capture d'écran personnalisée ou un enregistrement vidéo à partir de la fenêtre de capture.

Ouvrir la fenêtre de capture :


- Sous Windows, cliquez sur l'icône Snagit dans la barre des tâches ou la zone de notification.



- Sur Mac, cliquez sur l'icône  dans la barre de menus.




- Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Capture**.




Conseil de pro : Pour enregistrer [les paramètres de capture](#) en vue de leur future utilisation, sélectionnez la liste déroulante d'ajout de présélection > **Nouvelle présélection à partir des paramètres actifs**. Vous pouvez également définir un raccourci. Voir [Création de présélections](#).

Capture d'une image

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **All-in-One** ou **Image**.



2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impression écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).




3. Le pointeur orange s'affiche.

Pour activer/désactiver la loupe de capture, appuyez sur la touche **M** du clavier.


Effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner la zone à capturer :

- **Plein écran** : cliquez sur le bouton **Plein écran** pour capturer l'intégralité de l'écran.



- **Fenêtre** : déplacez le curseur sur la fenêtre pour effectuer la capture. Lorsqu'une bordure pointillée orange s'affiche autour de la fenêtre, cliquez pour sélectionner la zone en


pointillés.



- **Zone** : cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l'écran.
 - **Défilement** : pour capturer le contenu qui s'étend au-delà de l'écran, utilisez les flèches de défilement. Voir [Capture avec défilement](#).
4. Pour modifier la zone sélectionnée, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour ajuster la taille de la sélection, faites glisser les poignées.
 - Pour entrer une taille spécifique, saisissez les dimensions personnalisées en pixels dans les champs de **largeur** et de **hauteur**.
 - Pour déplacer la zone sélectionnée à l'écran, cliquez dessus et faites-la glisser vers l'emplacement voulu.
5. Si elle s'effectue depuis l'onglet **Image**, la capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Si la capture s'effectue depuis l'onglet **All-in-One** :







- Cliquez sur le bouton **Capture** pour finaliser la capture.




Votre image s'ouvre dans Snagit Editor. Voir [Snagit Editor](#).

Pour enregistrer une vidéo de votre écran, lancez la capture à partir de l'onglet Vidéo ou utilisez le bouton Enregistrer une vidéo après avoir sélectionné la zone de l'écran à capturer sous l'onglet All-in-One. Voir [Enregistrement de vidéos](#).

Paramètres de capture

Option	Description
	Copiez la capture dans le Presse-papiers pour ensuite la coller rapidement dans un autre programme ou à un autre emplacement.
	Ouvrez la capture dans Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager l'image ou la vidéo. Désactivez cette option pour ne pas prévisualiser et modifier la capture dans Snagit Editor. Sélectionnez une option de partage dans la fenêtre de capture pour partager automatiquement la capture sur une destination.
	Incluez le curseur dans la capture. <ul style="list-style-type: none">• Pour les captures d'image, le curseur est capturé en tant qu'image vectorielle pouvant être déplacée, modifiée ou supprimée de l'image.• Pour les captures vidéo, il est recommandé de capturer le curseur avec la vidéo pour montrer l'emplacement de l'action en cours à l'écran.
	Retardez le début de la capture de 5 secondes pour laisser plus de temps de préparation avant la capture. Après avoir cliqué sur le bouton Capture , un compte à rebours s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran. 
Options supplémentaires	En cas de capture All-in-One, cliquez sur l'icône des options supplémentaires pour développer les options de partage. 

Option	Description
	<p>Sélectionnez une option dans la liste déroulante Partage de la fenêtre de capture pour partager la capture. Pour en savoir plus les destinations de partage, voir Partage de captures.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'option Aperçu dans Editor est désactivée, vous devez cliquer sur le bouton Terminer dans Snagit Editor pour envoyer la capture vers la destination sélectionnée.  <ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'option Aperçu dans Editor est désactivée, la capture est automatiquement envoyée à la destination sélectionnée à la fin de l'opération de capture. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Seules les destinations qui prennent en charge les formats de fichier image et vidéo sont disponibles. Pour afficher davantage de destinations de partage, utilisez l'onglet Image, l'onglet Vidéo ou partagez la capture depuis Snagit Editor.</p> </div>

Paramètres de capture d'imprimante Snagit (Windows)

Envoyez du contenu vers Snagit Editor à partir d'une application en utilisant la fonction d'impression de cette application.

Configuration d'une imprimante Snagit

- Dans la fenêtre de capture, sélectionnez **Fichier > Préférences de capture > onglet Capture > Paramètres de capture imprimante**.
- La boîte de dialogue Propriétés de sélection s'affiche. Sous l'onglet Imprimantes Snagit, sélectionnez **Snagit 2018** ou cliquez sur **Ajouter une imprimante Snagit**. Cliquez sur le bouton **Propriétés** pour modifier les paramètres de sortie de l'imprimante.
- Cliquez sur le bouton **OK**.

Envoi de contenu vers Snagit Editor depuis une application

1. Dans l'application, sélectionnez Fichier > Imprimer (ou action équivalente pour l'application concernée).
2. Dans la liste d'imprimantes, sélectionnez **Snagit 2018**.
3. Cliquez sur **OK** pour envoyer la capture vers Snagit Editor.


Enregistrement de vidéos

Enregistrez une vidéo de l'écran en tant que vidéo MP4. Vous avez la possibilité d'enregistrer le son d'un micro, le son du système et une webcam. Utilisez les vidéos Snagit dans les cas suivants :


- guider le spectateur tout au long d'un processus ou pour résoudre un problème ;
- enregistrer une démonstration ou une vidéo didactique ;
- enregistrer une présentation en passant des diapositives de présentation à la vidéo de l'orateur et vice versa ;
- envoyer des commentaires audio et visuels sous forme de vidéo ;
- enregistrer une petite partie d'une vidéo ou d'une animation en ligne.

Enregistrement d'une vidéo


1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Vidéo**.




2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impression écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).



3. Le pointeur orange s'affiche. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone à enregistrer à l'écran ou cliquez sur le bouton **Plein écran** pour sélectionner l'intégralité de l'écran.



4. Pour modifier la zone sélectionnée, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Faites glisser les poignées pour définir la sélection.
 - Pour entrer une taille spécifique, saisissez les dimensions en pixels dans les champs de **largeur** et de **hauteur**.
 - Pour déplacer la zone sélectionnée à l'écran, cliquez sur celle-ci et faites-la glisser vers l'emplacement voulu.



Appuyez sur **G** pour afficher les guides de sélection vidéo lors de la sélection d'une zone à enregistrer. Voir [Dimensions d'enregistrement \(Résolution\)](#).

5. La barre d'outils Enregistrement vidéo s'affiche.



Il est possible d'activer et de désactiver les options de la barre d'outils en cliquant sur l'icône correspondante avant et pendant l'enregistrement :

Pour activer le microphone ou la webcam sur macOS 10.14, vous devez autoriser Snagit à y accéder. Dans les Préférences Système, sélectionnez **Sécurité et confidentialité > onglet Confidentialité > Microphone ou Caméra** et activez Snagit.

- **Webcam** : enregistrez une vidéo en direct depuis une webcam connectée ou intégrée. Aucune vidéo d'écran n'est pas enregistrée lorsque l'option de webcam est activée.



- **Son du système** : enregistrez le son de votre ordinateur, par exemple, celui des alertes d'applications ou celui des haut-parleurs de l'ordinateur.



- **Son du micro** : enregistrez le son du micro intégré de votre ordinateur ou d'un micro USB connecté.



6. Pour lancer l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Enregistrement** ou appuyez sur **Maj+F9**.








7. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Stop** ou appuyez sur **Maj+F10** (Windows) ou **Option+Maj+V** (Mac).



La capture s'ouvre dans [Snagit Editor](#), où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Si vous utilisez fréquemment les mêmes dimensions vidéo ou paramètres d'enregistrement, sauvegardez-les en tant que présélection pour les réutiliser par la suite. Voir [Création de présélections](#).

Paramètres de capture vidéo




Option	Description
	Enregistrer une webcam intégrée ou autre caméra pendant la capture vidéo L'option de webcam permet de passer de l'affichage de l'enregistrement de la webcam (webcam activée) à celui de l'enregistrement de l'écran (webcam désactivée), et inversement, dans la capture vidéo.
	Enregistrez le son à l'aide d'un microphone pendant la capture vidéo.
	Enregistrez le son du système (les sons provenant des applications et des sites Web) pendant la capture vidéo.
	Ouvrez la capture dans Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager la vidéo. Désactivez cette option pour ne pas prévisualiser et modifier la capture dans Snagit Editor. Sélectionnez une option de partage dans la fenêtre de capture pour partager automatiquement la capture sur une destination.
	Incluez le curseur dans la capture. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"><p>Pour les captures vidéo, il est recommandé de capturer le curseur avec la vidéo pour montrer l'emplacement de l'action en cours à l'écran.</p></div>

Dimensions d'enregistrement (Résolution)

Pour créer des vidéos de qualité, réfléchissez aux dimensions d'enregistrement avant de lancer l'enregistrement vidéo. Il est important de sélectionner les dimensions appropriées à la destination prévue pour le partage de la vidéo. Snagit vous aide de différentes façon à sélectionner les dimensions appropriées pour vos enregistrements vidéo.

Sélection de la zone d'enregistrement vidéo

Snagit offre la flexibilité de réaliser d'enregistrer des dimensions personnalisées, un rapport hauteur/largeur de 4:3 ou 16:9, l'intégralité de l'écran, une zone ou une fenêtre. Encadrez le contenu d'écran en sélectionnant une zone d'enregistrement incluant uniquement le contenu approprié.

Sélection	Description
Plein écran	<p>Cliquez sur le bouton Plein écran.</p>  A button with the text "Fullscreen" and a square icon with an 'X' inside.
Fenêtre	<p>1. Passez le curseur sur la fenêtre à enregistrer.</p>  A screenshot of a Notepad window titled "Untitled - Notepad". A dashed orange border is drawn around the window, indicating it is selected for recording. A grid overlay is visible on the window content, and a small box at the bottom of the grid shows the dimensions "353 x 281". <p>2. Une bordure orange s'affiche autour de la fenêtre. Cliquez pour sélectionner.</p>
Zone	<p>Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l'écran.</p> <p>Maintenez la touche CTRL enfoncée et faites glisser la souris pour verrouiller la sélection sur un rapport hauteur/largeur de 16:9, ou maintenez la touche MAJ enfoncée et faites glisser la souris pour la verrouiller sur un rapport hauteur/largeur de 4:3.</p>
Dimensions personnalisées	<p>1. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l'écran.</p> <p>2. La barre d'outils s'affiche. Saisissez les dimensions personnalisées dans les champs de largeur et de hauteur.</p>  A toolbar with several icons: a camera, a video camera, a camera with a crosshair, a text box containing "800 x 600" (highlighted with an orange border), a refresh icon, and a close icon (X).

Sélection de dimensions standard


Les guides vidéo de Snagit indiquent les dimensions standard ou recommandées (jusqu'à 1920x1080) pour les destinations de partage vidéo courantes, telles que YouTube, les sites Web et les appareils mobiles. Les guides vidéo disponibles sont les suivants :

- 1080p : 1920x1080
- 720p : 1280x720
- 640x480
- 320x240

Si vous avez l'intention de partager votre vidéo sur une destination nécessitant des dimensions spécifiques de vidéo, il est recommandé de réaliser l'enregistrement avec ces dimensions ou avec le même rapport hauteur/largeur que les dimensions recommandées.

1. Lors de la sélection d'une zone à enregistrer, appuyez sur **G** pour activer et désactiver les guides de sélection vidéo.
2. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone d'enregistrement. Le guide apparaît vaguement lorsque vous faites glisser le curseur à proximité de l'une des dimensions standard.
3. Continuez à faire glisser le curseur jusqu'à ce que la bordure de la sélection mise en évidence corresponde au guide.

Snagit peut capturer l'intégralité du contenu d'un navigateur Web ou d'une fenêtre d'application, y compris le contenu qui s'étend au-delà de la zone visible dans la fenêtre.




Il existe deux méthodes de capture avec défilement :


- **Les flèches de défilement** : elles permettent de faire automatiquement défiler la fenêtre horizontalement, verticalement ou dans les deux sens, afin de capturer l'intégralité du contenu de la fenêtre ou du navigateur Web.
- **La capture avec défilement panoramique** : elle permet de faire défiler manuellement la zone à capturer dans la fenêtre ou le navigateur Web.

Capture avec flèches de défilement


1. Ouvrez ou configurez l'élément à capturer.
2. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur **All-in-One**.



3. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Impression écran** (Windows) ou **Ctrl+Maj+C** (Mac).



4. Les pointeurs oranges s'affichent. Déplacez le curseur dans la fenêtre.




Cliquez sur une flèche pour prendre une capture de la zone de défilement horizontal, de la zone de défilement vertical ou de la zone de défilement intégrale.

Si les flèches de défilement ne s'affichent pas dans Snagit Mac, vérifiez que la capture avec défilement est activée dans les [préférences de capture](#).

La capture s'ouvre dans [Snagit Editor](#), où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.


Capture avec défilement panoramique

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **All-in-One**.



Vous avez également la possibilité d'utiliser la présélection de **capture avec défilement panoramique** installée avec Snagit. Voir [présélections](#).


2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Impression écran** (Windows) ou **Ctrl+Maj+C** (Mac).



3. Les pointeurs oranges s'affichent. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de la fenêtre à l'écran. Voir [Conseils sur la sélection d'une zone](#).
4. Cliquez sur le bouton de **capture panoramique**.



5. Dans la barre d'outils Panoramique, cliquez sur le bouton **Lancer**.



6. Dans la fenêtre, utilisez les barres de défilement ou cliquez et faites glisser la fonction de panoramique pour visualiser le contenu de la fenêtre à capturer. Snagit capture tous les éléments affichés dans la zone sélectionnée. Voir [Conseils sur le défilement et la fonction de panoramique](#).
 7. Pour arrêter la capture panoramique, cliquez sur le bouton **Stop** dans la barre d'outils Panoramique. Si la barre d'outils est masquée, cliquez sur l'icône Fenêtre de capture dans la barre des tâches.
- La capture s'ouvre dans [Snagit Editor](#), où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Conseils sur la sélection d'une zone

- Agrandissez la fenêtre du navigateur Web ou de l'application afin de mieux visualiser son contenu lorsque vous utilisez les flèches de défilement ou la fonction de panoramique pendant la capture.
- N'incluez pas la barre de défilement dans la sélection.
- Pensez à exclure de la capture les éléments superflus, tels que les marges vides, les publicités en ligne, etc.
- Désactivez les barres d'outils flottantes avant la capture.

Conseils sur le défilement et la fonction de panoramique

- Le défilement doit être effectué de manière fluide, ni trop vite, ni trop lentement.
- Utilisez les flèches de défilement ou la fonction de panoramique dans une seule direction à la fois. Évitez les zigzags.

Snagit Capture Preferences and Keyboard Shortcuts

To open the Snagit Preferences, select **Snagit > Preferences**. To learn more about the capture options, view the following:

- Capture Tab
- Keyboard Tab

- Preferences allow you to apply custom settings for all image and video captures.
 - General
 - [Capture](#)
 - Outputs
 - [Keyboard](#)
 - Advanced

Locate information about the General and Advanced tabs under [Snagit Editor Preferences and Shortcuts](#).

- Keyboard shortcuts allow you to press a combination of keys to quickly complete tasks in Snagit.
 - [Capture shortcuts](#)
 - Editor shortcuts

For Editor shortcuts see [Snagit Editor Preferences and Shortcuts](#).

See [Share Captures](#) for more information on Outputs.

Capture Preferences

Option	Description
Hide Snagit when capturing	Minimize Snagit during capture.
Show video countdown	Displays a three second countdown before starting the video recording.
Show quick controls in fullscreen recordings	Displays the Webcam button and Pause button in the bottom right corner of the screen during a fullscreen video recording.
Scrolling capture	This option only appears when Snagit's scrolling capture is disabled. Click the Enable button to install additional options to improve Snagit's scrolling capture capabilities.
Downsample Retina video recordings	Scales down Retina video recordings. It is recommended to enable this option. If video quality is a concern, you may want to consider disabling this option. When disabled, the text and graphics appear crisper, but the video may result in larger file sizes and dimensions.
Automatically start video recording	Automatically start the video recording after selecting the video recording area. By default, this option is disabled. You must click the Record button to start the recording.
System Audio Component	The TechSmith Audio Capture Component allows you to record system audio (the sound from your computer speakers) during a video capture.
Camera	Select a built-in or connected camera device for recording camera video.
Microphone	Select a built-in or connected audio device for recording microphone audio.
Input Level	Measures the audio level for the selected microphone audio device.

Keyboard Preferences

To open the Snagit Preferences, select **Snagit > Preferences > Keyboard** tab.

You can change the following default shortcuts:

- All-in-One Capture (Shift-Control-C)
- Image Capture (Shift-Control-S)
- Video Capture (Shift-Control-V)

- Window (Expose) Capture (Shift-Control-W)
- Menu Capture (Shift-Control-E)
- Pause/Resume Recording (Control-Shift-Space)
- Repeat Last Capture (Shift-Control-R)

Change a Default Keyboard Shortcut

1. Select Snagit > Preferences > Keyboard tab.
2. Click the keyboard shortcut button.
3. Press the desired key combination on the keyboard.

The new keyboard shortcut appears in the field

Capture Keyboard Shortcuts

The keyboard shortcuts for common commands are also listed in the menus. To complete an action, press the shortcut keys indicated below.

Image Keyboard Shortcuts

Option	Keyboard Shortcut
Global Capture	Control-Shift-C
Video Selection Guides	G
Magnifier	M
Cancel Capture	Esc
Hide Capture Help	H
Capture Fullscreen	F
Capture Multiple Regions	Hold the Command key
Scroll Horizontally	R
Scroll Vertically	D
Scroll Diagonally	X
Image Capture	Shift-Control-S

Option	Keyboard Shortcut
Expose (Window) Capture	Shift-Control-W
Menu Capture	Shift-Control-E
Repeat Last Capture	Shift-Control-R

Video Keyboard Shortcuts

Option	Keyboard Shortcut
Video Capture	Control-Shift-V
Start Recording	Control-Shift-Space
Pause/Resume Recording	Control-Shift-Space
Stop Recording	Control-Shift-V
Repeat Last Capture	Shift-Control-R


Création de présélections

Les présélections mémorisent automatiquement les paramètres de capture. Utilisez les présélections dans les cas suivants :


- enregistrer les paramètres de capture couramment utilisés ;
- basculer rapidement d'un type de capture à un autre en fonction de la tâche à effectuer ;
- automatiser l'ajout d'effets ou les emplacements de partage des captures pendant la procédure de capture.

Capture avec une présélection

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton **Présélections**. La liste des présélections disponibles s'affiche.



2. Passez le curseur sur la présélection voulue jusqu'à ce que le bouton rouge **Lancer la capture avec la présélection** apparaisse. Cliquez sur ce bouton pour lancer la capture.




Conseil de pro : cliquez sur le champ **Raccourci** (Windows et Mac) pour saisir la combinaison de touches à définir comme raccourci. Utilisez ce raccourci pour lancer une nouvelle capture avec les paramètres que vous avez prédéfinis.

Création d'une présélection

Ajoutez rapidement une nouvelle présélection à partir des paramètres actuellement sélectionnés.


1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur la liste déroulante **Nouvelle présélection**.




2. Sélectionnez l'option **Nouvelle présélection à partir des paramètres actifs** dans la liste déroulante. Une nouvelle présélection est ajoutée à la liste des présélections enregistrée.

Vous pouvez aussi décider d'ajouter une présélection en choisissant **Nouvelle présélection**, puis en sélectionnant manuellement les paramètres de capture à ajouter à la présélection dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

3. Entrez un nom pour la présélection et appuyez sur **Entrée**.




4. Pour définir un raccourci clavier, cliquez sur le champ **Raccourci** (Windows et Mac).
5. Appuyez sur la combinaison de touches voulue sur le clavier pour créer un raccourci.




Modification d'une présélection

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton **Présélections**. La liste des présélections disponibles s'affiche.




2. Cliquez sur l'icône ⚙️ à droite du nom de la présélection et sélectionnez l'une des options dans le menu déroulant.



Organisation de la liste de présélections (Windows)

1. Passez le curseur sur la présélection voulue jusqu'à ce que l'icône ☰ s'affiche.
2. Cliquez sur l'icône et faites-la glisser pour déplacer la présélection vers le haut ou vers le bas dans la liste de présélections.



Partage de présélections

Importez et exportez des fichiers de présélection Snagit (.snagpresets) pour partager vos paramètres de capture avec d'autres personnes.


Importation d'une présélection

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez **Fichier > Importer les présélections**.
2. Sélectionnez un fichier de présélection Snagit (.snagpresets), puis cliquez sur **Ouvrir**. Ctrl+clic pour sélectionner plusieurs présélections.


Snagit ajoute les présélections importées à la liste des présélections enregistrées.

Exportation d'une présélection

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton **Présélections**.



2. La liste des présélections disponibles s'affiche. Cliquez sur l'icône ⚙️ à côté de la présélection à exporter, puis sélectionnez **Exporter**.




3. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Sélectionnez un emplacement.
4. Entrez un nom de fichier.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Snagit Capture Preferences and Hotkeys

To open the Capture Preferences, select **Capture Window > File > Capture Preferences**. To learn more about the capture options, view the following:


- [General Tab](#)
- [Capture Tab](#)
- [Hotkeys Tab](#)

General Tab

Option	Description
Run Snagit when Windows starts	Open and run Snagit on computer startup.
Show OneClick	Displays the quick capture options as a tab at the top of the screen. The quick capture options display when you hover the cursor over the blur bar. 
Snagit theme	Choose between the two Snagit interface color themes: Light or Dark.
Send anonymous usage data	Send anonymous data on Snagit usage to help TechSmith improve future versions.
Automatically check for updates	Automatically check for the latest version of Snagit when connected to the Internet.

Capture Tab

Option	Description
Hide Snagit when capturing	Minimize Snagit during capture.
Show magnifier	Show the magnifier when selecting an area to capture. The magnifier helps to capture pixel accuracy.

Option	Description
	 <p data-bbox="513 709 878 741">To hide the magnifier, press M.</p>
Show video countdown	Displays a three second countdown before starting the video recording.
Show quick controls in fullscreen recordings	Displays the Webcam button and Pause button in the bottom right corner of the screen during a fullscreen video recording.
Microphone	Select a built-in or connected audio device for recording microphone audio.
Input level	Measures the audio level for the selected microphone audio device.
Webcam	Select a built-in or connected camera device for recording camera video.
Video Quality	Select the quality for video recordings. Higher video quality can result in larger file sizes.

Hotkeys Tab

You can change the following default keyboard shortcuts under this tab:

- Show/Hide Snagit
- Repeat Last Capture
- Video Capture Start/Pause/Resume
- Video Capture Stop

Check **Allow Snagit to override other hotkey assignments** so assigned hotkeys cannot be used by other programs when Snagit is running.

Other Hotkeys

Image Capture Hotkeys


Option	Hotkey
Global Capture	PRINT SCREEN
Move Crosshairs 1 Pixel	Arrow keys
Capture 1:1 Aspect Ratio (Square)	Hold SHIFT
Region (16:9 aspect ratio)	Click and drag to select an area on the screen. Hold CTRL to lock the selection to a 16:9 aspect ratio.
Region (4:3 aspect ratio)	Click and drag to select an area on the screen. Hold CTRL+SHIFT to lock the selection to a 4:3 aspect ratio.
Take a Capture	ENTER
Start a Region Selection	SHIFT+ENTER
Show/Hide Magnifier	M
Show/Hide Capture Help	F1
Scroll Horizontally	H
Scroll Vertically	V
Scroll Diagonally	B
End Multiple Image Capture	Right-click on the screen
Repeat Last Capture	Take a capture using the last settings used for a capture. To set a hotkey, select File > Capture Preferences > Hotkeys tab.
Show/Hide Snagit	CTRL+SHIFT+X

Video Capture Hotkeys

Option	Hotkey
Pause/Resume Recording	SHIFT+F9
Stop Recording	SHIFT+F10

Change Global Capture Hotkey

1. Open the Capture window.
2. Click **Press a hotkey**.



3. Press the desired key combination on the keyboard.


The new hotkey appears in the field.

Introduction à Snagit Editor


Utilisez Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager vos captures.

Ouverture de Snagit Editor

- Cliquez sur le bouton **Ouvrir Editor** dans la fenêtre de capture.



- Dans la zone de notification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Snagit**, puis sélectionnez **Ouvrir Snagit Editor**. (Windows uniquement)




Aperçu de Snagit Editor




1	Bibliothèque Affichez et organisez l'historique de vos captures. Voir Introduction à la bibliothèque .
2	Canevas Zone de travail permettant de prévisualiser et de modifier les captures. Voir Redimensionnement du canevas . Conseils d'utilisation du canevas <ul style="list-style-type: none">• Pour modifier ultérieurement des objets pouvant être déplacés sur le canevas, enregistrez les images en tant que fichiers SNAG ou SNAGPROJ.• Faites glisser les poignées situées sur les bords d'une image afin d'agrandir l'espace de travail sur le canevas.• Le motif en damier sur le canevas représente les zones transparentes de l'image. Pour conserver la transparence, enregistrez l'image sous un format prenant en charge la transparence (CUR, GIF, ICO,

	<p>PNG, TIF, SNAG ou SNAGPROJ).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour modifier la couleur d'arrière-plan du canevas (Windows) : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le canevas, choisissez Couleur du canevas, puis sélectionnez une couleur. • Ou bien, sélectionnez Image > Couleur du canevas. • Activez l'alignement sur le canevas pour aligner des objets et des zones de texte : <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Image > Alignement sur le canevas. • Vous avez aussi la possibilité de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le canevas, puis de sélectionner Alignement sur le canevas.
3	<p>Barre d'outils</p> <p>Cliquez pour sélectionner un outil d'édition. Les outils permettent d'annoter, de modifier et d'améliorer les captures d'image. Vous pouvez personnaliser l'organisation et les outils disponibles de la barre d'outils. Voir Outils d'édition.</p>
4	<p>Partage</p> <p>Partagez les captures sur un réseau social ou d'autres applications. Voir Partage de captures.</p>
5	<p>Styles rapides</p> <p>Appliquez ou enregistrez des styles personnalisés. Voir Styles rapides et thèmes.</p>
6	<p>Propriétés</p> <p>Définissez les propriétés d'un outil afin de le personnaliser. Voir Outils d'édition.</p>
7	<p>Panneau des effets</p> <p>Cliquez sur le bouton Effets pour afficher les effets d'image disponibles. Voir Ajout d'effets.</p>
8	<p>Panneau des captures récentes</p> <p>Ce panneau affiche les captures d'image et vidéo récentes, ainsi que d'autres fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor. La miniature sélectionnée dans le panneau s'affiche sur le canevas de Snagit Editor.</p>



Pour afficher d'autres captures récentes, cliquez sur le bouton **Bibliothèque** dans la partie supérieure de Snagit Editor.



Conseils concernant le panneau des captures (Windows)

- Pour changer la taille des miniatures dans le panneau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément du panneau, puis sélectionnez **Taille de vignette > Petite, Moyenne ou Grande**.
- Pour visualiser les métadonnées d'une capture, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément du panneau, puis sélectionnez **Détails**.

Enregistrement d'une capture

Snagit enregistre automatiquement toutes les captures non enregistrées en tant que fichiers SNAG ou SNAGPROJ. Un soleil orange apparaît sur la miniature en cas de modifications non enregistrées. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez **Fichier > Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.




Le format de fichier s'affiche au bas de la miniature.

Pour en savoir plus sur la fonction d'enregistrement automatique de Snagit, [cliquez ici](#).

Retrait d'une capture du panneau des captures

Snagit enregistre automatiquement l'historique des captures dans la bibliothèque, y compris les fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor. Cliquez sur l'icône de **fermeture** d'une miniature pour retirer celle-ci du panneau des captures.



Le retrait d'un élément du panneau des captures ne supprime pas le fichier correspondant. Cliquez sur le bouton **Bibliothèque** pour rechercher et ouvrir cet élément.

Suppression d'une capture

Pour supprimer un fichier définitivement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature dans le panneau des captures ou dans la bibliothèque, puis sélectionnez **Supprimer**.

Redimensionnement du canevas

Le canevas correspond à la zone dans Snagit Editor où les images sont affichées et modifiées.


Zoom avant ou arrière

Utilisez les commandes de zoom pour prévisualiser une image.

Le niveau de zoom ne modifie pas la taille finale de l'image. Il ne s'applique qu'à l'aperçu de l'image dans Snagit Editor et à la taille de la miniature dans la bibliothèque.

Modification du pourcentage de zoom

1. Cliquez sur le bouton **Afficher les options de zoom** au-dessus du panneau des captures récentes.



2. Faites glisser le curseur **Zoom** ou entrez un pourcentage dans le champ correspondant.
3. Pour définir la taille de l'aperçu sur la taille réelle de l'image, cliquez sur le bouton **Taille réelle**.

Définition des préférences de zoom

Les options suivantes commandent l'affichage de la capture sur le canevas.


Exemple

Option d'affichage




Ajuster à l'écran

L'affichage de la capture sélectionnée s'ajuste au canevas. Cette option définit le niveau de zoom en fonction de la taille de la fenêtre de Snagit Editor.



Taille réelle

L'affichage de la capture sélectionnée correspond aux dimensions réelles de l'image. Cette option définit le niveau de zoom sur 100 %.




Toujours réduire pour ajuster

En modifiant le niveau de zoom, vous ajustez la capture dans son intégralité au canevas. Cette opération s'applique à toutes les captures ouvertes.

Affichage de la grille de pixels (Windows)

L'option Grille de pixels affiche les lignes de la grille de pixels pour les images prévisualisées à 600 % ou plus.

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez **Affichage > Grille de pixels**.
2. Cliquez sur le bouton **Afficher les options de zoom** au-dessus du panneau des captures récentes.



3. Entrez une valeur de 600 % ou plus dans le champ.

Les lignes de la grille de pixels s'affichent sur le canevas.

Redimensionnement d'une image

Modifiez la taille d'une image en définissant des dimensions spécifiques en pixels, pouces, centimètres, ou en entrant un pourcentage.

Vous devez aplatir tous les objets vectoriels du canevas pour redimensionner l'image.


1. Pour ouvrir les options de redimensionnement, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Snagit Editor, sélectionnez **Image > Redimensionner l'image**.
 - Cliquez sur la liste déroulante **Redimensionner l'image** au-dessus du panneau des captures récentes.
2. Sélectionnez une unité.
3. Entrez une **largeur** et une **hauteur**. Si vous souhaitez entrer des dimensions de sorte à obtenir des proportions autres que celles de l'image actuelle, cliquez sur l'icône **Garder les proportions**.
4. Sous Windows, cliquez sur l'option **Options avancées** pour afficher des options supplémentaires.
 - **Résolution** : définit la densité des pixels d'une image. La résolution est mesurée en points par pouce (dpi).
 - **Utiliser le rééchantillonnage** : modifie le nombre de pixels d'une image. Le suréchantillonnage ajoute des pixels à une image. Le sous-échantillonnage supprime les pixels non nécessaires et peut réduire la taille d'un fichier.

Il est recommandé d'utiliser les autres options de redimensionnement avant d'activer cette option. Cette option peut détériorer progressivement la qualité de l'image.

5. Cliquez sur le bouton **Appliquer** (Windows) ou **Redimensionner** (Mac).

Styles rapides et thèmes

- Définissez un style rapide pour vous souvenir automatiquement d'un style d'outil personnalisé lors d'utilisations ultérieures.
- Pour créer un ensemble de styles rapides appliqués à différents outils, en se basant sur une palette de couleurs présélectionnées, voir [Création d'un thème](#).




Les outils sont uniquement disponibles avec les captures d'image. Partagez votre vidéo vers [Camtasia](#) pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Application d'un style rapide

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.



2. Les propriétés de l'outil s'ouvrent. Cliquez pour sélectionner un **style rapide**.



3. La méthode d'utilisation du style rapide sur le canevas dépend de l'outil sélectionné. Suivez les instructions en surbrillance pour utiliser les [outils](#).

Enregistrement d'un style rapide

Après avoir modifié les propriétés d'un outil, vous pouvez enregistrer ces propriétés personnalisées en tant que style rapide afin de les réutiliser plus tard.


Pour enregistrer ce style dans un thème spécifique, choisissez un thème dans le menu situé au sommet du panneau Styles rapides avant de sélectionner l'outil.

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.



2. Les propriétés de l'outil s'ouvrent. Modifiez les propriétés voulues.

- À mesure que vous modifiez les propriétés de l'outil, un nouveau style rapide apparaît au bas du panneau des styles existants.



- Cliquez sur l'icône + pour enregistrer ce nouveau style rapide.
- Pour le changer d'emplacement dans le panneau Styles rapides, cliquez dessus et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

Conseil : enregistrez les styles rapides que vous utilisez souvent dans l'outil Favoris.

Cliquez sur l'icône ☆ du style pour l'ajouter aux favoris. L'icône s'affiche en jaune lorsque le style rapide est enregistré dans les favoris.




Pour supprimer un style rapide, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer le style rapide** (Windows et Mac). Le style rapide est définitivement supprimé du thème sélectionné.


Création d'un thème

Les thèmes se composent de styles rapides propres à chaque projet, organisation ou guide de style que vous utilisez. Snagit vous aide à définir un thème en fonction de la palette de couleurs sélectionnée. Vous avez la possibilité d'ajouter des styles supplémentaires ou de modifier le thème à tout moment.

- Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.




2. Les propriétés de l'outil s'ouvrent.
 - **Windows** : cliquez sur la liste déroulante **Thème** et sélectionnez l'option **Nouveau thème**.
 - **Mac** : cliquez sur l'icône  et sélectionnez l'option **Nouveau thème**.
3. La boîte de dialogue Nouveau thème s'affiche. Cliquez sur la liste déroulante **Couleurs** pour sélectionner une couleur et générer automatiquement des styles rapides pour ce thème.



- Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs.
- Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.
- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.

Pour ajouter la couleur à la palette Mes couleurs du thème, cliquez sur le bouton d'ajout.



4. Appuyez sur la touche Échap pour quitter la sélection de couleur.
5. Pour ajouter d'autres couleurs, cliquez sur le bouton d'**ajout**. Poursuivez l'opération jusqu'à ce que vous ayez obtenu le nombre de couleurs voulu pour le thème.


Conseil sur les couleurs d'un thème

Il est recommandé de sélectionner un 4 à 8 couleurs pour générer un nouveau thème.

6. Entrez un nom évocateur dans le champ **Nom du thème**.

7. Cliquez sur le bouton **Créer**.

Snagit génère automatiquement un ensemble de styles rapides en fonction des couleurs sélectionnées. Ce nouveau thème est disponible dans la plupart des outils.




Modification d'un thème

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.




2. Les propriétés de l'outil s'ouvrent.

- **Windows** : dans la liste déroulante **Thème**, cliquez sur l'icône ⚙️ à côté du thème et sélectionnez **Modifier**.



- Mac : cliquez sur l'icône ⚙️ et sélectionnez **Modifier**.



3. La boîte de dialogue **Modifier le thème** s'affiche. Effectuez les modifications voulues.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

IMPORTANT :

La modification d'un thème écrase les styles rapides existants de ce thème. Pour les conserver, vous avez la possibilité de modifier ces styles séparément. Voir [Enregistrement d'un style rapide](#).

Exportation d'un thème


Exportez un thème afin d'améliorer la collaboration sur un projet ou de conserver un guide de style d'entreprise ou une marque.

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.




2. Les propriétés de l'outil sélectionné s'affichent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor.

- **Windows** : dans la liste déroulante Thème, cliquez sur l'icône ⚙️ à côté du thème et sélectionnez **Exporter**.



- **Mac** : cliquez sur l'icône ⚙️ et sélectionnez **Exporter le thème**.



3. Choisissez l'emplacement d'exportation et entrez un nom de fichier. Cliquez sur **Enregistrer**.

Snagit enregistre le thème en tant que fichier .snagtheme. Vous avez la possibilité d'envoyer le fichier à d'autres collaborateurs qui pourront l'importer dans Snagit.

Vous devez disposer de Snagit Windows version 13.1 ou supérieure ou de Snagit Mac version 4.1 ou supérieure pour importer un thème.


Importation d'un thème

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.




2. Les propriétés de l'outil sélectionné s'affichent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor.

- **Windows** : cliquez sur la liste déroulante **Thème** et sélectionnez **Importer**.



- **Mac** : cliquez sur l'icône ⚙️ et sélectionnez **Importer**.



3. Recherchez et sélectionnez le fichier .snagtheme et cliquez sur **Ouvrir**.
Snagit ajoute le thème à la liste des thèmes disponibles.

Outils d'édition

La barre d'outils de Snagit Editor se compose d'outils d'édition permettant d'annoter, de modifier et d'améliorer les captures d'image.

- [Déplacez](#), redimensionnez ou supprimez des objets multiples d'une image.
- Attirez l'attention à l'aide de [flèches](#), [textes](#), [formes](#), [surlignages](#) et de [légendes](#).
- [Reconnaissez](#) et modifiez le texte d'une image.
- Effectuez des sélections précises sur le canevas avec les outils [Sélection](#) et [Baguette magique](#). Le remplissage auto peut être désactivé et activé, et permet de remplir les zones supprimées.
- Créez des images d'infographie, des topogrammes et des images de diapositives de présentation à l'aide de formes et de [lignes](#).
- Dissimulez les informations sensibles avec un [effet de flou](#) ou recouvrez-les avec une forme.
- Ajoutez des [timbres](#), par exemple, des pointeurs, des images d'appareil statique, des marques de relecture ou des annotations amusantes.
- [Ajoutez une séquence de chiffres ou de lettres](#) pour désigner les différentes étapes d'une capture.
- Supprimez des zones à l'aide des outils [Rogner](#) ou [Découper](#) pour ne montrer que le contenu important de l'image.






Les outils d'annotation sont uniquement disponibles avec les captures d'image. Partagez votre vidéo vers [Camtasia](#) pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Types d'outils

- [Flèche](#)
- [Flou](#)
- [Légende](#)
- [Rogner](#)
- [Découper](#)
- [Gomme](#)
- [Favoris](#)
- [Remplir](#)
- [Saisie de texte](#)
- [Baguette magique](#)
- [Loupe](#)
- [Déplacement](#)
- [Stylo](#)
- [Sélection](#)
- [Forme](#)
- [Simplifier](#)
- [Timbre](#)
- [Étape](#)


- Surligneur
- Ligne

- Texte

<p>Flèche</p> 	<p>Ajoutez une flèche pour attirer l'attention sur un élément de l'image ou le mettre en avant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur l'outil et faites-le glisser sur le canevas pour dessiner une flèche. • Pour obtenir une flèche courbe : <ul style="list-style-type: none"> • Windows : dans les propriétés, activez l'option Courbe de Bézier. Cliquez sur un point de la flèche et faites-le glisser pour commencer la courbe. À mesure que vous modifiez la courbe, une poignée blanche apparaît sur le canevas. Faites glisser la poignée pour continuer à modifier la sélection. • Mac : cliquez sur la poignée jaune et faites-la glisser pour rendre la flèche courbe.
<p>Flou</p> 	<p>Ajoutez un effet de flou pour dissimuler ou masquer les informations sensibles que contient une image.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sous Windows, deux types sont disponibles : <ul style="list-style-type: none"> • Lisse : réduit les détails dans une capture, pour l'obtention d'un effet similaire à une visualisation via une lentille défocalisée. Utilisez ce type pour ajouter une profondeur ou pour estomper les détails d'informations sensibles.  • Pixelisé : recouvre une zone avec de grands pixels carrés. Utilisez ce type pour masquer des visages ou des informations sensibles sur une capture d'image.  <ol style="list-style-type: none"> 1. Faites glisser le curseur pour régler l'intensité du flou (Windows et Mac). 2. Cliquez sur l'outil et faites-le glisser sur le canevas pour dessiner le flou.
<p>Légende</p> 	<p>Ajoutez une légende pour attirer l'attention sur un élément de l'image ou le mettre en avant. Une légende comprend une annotation et un texte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur la liste déroulante Contour ou Remplir, puis effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs. • Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.


- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.
2. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à supprimer.
 3. Entrez le texte de la légende.
 4. Utilisez les poignées pour effectuer les opérations suivantes :
 - Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées **blanches**.
 - Pour redimensionner le pointeur, faites glisser la poignée **jaune**. (Windows)
 - Pour ajouter un pointeur de légende supplémentaire, faites glisser la poignée **bleue**. (Mac)
 - Pour faire pivoter la légende, faites glisser la poignée **verte**.

Pour déplacer le corps de la légende autour du pointeur, faites glisser le **point d'ancrage**.



Supprimez les zones inutiles des bords d'une image.

1. Une grille avec des poignées bleues indique la zone de l'image sélectionnée pour le rognage. Pour rogner d'autres côtés de l'image, faites glisser les poignées bleues correspondantes.




2. Cliquez sur le bouton **Rogner** pour enregistrer les modifications.

Rogner




Supprimez une section verticale ou horizontale d'une image et joignez les deux parties.

1. Sélectionnez un style horizontal ou vertical. Une ligne apparaît sur le canevas.



2. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à supprimer.



Découper



Gomme





Gomez toute zone aplatie d'une image pour faire apparaître le canevas.










Favoris



Pour accéder plus vite aux styles rapides que vous utilisez souvent, enregistrez-les dans les favoris.

- Pour enregistrer un style rapide dans les favoris, cliquez sur l'icône  du style.
- Pour retirer un style rapide des favoris, cliquez sur l'icône  du style.

L'icône s'affiche en jaune lorsque le style rapide est enregistré dans les favoris.

	
Remplir 	Remplissez avec une autre couleur l'intégralité d'une zone aplatie sur une image. <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur la liste déroulante Remplir, puis effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs. • Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur. • Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ. 2. Cliquez pour appliquer la couleur de remplissage à un emplacement du canevas.
Saisie de texte 	Capturez du texte sur l'écran et collez-le dans un autre programme. Voir Saisie de texte .
Surligneur 	Surlignez une zone rectangulaire dans une image.
Ligne 	Ajoutez une ligne droite ou courbe à une image.
Baguette magique 	Sélectionnez une zone du canevas en fonction de sa couleur. Cet outil s'avère idéal pour sélectionner des zones d'une seule couleur sans motifs ni arrière-plan complexes.
Loupe 	Effectuez un zoom sur une zone du canevas pour la mettre en relief ou en afficher les détails.
Déplacement 	Sélectionnez un objet à déplacer au sein du canevas. Activez Smart Move pour pouvoir sélectionner instantanément plusieurs objets sur l'écran. Cet outil permet aussi d'identifier les textes pouvant être repositionnés ou supprimés. Voir Smart Move .
Stylo 	Dessinez des lignes à main levée sur une image.

Sélectionnez des parties d'une image. Après avoir sélectionné une zone du canevas, vous pouvez couper, copier, déplacer, supprimer, modifier cette sélection ou lui appliquer des effets.

Cliquez sur l'outil **Sélection** pour afficher les propriétés de l'outil dans la partie droite de Snagit Editor. Avant de sélectionner une zone du canevas, définissez les propriétés suivantes :

- Forme
- Aligner sur l'objet
- Remplissage de l'arrière-plan
- Qualité d'optimisation (Windows)

Sélection



1 Selection Shape
Choose a selection shape: Square, Ellipse, or Freehand.

2 Snap to Object
Turn on to snap to text or irregular-shaped objects within the selected area. Drag the slider to adjust the object selected.

3 Background Fill
Choose an option to fill the area when the selection is moved or deleted. Auto-Fill automatically fills the area based on the content surrounding the selection.

4 Optimize For
Speed is best for solid-colored content or if the fill details are not important. Select Photo Quality for advanced customization and higher quality fill.


1 Selection Shape
Choose a selection shape: Square, Ellipse, Polygon, or Freehand.

2 Snap to Object
Turn on to snap to text or irregular-shaped objects within the selected area. Drag the slider to adjust the object selected.

Forme

Ajoutez une forme ou une image statique à une image. Vous avez la possibilité de choisir la forme, le

contour et la couleur de remplissage.



- Pour redimensionner la forme, faites glisser les poignées blanches.
- Pour faire pivoter la forme, faites glisser la poignée verte.

Pour un polygone :

1. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour dessiner le premier côté de la forme.
2. Cliquez pour ancrer chaque coin de la forme.
3. Double-cliquez (Windows) ou appuyez sur **Entrée** (Mac) pour finaliser la forme.

Simplifier



Remplacez le texte et autres éléments visuels d'une image par des objets simplifiés pour attirer l'attention sur ce qui est important dans l'image.

Voir [Outil Simplifier](#).

Timbre





Annotez une image avec les timbres par défaut de Snagit, téléchargez-en d'autres depuis le site Web de TechSmith ou créez vos propres timbres (Windows uniquement).

Ajout d'un timbre

1. Dans Styles rapides, sélectionnez un timbre.
2. Cliquez sur le canevas pour ajouter le timbre.
 - Pour déplacer le timbre, cliquez sur celui-ci et faites-le glisser vers l'emplacement voulu.
 - Pour redimensionner le timbre, cliquez sur une poignée blanche et faites-la glisser.


Téléchargement de timbres

1. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur le bouton **Télécharger plus**.

	<p>2. Le site Web de TechSmith s'ouvre. Localisez le jeu de timbres voulu et cliquez sur le lien Download (Télécharger).</p> <p>Création d'un timbre personnalisé</p> <p>Enregistrez des images, des annotations ou des objets du canevas sous forme de timbres personnalisés.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sous Windows, sélectionnez l'outil Timbre > bouton Organiser les timbres > Ajouter un timbre. Sur Mac, sélectionnez l'outil Timbre > Importer des timbres. 2. Recherchez et sélectionnez une image, puis cliquez sur Ouvrir. <div style="background-color: #4a90e2; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>Conseil de pro : ajoutez des termes de recherche afin de trouver rapidement vos timbres (Mac uniquement).</p> </div> <div style="border: 1px solid #4a90e2; padding: 10px; border-radius: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Dans les Styles rapides, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur un timbre, puis sélectionnez Modifier les termes de la recherche. Saisissez un terme de recherche. Séparez les termes de recherche par une virgule.</p> </div>
<p>Étape</p> 	<p>Ajoutez une séquence de chiffres ou de lettres sur une image</p>
<p>Texte</p> 	<p>Ajoutez des sous-titres, des titres ou d'autres textes à une image.</p> <p>Sélectionnez les couleurs de contour et de remplissage du texte. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'alignement, la taille et la police du texte. Pour modifier un texte, double-cliquez sur la zone de texte correspondante et entrez le texte voulu. Voir Saisie de texte.</p>

Utilisation des propriétés d'outil


Personnalisez les propriétés d'outil dans le panneau des propriétés.



1. Cliquez pour sélectionner un outil dans la barre d'outils de Snagit Editor.



- Les propriétés de l'outil sélectionné s'affichent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor.



- Pour sélectionner les propriétés de l'outil, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez pour sélectionner un style dans [Styles rapides](#). La liste Styles rapides contient des présélections ou des styles personnalisés.
 - Modifiez les paramètres de l'outil sélectionné dans le panneau des propriétés.
- La méthode d'utilisation du style rapide sur le canevas dépend de l'outil sélectionné. Les propriétés disponibles varient en fonction de l'outil sélectionné.

Types de propriétés

Couleur	<ul style="list-style-type: none"> Remplir : modifiez la couleur à l'intérieur d'une forme ou d'un texte. Contour : modifiez la couleur du contour d'une forme ou d'un texte.
Pipette	Sélectionnez une couleur quelconque sur l'écran. Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez sur l'écran pour sélectionner une couleur.

Ombre	Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, désélectionnez la direction d'ombre.
Police	Modifiez le nom de la police, la couleur de la police, et la taille de la police à l'aide du curseur ou via saisie manuelle.
Opacité	Faites glisser le curseur pour régler la transparence des couleurs de l'outil.
Courbe de Bézier	Courbez votre flèche/ligne au niveau d'un ou de plusieurs points. Activez/désactivez puis faites glisser les poignées qui s'affichent autour de la flèche ou de la ligne pour ajuster la courbe vers le haut ou le bas.
Épaisseur	Faites glisser le curseur pour régler la largeur en pixels d'une ligne ou d'un contour.
Tolérance	Faites glisser le curseur pour déterminer la proximité par rapport à un objet à laquelle le programme réalise les modifications sur une image.
Détail	Faites glisser le curseur pour régler le seuil auquel le programme identifie les objets du canevas.
Remplissage de l'arrière-plan	<ul style="list-style-type: none"> • Transparent : remplissez les zones supprimées avec de la transparence (canevas vide). • Remplissage auto : remplissez automatiquement la sélection en fonction du contenu environnant.
Intensité	Faites glisser le curseur pour déterminer la quantité de flou à appliquer à la sélection.
Sélection Moins/Plus	Faites glisser le curseur pour régler la plage de couleurs comprises dans la sélection.
Anticrénelage	Cochez la case pour obtenir un rendu lisse des lignes et des bords.
Créer comme vecteur	Cochez la case pour permettre la mise à l'échelle d'un objet sans perte de qualité.


Personnalisation de la barre d'outils Snagit Editor

Personnalisez la barre d'outil d'édition pour accéder rapidement à vos outils, destinations de partage et effets favoris. Vous avez la possibilité d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser les options de la barre d'outils.

1. Dans la barre d'outils de Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Plus** et sélectionnez **Personnaliser la barre d'outils**.



2. La boîte de dialogue de personnalisation de la barre d'outils s'affiche.



- Pour ajouter une option à la barre d'outils, faites glisser cette option depuis la boîte de dialogue vers l'emplacement voulu de la barre d'outils.
- Pour supprimer une option de la barre d'outils, faites-la glisser hors de celle-ci.
- Pour réorganiser des options de la barre d'outils, faites glisser ces options vers les emplacements voulus de la barre d'outils.

3. Après avoir personnalisé la barre d'outils, cliquez sur **Terminer**.

4. Dans la barre d'outils, vous pouvez choisir d'afficher les icônes seules ou les icônes et les étiquettes de texte. Pour changer cette option, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'outils et sélectionnez **Icône et texte** ou **Icône uniquement**.

Ajout d'effets

Ajoutez un effet à une image pour la mettre en valeur. Les effets peuvent être à une partie de l'image ou à l'image toute entière.


Ils sont uniquement disponibles avec les captures d'image. Partagez votre vidéo vers [Camtasia](#) pour l'améliorer avec des annotations et des effets.


Ajout d'un effet d'image


1. Cliquez sur le bouton **Effets**.



2. Le panneau des effets s'ouvre. Effectuez l'une des opérations suivantes pour appliquer un effet :
 - Sélectionnez un style dans le panneau Effets rapides.
 - **Windows** : cliquez pour sélectionner un effet. Sélectionnez les paramètres dans la liste déroulante et cliquez sur **Appliquer**.



- **Mac** : cliquez pour sélectionner un effet. Cliquez sur le bouton  pour personnaliser les paramètres.



CONSEIL : enregistrez un effet personnalisé en tant qu'effet rapide.

- **Windows** : cliquez sur le bouton **Ajouter aux effets rapides**.
- **Mac** : lorsque vous modifiez les propriétés d'un effet, le nouvel effet apparaît au bas du panneau Effets rapides. Cliquez sur l'icône **+** pour enregistrer cet effet en vue d'une utilisation ultérieure.

Suppression d'un effet d'une image

- **Windows** : sélectionnez **Édition > Annuler** pour supprimer le dernier effet appliqué. Si vous avez besoin de supprimer plusieurs modifications, sélectionnez **Annuler** à plusieurs reprises.
- **Mac** : dans le panneau des effets, cliquez sur un effet en bleu pour le désactiver. Pour désactiver tous les effets, cliquez sur l'effet rapide **Sans effet**.


Application d'un effet rapide

Les styles rapides mémorisent automatiquement les paramètres de vos effets personnalisés pour les réutiliser ultérieurement.

1. Cliquez sur le bouton **Effets**.



2. Le panneau des effets s'ouvre. Passez la souris sur un effet rapide.









3. Un aperçu de l'effet rapide s'affiche sur le canevas (Windows). Cliquez dessus pour appliquer cet effet rapide.

Types d'effet de Snagit

- Bordure
- Bords
- Enroulement de page (Windows)
- Ombre
- Perspective
- Réflexion (Mac)
- Filtres (Windows)
- Filtres couleur (Mac)
- Ajustement des couleurs (Windows)
- Remplacement de couleurs (Windows)
- Projecteur et loupe (Windows)
- Filigrane (Windows)
- Fondu (Mac)

<p>Bordure</p> 	<p>Ajoutez une bordure à l'extérieur d'une image.</p>
<p>Bords</p> 	<p>Ajoutez un effet de bord à un ou plusieurs côtés d'une image.</p>

<p>Enroulement de page (Windows)</p> 	<p>Ajoutez un effet d'enroulement au coin d'une image.</p> 
<p>Ombre</p> 	<p>Ajoutez un effet ombré sur un côté de l'image ou tout autour.</p>
<p>Perspective</p> 	<p>Déformez l'image pour donner l'impression qu'elle est visualisée sous un angle différent.</p>
<p>Réflexion (Mac)</p> 	<p>Ajoutez une réflexion de l'image comme s'il y avait un miroir.</p>
<p>Filtres (Windows)</p>	<p>Appliquez un effet de filtre à la totalité de l'image. Vous pouvez choisir l'un des types de filtre suivants dans le menu déroulant avant d'appliquer cet effet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atténuer • Améliorer la netteté • Opacité

	<ul style="list-style-type: none"> • Monochrome • Niveaux de gris • Inverser les couleurs
Filtres couleur (Mac)	<p>Appliquez un effet de filtre à la totalité de l'image. Vous pouvez modifier les propriétés suivantes pour cet effet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niveaux de gris • Sépia • Inverser
Ajustement des couleurs (Windows)	<p>Améliorez ou corrigez la couleur et la tonalité (luminosité, ombres et contraste) d'une image. Vous pouvez modifier les propriétés suivantes pour cet effet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luminosité • Contraste • Teinte • Saturation • Gamma
Remplacement de couleurs (Windows)	<p>Inversez deux couleurs dans une image ou remplacez une couleur par une autre. Vous pouvez sélectionner plusieurs groupes de couleurs à inverser en cliquant sur avant d'appliquer cet effet.</p> 
Projecteur et loupe (Windows)	<p>Attirez l'attention sur une zone d'une image en la mettant en surbrillance et en la grossissant. Après avoir sélectionné une zone sur votre image à l'aide de l'outil Sélection, sélectionnez Projecteur et loupe dans le panneau Effets rapides.</p>
Filigrane (Windows)	<p>Ajoutez un texte, un logo ou des informations de copyright à une image à des fins d'identification ou pour prévenir toute utilisation non autorisée.</p>



Fondu (Mac)



Estompez progressivement les bords d'une image.

Montage de vidéos

Une fois que [vous avez enregistré une capture vidéo](#), le fichier MP4 s'ouvre dans Snagit Editor, ou vous pouvez la visualiser et la monter.

Les commandes de lecture s'affichent sous la vidéo.




	Commande vidéo	Description
1	Temps écoulé	Affiche le temps écoulé à la position de la tête de lecture sur le plan de montage chronologique.
2	Poignée de début	Faites glisser la poignée pour sélectionner le point de départ de la sélection vidéo.
3	Tête de lecture	Commande l'image vidéo affichée. Faites glisser la tête de lecture pour passer à un point spécifique de la vidéo.
4	Poignée de fin	Faites glisser la poignée pour sélectionner le point de fin de la sélection vidéo.
5	Image précédente	Cliquez sur ce bouton pour reculer d'une image. Cliquez et maintenez ce bouton enfoncé pour rembobiner.
6	Lecture/Pause	Permet de lire la vidéo ou de la mettre sur pause.

	Commande vidéo	Description
7	Image suivante	Cliquez sur ce bouton pour passer à l'image suivante. Cliquez et maintenez ce bouton enfoncé pour avancer rapidement.
8	Création d'un GIF animé	Enregistrez la sélection actuelle de la vidéo ou la vidéo toute entière sous forme de fichier GIF animé .
9	Enregistrement d'une image au format PNG	Enregistrez une image vidéo sous forme d'image fixe. La nouvelle image s'ouvre dans le panneau des captures.
10	Durée	Affiche la durée totale de la vidéo.


Suppression de sections non voulues d'une vidéo

Coupez les parties non voulues d'une vidéo, par exemple si vous vous reprenez ou vous râchez la gorge en cours d'enregistrement, ou supprimez le début et la fin de la vidéo.


1. Dans le plan de montage chronologique, faites glisser la **poignée de début** jusqu'à l'emplacement marquant le début de la coupure




2. Dans le plan de montage chronologique, faites glisser la **poignée de fin** jusqu'à l'emplacement marquant la fin de la coupure.




3. Pour prévisualiser la coupure, faites glisser la tête de lecture jusqu'à l'emplacement qui doit marquer le début de la lecture de la vidéo. Cliquez sur le bouton **Lecture**.



4. Cliquez sur le bouton **Couper**.



Le segment vidéo coupé est représenté par une ligne jaune dans dans le plan de montage chronologique.



Enregistrement d'une image vidéo sous forme de fichier image

Capturez l'image vidéo actuelle sous forme d'image fixe.

1. Ouvrez une capture vidéo ou cliquez pour sélectionner une vidéo dans le panneau des captures récentes.
2. Faites glisser la tête de lecture jusqu'à l'image vidéo voulue.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer l'image au format PNG**.

La nouvelle image s'ouvre dans le panneau des captures.

CONSEIL : vous avez besoin d'options de montage vidéo supplémentaires ?


Pour obtenir des options de montage supplémentaires, partagez la vidéo vers [TechSmith Camtasia](#).

Création de GIF animés

Snagit vous permet de créer des images GIF à partir d'une sélection d'une vidéo ou d'une vidéo entière.

Création d'un GIF

1. Ouvrez une capture vidéo ou cliquez pour sélectionner une vidéo dans le **panneau des captures récentes**.
2. Faites glisser les poignées de début et de fin pour sélectionner une partie de la vidéo qui servira à créer le



GIF animé.

CONSEIL : le passage ne doit pas être trop long.

Il est recommandé de sélectionner un segment de moins de 30 secondes.

3. Faites glisser la tête de lecture vers la poignée verte et cliquez sur le bouton **Lecture** pour afficher un aperçu de la sélection.
4. Si vous êtes satisfait de la sélection, cliquez sur le bouton **Créer un GIF animé**.



5. Indiquez si vous utilisez la sélection que vous venez de choisir ou l'intégralité de la vidéo pour créer le GIF.
6. La boîte de dialogue de création d'un GIF s'affiche. Sélectionnez une option dans la liste **Optimiser pour** :
 - **Vidéo d'écran (par défaut)** : sélectionnez cette option si la vidéo contient un enregistrement d'écran.
 - **Vidéo High Motion** : sélectionnez cette option si la vidéo contient une vidéo ou des jeux réels.
 - **Taille de fichier réduite** : sélectionnez cette option pour optimiser la taille du fichier. Snagit réduit les dimensions de la vidéo de façon à obtenir une largeur ou une hauteur de 200 pixels maxi.
 - **Personnalisé** : sélectionnez cette option pour personnaliser les paramètres. Voir [Paramètres de GIF personnalisés](#).

7. Cliquez sur le bouton **Créer**.

Snagit crée le fichier GIF animé et l'ajoute au début du panneau des captures récentes.

Paramètres de GIF personnalisés

Paramètre	Description
Fréquence d'images	Nombre d'images par seconde. Une fréquence d'images élevée permet une lecture de la vidéo plus fluide, mais risque d'augmenter la taille du fichier.
Dimensions (unité)	Sélectionnez l'unité d'affichage de la largeur et de la hauteur.
Dimensions (Largeur et Hauteur)	Entrez la largeur et la hauteur du fichier GIF animé. Diminuez ces dimensions pour réduire la taille du fichier GIF animé.
Garder les proportions	Il est recommandé de garder les proportions (le rapport hauteur/largeur de la vidéo). Dans le cas contraire, la vidéo risque de présenter des distorsions ou d'être floue.
Activer le faux dégradé	Activez le faux dégradé pour éviter des bandes de couleur et améliorer la qualité de la vidéo. Cette option peut augmenter la taille de fichier.
Boucle	<ul style="list-style-type: none">• Si cette option est désactivée, la lecture du GIF animé s'effectue en boucle continue.• Si cette option est désactivée, la lecture du GIF animé s'effectue jusqu'à la fin de la vidéo.
Couleurs dynamiques (Mac)	Cette option est recommandée pour la plupart des vidéos. Cette option peut augmenter la taille de fichier. Si vous avez besoin de réduire la taille de fichier, désactivez cette option pour les vidéos présentant de faibles variations de couleur.
Fondu jusqu'au noir	Ajoutez une transition à fin du GIF animé pour fondre la dernière image jusqu'au noir.

Importation de captures depuis un appareil mobile

TechSmith Fuse est une application pour appareils mobiles qui vous permet d'envoyer des images et des vidéos depuis votre appareil mobile directement vers Snagit. Vous avez ainsi la possibilité d'effectuer des captures, de collaborer avec vos collègues et d'accéder à votre contenu, où que vous soyez.



Fuse est disponible depuis [Google Play Store](#) ou [App Store](#). Cette application est prise en charge sur les appareils mobiles exécutant les systèmes d'exploitation suivants :

- iOS version 9 et ultérieures (téléphones et tablettes) ;
- Android version 4.0 et ultérieures.

Importation à l'aide de TechSmith Fuse

1. Installez TechSmith Fuse depuis [Google Play Store](#) ou [App Store](#) sur votre appareil mobile.
2. Dans Snagit Editor, sélectionnez **Fichier > Connecter un appareil mobile**. La boîte de dialogue Connecter un appareil mobile s'ouvre.
3. Connectez votre ordinateur et votre appareil mobile au même réseau.
4. Ouvrez TechSmith Fuse sur votre appareil mobile.
5. Sélectionnez l'élément multimédia à envoyer :
 - Appuyez sur **Library** pour une importation depuis votre appareil ou pour sélectionner un élément multimédia existant.
 - Appuyez sur **Video** pour enregistrer une vidéo.
 - Appuyez sur **Photo** pour prendre une photo.

6. Appuyez sur **Share** et sélectionnez **Snagit**.
Si l'icône Snagit ne s'affiche pas, appuyez sur **More**.



7. Appuyez sur **Connect to Snagit**.

8. Le scanner apparaît. Pointez votre caméra vers le code QR de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile. Voir [Conseils pour lire le code QR](#).



L'image ou la vidéo est envoyée au panneau de Snagit Editor.

Conseils pour lire le code QR

Suivez ces conseils pour lire le code QR à l'aide de TechSmith Fuse sur votre appareil mobile :

- Vérifiez que l'appareil est allumé et connecté au même réseau que l'ordinateur exécutant Snagit.
- Pointez la caméra de l'appareil vers le code QR à l'écran de l'ordinateur.
- Positionnez la caméra de sorte que le code QR soit centré par rapport aux coins de l'écran du scanner dans TechSmith Fuse sur votre appareil mobile ou tablette.

À propos de la connexion entre TechSmith Fuse et Snagit

- L'ouverture de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile active l'option de **partage mobile**.
- Vous devez lire le code QR dans Snagit pour établir une connexion entre l'appareil mobile et Snagit en vue d'envoyer des fichiers de l'appareil mobile.
- Votre appareil mobile et l'ordinateur exécutant Snagit doivent être connectés au même réseau.
- Snagit doit être ouvert sur l'ordinateur.

À propos du partage mobile à l'aide de TechSmith Fuse

Le partage mobile permet à Snagit de recevoir des fichiers de TechSmith Fuse. Il est désactivé par défaut et n'est activé que lorsque vous :

- connectez TechSmith Fuse à Snagit depuis votre appareil mobile ;
- sélectionnez **Snagit Editor > Édition > Préférences Editor > onglet Options avancées > Autoriser le partage vers Snagit**.

Une fois le partage mobile activé, vous pouvez connecter Fuse à Snagit. Le partage mobile est exécuté jusqu'à ce qu'il soit désactivé.

Snagit ouvre un port sur votre ordinateur pour établir une connexion sécurisée entre votre appareil mobile et Snagit. Si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité du fait que la connexion reste ouverte après le transfert des fichiers depuis Fuse, vous pouvez désactiver le partage mobile.

Désactivation du partage mobile :

Sélectionnez **Snagit Editor > Édition > Préférences Editor > onglet Options avancées**, puis cliquez sur **Activer le partage vers Snagit**. Le partage mobile peut également être désactivé s'il est interrompu. Ceci peut se produire dans les cas suivants :

- Votre réseau/routeur est déconnecté ou doit être réinitialisé.
- Votre ordinateur génère automatiquement de nouvelles adresses IP.
- Vous changez de fournisseur Internet.

Dépannage de TechSmith Fuse

Lorsque TechSmith Fuse ne parvient pas à se connecter ou à envoyer de fichiers vers Snagit, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Impossible d'envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit](#)
- [Impossible de lire le code QR](#)
- [Absence de code QR](#)

Impossible d'envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit

Si vous ne parvenez pas à envoyer de fichiers depuis TechSmith Fuse vers Snagit, vérifiez les éléments suivants :

- Vérifiez que Snagit est ouvert sur l'ordinateur lorsque vous envoyez des fichiers depuis TechSmith Fuse.
- Vérifiez que le partage sur mobile est activé :
 - Sous Windows, sélectionnez **Snagit Editor > Édition > Préférences Editor > onglet Options avancées > Autoriser le partage vers Snagit.**
 - Sur Mac, sélectionnez **Snagit Editor > Snagit > Préférences > onglet Options avancées.**
- Vous devez lire le code QR dans Snagit pour établir une connexion entre l'appareil mobile et Snagit en vue d'envoyer des fichiers de l'appareil mobile.
- Votre appareil mobile et l'ordinateur exécutant Snagit doivent être connectés au même réseau.
- Réinitialisez le routeur ou le réseau sans fil.
- Vérifiez les paramètres du réseau ou du pare-feu.

Impossible de lire le code QR

Si TechSmith Fuse ne parvient pas à lire le code QR de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile (Snagit Editor > Fichier > Connecter un appareil mobile), vérifiez les éléments suivants :

- Assurez-vous que l'appareil est connecté au même réseau Wi-Fi que l'ordinateur exécutant Snagit.
- Pointez la caméra de l'appareil vers le code QR à l'écran de l'ordinateur.
- Positionnez la caméra de sorte que le code QR soit centré par rapport aux coins de l'écran du scanner dans TechSmith Fuse sur votre appareil mobile ou tablette.

Absence de code QR

Lorsqu'un code QR ne peut pas être généré, un message d'erreur s'affiche dans la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile (Snagit Editor > Fichier > Connecter un appareil mobile) dans Snagit.

Le code QR ne peut pas être généré lorsque :

- le réseau/routeur est déconnecté ou doit être réinitialisé ;
- le port spécifié est déjà utilisé.

Si le code QR n'est pas généré :

- Vérifiez les paramètres du réseau ou du pare-feu.
- Connectez votre ordinateur et votre appareil mobile à un autre réseau.

Snagit Editor Preferences and Shortcuts

Preferences

To open the Snagit Preferences, select **Snagit > Preferences**.

Preferences allow you to apply custom settings for all image and video captures.

- [General](#)
- *Capture*
- *Outputs*
- *Keyboard*
- [Advanced](#)

Locate information about the *Capture* and *Keyboard* tabs under [Snagit Capture Preferences and Shortcuts](#).

See [Share Captures](#) for more information on the *Output* tab.

General Preferences

Option	Description
Always keep Snagit running in the background	Keep Snagit running in the background to start a capture at anytime.
Snagit Shows	Choose the display for the capture options. Capture window is the default display. <ul style="list-style-type: none">• Capture Window: Displays the capture options from a window in the menu bar. The Capture window provides options for both quick and customized capture.• OneClick Tab: Displays the quick capture options as a tab on the upper-right side of the screen. The quick capture options display when you hover the cursor over the blur bar.• Capture Window & OneClick Tab: Displays the capture options in the menu bar and as a tab on the side of the screen.

Option	Description
Editor color theme	Choose between the two Snagit interface color themes: Light or Dark
Send anonymous usage information	<p>Send anonymous data on Snagit usage to help TechSmith improve future versions. If enabled, set Banner notifications permissions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Don't show notifications • Only show me help notifications- personalized recommendations of Snagit features • Show me help and promotional notifications- also receive news about events such as training webinars
Automatically check for updates	Automatically check or download the latest version of Snagit when connected to the Internet.

Advanced Preferences

Option	Description
Scale down retina images when sharing	<p>If you open an image captured on a Retina display on a regular monitor, the capture appears twice as large as the same content captured on a regular monitor. This option scales down retina image captures when you:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Share an image with Snagit outputs. • Drag images from Snagit Editor into another location. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>If you frequently switch between sharing the original image and sharing the scaled down image, hold the Shift key when dragging the image from Snagit into another location. Holding the Shift key when dragging pastes an image opposite of the default behavior selected for this option. For example, if this option is enabled, holding the Shift key pastes an image of the original size captured.</p> </div>
Always create new canvas at this size	Sets the default image dimensions when you select File > New Image (Command-N). If you enable this option, the dialog to enter custom dimensions for a new image will not open.
Always use black	Select this option if you do not want to display the red Snagit menu bar icon when recording a video capture.

Option	Description
and white menu bar icon	
Autosave location	<p>Unsaved image captures are stored as .snagproj files and video captures as .mp4 files in: User name/Documents/Snagit/Autosaved Captures.</p> <p>Click the Choose button to select another location.</p>
Drag and paste format	Set the default file format when dragging captures from Snagit Editor into another application or location.
Turn On/Off Mobile Sharing	<p>You can import images and videos from a mobile device into Snagit Editor. Turn on this option to allow sharing between a mobile device and Snagit. See Import Captures from a Mobile Device.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keep original image dimensions: Snagit automatically resizes mobile images for better viewing in Snagit Editor. Enable this option to import mobile images at the original dimensions. • Connection Name: TechSmith Fuse remembers each connection and allows you to choose which instance of Snagit to send the mobile images or videos. You can customize the name of each connection to be sure you are sending the files to the correct computer running Snagit. • Port: Port number for connecting TechSmith Fuse to Snagit.

Keyboard shortcuts allow you to press a combination of keys to quickly complete tasks in Snagit.

- [Snagit Editor shortcuts](#)
- [Tool shortcuts](#)

Snagit Editor Shortcuts

Option	Keyboard Shortcut
Open Editor	Command-Shift-E
Enter Full Screen	Control-Shift-F
Open Preferences	Command-comma
Hide Snagit	Command-H

Option	Keyboard Shortcut
Quit Snagit	Command-Q
New Image	Command-N
New from Clipboard	Shift-Command-N
Open	Command-O
Close Snagit	Command-W
Close Capture	Shift-Command-W
Close All	Option-Command-W
Save	Command-S
Save As	Shift-Command-S
Save All	Option-Command-S
Print	Command-P
Undo	Command-Z
Redo	Shift-Command-Z
Cut	Command-X
Copy	Command-C
Copy All	Option-Command-C
Paste	Command-V
Duplicate	Shift-Command-D
Delete	Delete key
Select All	Command-A
Deselect All	Command-D
Invert Selection	Shift-Command-I
Jump to Next Frame	Right arrow
Jump to Previous Frame	Left arrow

Option	Keyboard Shortcut
Jump to Beginning	Command-Return
Jump to End	Shift-Command-Return
Draw a Perfect Square or Circle Move or Draw an Object In a Line	Hold the Shift key while dragging.
Crop to Canvas	Command-K
Trim	Shift-Command-X
Flatten	Shift-Command-T
Flatten All	Control-Shift-T
Actual Size	Command-0
Zoom to Fit	Shift-Command-0
Zoom In	Command-plus
Zoom Out	Command-minus
Resize Image	Shift-Command-R
Rotate Image	Command-R
Switch to Library	Command-1
Show/Hide Effects panel	Command-2
Show/Hide Properties	Command-3
Show/Hide Recent Captures Tray	Option-Command-T
Next Capture in Tray	Command-[
Previous Capture in Tray	Command-]
Open Share History	Option-Shift-S


Tool Shortcuts

Option	Keyboard Shortcut
Arrow and Line	Control-A
Text	Control-T
Callout	Control-D
Shape	Control-U
Fill	Control-F
Stamp	Control-I
Crop	Control-C
Selection	Control-L
Magic Wand	Control-W
Cut Out	Control-X
Pen	Control-P
Highlighter	Control-H
Step	Control-S
Eraser	Control-E
Blur	Control-B
Move	Control-V
Magnify	Control-M

Snagit Editor Preferences and Hotkeys

Preferences


To open the Snagit Editor Preferences, select Snagit Editor > Edit > Editor Preferences.



To learn more about the Editor options, view the following:


- [General Tab](#)
- [Editor Tab](#)
- [Outputs Tab](#)
- [Library Tab](#)
- [Advanced Tab](#)

General Tab

Options	Description
Show OneClick	<p>Displays the quick capture options as a tab at the top of the screen.</p>  <p>Hover the cursor over the minimized bar to expand the window. Click and drag to move OneClick a different edge of your screen .</p>
Snagit theme	Choose between the two Snagit interface color themes: Light or Dark.
Show me onboarding	Disables the initial capture GIF and turns off onboarding light indicator in the upper-right corner of Snagit Editor.

Options	Description
Send anonymous usage data	<p>Send anonymous data on Snagit usage to help TechSmith improve future versions. If enabled, set Banner notifications level:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Don't show me notifications • Only show me help notifications- personalized recommendations of Snagit features • Show me help and Techsmith promotions - also receive news about events such as training webinars

Editor Tab

Options	Description
Editor background color	<p>Select the canvas background color.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>If you are having trouble viewing your capture, change the background color to increase the contrast between the application and the capture previewed on the canvas.</p> </div>
Recent files thumbnail size	<p>Select the size of the capture thumbnails in the Recent Captures Tray.</p> 
Automatically expand the canvas to fit objects	<p>Automatically increase the size of an image when pasting or dragging objects outside of the current image.</p>
Escape key closes Editor	<p>Set the hotkey to close Snagit Editor to the Escape key. This option is disabled by default. Or select File > Exit Snagit Editor to exit.</p>
Show cursor quick style popup	<p>Display a preview of the tool style next to the cursor on the canvas.</p>
Show Toolbar Labels	<p>Choose to display icons and text labels or icons only in the Snagit Editor toolbar.</p>

Outputs Tab

Options	Description
Disable image transparency on clipboard	Remove transparent areas from image copied to the clipboard. Some application, such as web-based email, may not support transparency in pasted images.
Paste images as HTML for Outlook Express	Paste images into Outlook Express using HTML to allow the image to display correctly.
Embed images when sending email (Outlook / Outlook Express only)	Snagit inserts the image directly into the body of an email message. Embedding images requires the email client to use the HTML format. When disabled, this option attaches the image to an email message.

Library Tab

Options	Description
Maximum recent files	Enter the maximum number of captures to display at a time in the Recent Captures Tray. Enter a number 1-15.
Automatically save new image captures in the Library	By default, Snagit automatically saves new captures in the library. If this option is disabled, any unsaved captures are closed and deleted when you close Snagit.
Automatically save new video captures in the Library	By default, Snagit automatically saves new captures in the library. If this option is disabled, any unsaved captures are closed and deleted when you close Snagit.
Prompt before deleting files	Display a message prompt before deleting files in Snagit.
Remove all items from the tray when closing Editor	Tray items are removed and the tray is empty when Editor opens again.
Library location	By default, the library files are located in this folder: C:\Users\username\AppData\Local\TechSmith\Snagit\DataStore\. To change the location, click the Browse button.

Advanced Tab

Options	Description
Always keep Editor running in the background	Snagiteditor.exe remains running in Windows Task Manager even if you close Snagit Editor. Enabling this option allows captures to open more quickly.
Delete cropped content	Automatically delete the content cropped out of an image.
Automatically flatten pasted images	In Snagit Editor, you can edit any objects on the canvas that have not been flattened. Once an object has been flattened it is a permanent part of the image and cannot be edited.
Mobile Sharing	<p>Add a mobile device under File > Connect Mobile Device to enable this option and allow image and video sharing between the mobile device and Snagit. See Import Captures from a Mobile Device.</p> <ul style="list-style-type: none">• Keep original image dimensions: Snagit automatically resizes mobile images for better viewing in Snagit Editor. Enable this option to import mobile images at the original dimensions.• Connection Name: TechSmith Fuse remembers each connection and allows you to choose which instance of Snagit to send the mobile images or videos. You can customize the name of each connection to be sure you are sending the files to the correct computer running Snagit.


Snagit Editor Hotkeys

Option	Keyboard Hotkey
New Image	CTRL+N
New Image from Clipboard	CTRL+SHIFT+N
Open	CTRL+O
Close	ALT+F4
Close Current Capture	CTRL+F4 CTRL+W
Save	CTRL+S

Option	Keyboard Hotkey
Save As	CTRL+SHIFT+S
Print	CTRL+P
Undo	CTRL+Z
Redo	CTRL+Y
Cut	CTRL+X
Copy	CTRL+C
Copy All	CTRL+SHIFT+C
Paste	CTRL+V
Delete	CTRL+Delete
Select All	CTRL+A
Bring Forward	CTRL+SHIFT+F
Bring Backward	CTRL+SHIFT+B
Group	CTRL+SHIFT+G
Ungroup	CTRL+SHIFT+U
Draw a Perfect Square or Circle Move or Draw an Object In a Line	Hold the Shift key while dragging.
Duplicate	CTRL+D
Flatten	CTRL+F
Flatten All	CTRL+SHIFT+T
Actual Size	CTRL+0
Zoom In	CTRL+Plus
Zoom Out	CTRL+Minus
Open Help	F1

Toolbar Hotkeys

Hotkeys are assigned to the first ten positions in the Snagit Editor toolbar.



Press CTRL+1 through CTRL+9 to use the toolbar position hotkeys.

Introduction à la bibliothèque Snagit


Snagit enregistre automatiquement l'historique des captures dans la bibliothèque, y compris les fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor.

Pour accéder à la bibliothèque depuis Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Bibliothèque** dans la partie supérieure de Snagit Editor.



Les captures sont classées par catégories :

- Type de capture (Images, Vidéos, GIF animés)
- Captures récentes (Windows) : captures réalisées au cours des quatre dernières semaines, ainsi que tous les fichiers visualisés ou enregistrés dans Snagit
- Date (année et mois)
- Applications : toutes les applications capturées par Snagit
- Sites Web (Windows) : tous les sites Web capturés par Snagit
- Étiquettes : liste des étiquettes attribuées aux captures dans Snagit




Recherche de captures

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Bibliothèque**.




2. Entrez le terme à rechercher dans le champ **Type de recherche**. Vous pouvez effectuer la recherche par nom de fichier, étiquette, application ou site Web ayant servi à la capture.
3. Les résultats de la recherche s'affichent sous le champ de recherche. Cliquez sur l'un des résultats pour afficher les captures de la bibliothèque.



4. Pour ouvrir une capture dans le panneau, double-cliquez sur celle-ci dans la bibliothèque.


Navigation dans l'historique des captures

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Bibliothèque**.



2. Les captures sont classées par date (mois et année), application, site Web ou étiquette. Cliquez sur l'une des catégories dans le panneau de recherche pour afficher les captures de cette catégorie dans la

bibliothèque.




3. Pour ouvrir une capture dans le panneau, double-cliquez sur celle-ci dans la bibliothèque.

Affichage de captures dans la bibliothèque

• Sous Windows :

- Cliquez sur le bouton  **Vue détaillée** ou  **Vue miniature** pour modifier l'affichage des captures dans la bibliothèque.
- Cliquez sur le bouton **Afficher les options de zoom** et faites glisser le curseur de zoom pour modifier la taille des miniatures des captures dans la bibliothèque.



- Sur Mac :
 - Faites glisser le curseur de zoom pour modifier la taille des miniature des captures dans la bibliothèque.
- Pendant une opération de capture, Snagit enregistre d'autres informations. Pour consulter ces métadonnées :
 - **Windows** : cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Détails**.
 - **Mac** : appuyez sur la touche Ctrl en cliquant, puis sélectionnez **Afficher les infos**.
- Pour ouvrir une capture dans le panneau, double-cliquez sur sa miniature dans la bibliothèque.

Ajout d'une étiquette


Ajoutez des étiquettes aux captures afin de les regrouper ou d'effectuer des recherches plus facilement.

Les étiquettes sont uniquement visibles dans Snagit.

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez une capture dans le panneau ou dans la bibliothèque.

Appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Cmd (Mac) et cliquez sur plusieurs captures pour les sélectionner.


2. Cliquez sur le bouton **Étiquette**.



3. Entrez une nouvelle étiquette ou cliquez pour sélectionner une étiquette existante dans la liste.

Affichage des étiquettes

Snagit enregistre automatiquement l'historique des captures dans la bibliothèque. Dans le panneau de recherche, cliquez sur la catégorie **Étiquettes** pour afficher la liste de toutes les étiquettes appliquées aux captures.




Traduction de texte

L'option **Traduire** vous permet de créer rapidement des images en plusieurs langues. Snagit extrait le texte source des annotations et légendes dans un fichier .xliff afin que vous puissiez envoyer celui-ci à votre traducteur. Vous pouvez importer le fichier dans Snagit afin de générer automatiquement les images traduites.


Extraction d'un texte à traduire

Suivez les étapes ci-dessous pour extraire le texte de légendes et d'annotations en vue de le faire traduire :

1. Dans la bibliothèque, sélectionnez des fichiers .snag ou .snagproj contenant des légendes ou des annotations de texte.
2. Cliquez sur le bouton **Traduire** pour extraire le texte à traduire.



3. Dans le champ **Extraire sous**, entrez le nom du projet.




Snagit étiquette les fichiers source avec le nom du projet et une étiquette de langue afin que vous puissiez rapidement localiser les images dans la bibliothèque.

4. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du fichier .xliff.
5. Cliquez sur le bouton **Extraire**.
6. Envoyez le fichier .xliff à votre traducteur interne ou à un prestataire de localisation pour ajouter les traductions dans les langues cibles.


Importation de traductions

Après avoir ajouté les traductions dans le fichier .xliff, vous pouvez importer celui-ci dans Snagit Editor afin de générer automatiquement les images traduites.

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez **Fichier > Traduire > Importer la traduction**.
2. Sélectionnez le fichier .xliff contenant les traductions et cliquez sur **Ouvrir**.
3. Sélectionnez la langue traduite dans la liste déroulante et cliquez sur **OK**.




Snagit génère automatiquement les images localisées à l'aide des traductions se trouvant dans le fichier .xliff. Snagit étiquette les images traduites avec le nom du projet et une étiquette de langue afin que vous puissiez rapidement localiser les images dans la bibliothèque.



Révision d'images traduites

Après avoir importé le fichier .xliff dans Snagit Editor, la boîte de dialogue **Revoir les traductions importées** s'ouvre.



Pour examiner un élément :

1. Cliquez sur un [message d'information](#), [d'avertissement](#) ou [d'erreur](#) dans cette boîte de dialogue pour ouvrir le fichier dans le canevas.
2. Examinez et modifiez le fichier .snag, .snagproj ou .xliff en fonction du message.
3. Répétez cette opération pour l'erreur ou l'avertissement suivant dans la liste.

Informations

Les messages d'information fournissent des informations supplémentaires sur l'image localisée.

Message	Action de l'utilisateur
Aucun problème détecté.	Aucune action n'est nécessaire.
La légende a été redimensionnée pour s'adapter à la traduction. (Mac)	<p>Le texte traduit est trop long pour la taille de la légende d'origine. Snagit redimensionne automatiquement la légende en fonction de la longueur de la traduction.</p> <p>Cliquez sur le message pour afficher un aperçu des modifications dans le canevas.</p> <p>Suggestions de modification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la légende ne recouvre pas de contenu important de l'image. Pour déplacer la légende, cliquez dessus et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Message	Action de l'utilisateur
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées blanches. • Sélectionnez le texte dans la légende et modifiez la taille de police.
Texte localisé mis à jour avec la nouvelle traduction.	<p>Il existe une version précédente de l'image localisée. Snagit met automatiquement à jour l'image localisée à l'aide de la nouvelle traduction fournie par le fichier .xliff.</p> <p>Cliquez sur le message pour afficher un aperçu des modifications dans le canevas.</p>

Avertissements

Les avertissements signalent des éléments à revoir dans le fichier .snag, .snagproj ou .xliff.

Message	Action de l'utilisateur
Le texte source a changé depuis l'extraction.	Le texte source du fichier d'origine a changé depuis l'extraction du texte à traduire. La traduction importée est peut-être obsolète.
La légende ou zone de texte ne se trouve pas dans l'image d'origine.	<p>La légende ou l'annotation de texte a été supprimée de l'image d'origine.</p> <p>Cliquez sur le message pour afficher un aperçu des modifications dans le canevas.</p>
Il manque du texte traduit pour les éléments X. (Windows)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que la traduction a été ajoutée au fichier .xliff. 2. Mettez à jour le fichier .xliff à l'aide des traductions. 3. Sélectionnez l'option Fichier > Traduire > Importer la traduction, puis sélectionnez le fichier mis à jour.
Le fichier importé ne contient pas de traduction. (Mac)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que la traduction a été ajoutée au fichier .xliff. 2. Mettez à jour le fichier .xliff à l'aide des traductions. 3. Sélectionnez l'option Fichier > Traduire > Importer la traduction, puis sélectionnez le fichier mis à jour.
Le fichier source contient des légendes supplémentaires.	Snagit a détecté un ajout de nouvelles légendes ou annotations de texte au fichier .snag ou .snagproj après l'extraction du texte à traduire.

Erreurs


Les messages d'erreur s'affichent lorsque l'importation n'a pas réussi ou que des problèmes sont survenus et doivent être résolus.

Message	Action de l'utilisateur
Les données importées ne sont pas valides.	<p>Pour résoudre ce problème, vérifiez les éléments suivants dans le fichier .xliff :</p> <ul style="list-style-type: none">• Exécutez le fichier .xliff dans un valideur pour identifier tout code non valide.• Vérifiez que ce fichier est conforme aux spécifications de la version 2.0 de XLIFF.• Supprimez le formatage lorsque vous copiez les traductions dans le fichier .xliff.• Vérifiez que vous avez ajouté une traduction pour chaque entrée de texte source. <p>Après avoir mis à jour le fichier .xliff, sélectionnez l'option Fichier > Traduire > Importer la traduction pour importer le fichier mis à jour.</p>
Impossible de créer un fichier de traduction.	Vérifiez que vous disposez des autorisations adéquates et que l'espace disque est suffisant.
Fichier introuvable. Le fichier a peut-être été déplacé ou supprimé.	Snagit ne retrouve pas le fichier .snag ou .snagproj d'origine. Ce fichier a peut-être été déplacé ou supprimé.

Partage de captures

Partagez rapidement vos images ou vidéos à l'aide des destinations Snagit.

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner une capture dans le panneau.
2. Cliquez sur le bouton **Partage** et sélectionnez une destination.



Snagit désactive les destinations qui ne prennent pas en charge le format du fichier ou la capture sélectionnée dans le panneau.

Destinations par défaut

Destination	Image	Vidéo
Fichier Enregistrez une capture d'image ou vidéo dans un emplacement de fichier.	✓	✓
E-mail Insérez la capture d'image dans un nouveau message e-mail.	✓	
FTP Envoyez la capture sur un serveur FTP en utilisant le protocole de transfert de fichiers.	✓	✓
Programme (Windows) Envoyez la capture vers un autre programme. Effectuez une sélection dans une liste de programmes prenant en charge le format de fichier de la capture.	✓	✓
Presse-papiers (Windows) Copiez la capture dans le Presse-papiers Windows pour la coller rapidement à un autre emplacement ou dans une autre application.	✓	
Imprimante (Windows) Envoyez la capture d'image vers une imprimante.	✓	
Microsoft Word Insérez une capture d'image dans un document Microsoft Word. Pour personnaliser les options de destination Microsoft Word, sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante Word > Options (Windows) . <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"><p>Si vous n'avez pas préalablement ajouté les destinations Microsoft, cliquez sur le bouton Partage et sélectionnez Plus de destinations Snagit. Cliquez sur le bouton d'ajout et sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste.</p></div>	✓	
Microsoft Powerpoint Insérez la capture d'image dans une diapositive de présentation PowerPoint. Pour personnaliser les options de destination Microsoft PowerPoint, sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante PowerPoint > Options (Windows) .	✓	

Destination	Image	Vidéo
<p>Si vous n'avez pas préalablement ajouté les destinations Microsoft, cliquez sur le bouton Partage et sélectionnez Plus de destinations Snagit. Cliquez sur le bouton d'ajout et sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste.</p>		
<p>Microsoft Excel Insérez une capture d'image dans un classeur Microsoft Excel. Pour personnaliser les options de destination Microsoft Excel, sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante Excel > Options (Windows).</p> <p>Si vous n'avez pas préalablement ajouté les destinations Microsoft, cliquez sur le bouton Partage et sélectionnez Plus de destinations Snagit. Cliquez sur le bouton d'ajout et sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste.</p>	✓	
<p>Screencast.com Téléchargez une image ou vidéo dans Screencast.com en vue de son hébergement. Screencast.com fournit une URL à partager rapidement ou un code intégré permettant d'ajouter la capture à un site Web ou un blog. Pour personnaliser les options de destination, sélectionnez le bouton Partage > liste déroulante Screencast.com > Options.</p> <p>Si vous n'êtes actuellement pas connecté à votre compte TechSmith, connectez-vous ou créez un compte. Voir À propos des comptes TechSmith.</p>	✓	✓
<p>Camtasia Utilisez Camtasia dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importer des images fixes ou des vidéos pour les utiliser comme fichiers source dans des projets Camtasia. • Améliorer les captures vidéo enregistrées dans Snagit à l'aide de légendes, de texte, de titres, de sous-titres, d'effets, etc. <p>Snagit importe la vidéo MP4 ou le fichier image dans le chutier de Camtasia.</p> <p>Vous devez disposer de Camtasia 7.0 (Windows)/2.0 (Mac) ou une version ultérieure pour utiliser cette destination de partage des captures.</p>	✓	✓


Destination	Image	Vidéo
TechSmith Relay Téléchargez une image ou une vidéo dans TechSmith Relay.	✓	✓
YouTube Téléchargez la capture vidéo sur votre compte YouTube YouTube fournit une URL pour un partage rapide avec les spectateurs ou un code intégré pour ajouter la capture à un site Web ou un blog. YouTube redimensionne la vidéo pour qu'elle respecte ses dimensions standard. Pour des résultats optimum, enregistrez la vidéo en respectant les dimensions recommandées de YouTube.		✓
Google Drive Téléchargez la capture sur Google Drive pour l'hébergement des images ou vidéos. Un lien vers la capture est copié dans le Presse-papiers. <ol style="list-style-type: none"> 1. Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Google au préalable, la boîte de dialogue Google Drive s'ouvre. Entrez votre e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter. 2. Cliquez sur Autoriser. La boîte de dialogue Send to Google Drive s'affiche. 3. Entrez un nom de fichier, sélectionnez le dossier de la capture à télécharger et cliquez sur Télécharger. <p>Pour personnaliser la destination :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows : sélectionnez Partage > liste déroulante de la destination > Options. • Mac : sélectionnez Partage > Plus de destinations Snagit. Cliquez pour sélectionner la destination dans la liste. 	✓	✓
Dropbox Téléchargez la capture sur Dropbox pour l'hébergement des images ou vidéos. Un lien vers la capture est copié dans le Presse-papiers.	✓	✓
OneDrive for Business Téléchargez la capture vers Microsoft OneDrive for Business pour y accéder à tout moment sur l'ordinateur ou appareil de votre choix.	✓	✓

Téléchargement de destinations supplémentaires

Vous pouvez télécharger d'autres destinations en ligne.

- **Windows** : sélectionnez **Partage > icône des propriétés > Préférences de destination**.
- **Mac** : sélectionnez **Partage > Plus de destinations Snagit**.

- Sous l'onglet Destinations, cliquez sur l'icône **+** au bas de la boîte de dialogue des préférences de Snagit Editor.



Ajout d'une nouvelle destination Mac

Vous avez la possibilité de personnaliser les éléments suivants pour les destinations Mac :

- Enregistrer ou modifier les paramètres de compte
- Définir plusieurs comptes pour une même destination, par exemple, un compte professionnel et un compte personnel
- Créer un nom de destination personnalisé

1. Sélectionnez **Snagit > Préférences > onglet Destinations**.
2. Cliquez sur le bouton d'**ajout** et sélectionnez une destination dans la liste.
3. Entrez le nom de la destination.

Si vous définissez plusieurs comptes pour une même destination, veillez à entrer un nom unique pour chacun d'eux, par exemple, Twitter-travail et Twitter-perso.


4. Personnalisez les paramètres de la destination.
5. Fermez la boîte de dialogue des préférences.

Suppression d'une destination

1. Dans Snagit Editor :
 - **Windows** : sélectionnez **Partage** > **icône des propriétés** > **Préférences de destination**.
 - **Mac** : sélectionnez **Snagit** > **Préférences** > onglet **Destinations**.
2. Sélectionnez la destination à supprimer et cliquez sur le bouton de **suppression**.

Ajout d'extensions Mac

Vous avez la possibilité d'ajouter, dans le menu Partage, des extensions Mac tierces proposées par le système d'exploitation Apple en tant que destinations de partage.



1. Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Partage** et sélectionnez **Plus**.
2. La boîte de dialogue Extensions s'affiche. Cliquez sur **Menu Partager** et sélectionnez les extensions à utiliser dans Snagit.
3. Fermez la boîte de dialogue Extensions.

Ressources complémentaires - Snagit 2019

Le fichier d'aide de Snagit est maintenant disponible [en ligne](#) pour la version 2019. L'aide en ligne vous aide à faire vos premiers pas dans Snagit et à trouver des réponses à vos questions.

Avez-vous trouvé ce que vous recherchez dans l'aide en ligne ? Si tel n'est pas le cas, consultez l'une des autres ressources que nous proposons :

- [Didacticiels de Snagit](#) : formation gratuite sous forme de vidéos, didacticiels et guides.
- [Articles d'assistance technique](#) : consultez nos articles d'assistance en cas de problème ou contactez un expert.
- [Communauté](#) : obtenez de l'aide auprès de la communauté des utilisateurs de TechSmith.
- [Ressources d'entreprise](#) : ressources et guides pour administrateurs, pour les aider à déployer et à personnaliser les installations Snagit.