



Aide de Snagit

Version 2022
Octobre 2022

Tous droits réservés

Ce manuel, ainsi que le logiciel qu'il décrit, est fourni dans le cadre d'une licence et ne peut être utilisé ou copié que dans les conditions définies par celle-ci. Le contenu de ce manuel est fourni à titre d'information uniquement. Il peut faire l'objet de modification sans préavis et ne saurait constituer un engagement de la part de TechSmith Corporation. TechSmith Corporation décline toute responsabilité concernant les erreurs ou inexactitudes susceptibles de figurer dans ce manuel.

Marques commerciales

All-In-One Capture, Camtasia, Camtasia Relay, Camtasia Studio, Coach's Eye, Coach's Eye +, DubIt, EnSharpen, Enterprise Wide, Jing, Knowmia, Morae, Rich Recording Technology (RRT), Screencast, Screencast.com, ScreenChomp, Show The World, SmartFocus, Snagit, TechSmith, TechSmith AppShow, TechSmith Fuse, TechSmith Loop, TechSmith Relay, TechSmith Screencast, TechSmith Smart Player et TSCC sont des marques commerciales ou des marques déposées de TechSmith Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Cette liste ne répertorie pas l'intégralité des marques de TechSmith Corporation. L'absence d'un nom, d'une marque ou d'un logo dans la liste ci-dessus ne constitue pas une renonciation à tout droit de propriété intellectuelle que TechSmith Corporation aurait établi pour un produit, une fonctionnalité, une marque de service, une marque ou un logo. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Nouveautés de Snagit 2022

De nouvelles fonctionnalités et plusieurs améliorations vous permettent de travailler avec plus de fluidité entre plusieurs ordinateurs et de collaborer sur différents systèmes d'exploitation.

Stockage de la bibliothèque dans le cloud

Stockez votre bibliothèque dans le cloud pour accéder à vos captures à partir de n'importe quel ordinateur et pour les sauvegarder automatiquement. Snagit prend en charge les services de stockage tiers suivants :

- Box
- Dropbox Business
- Dropbox personnel
- iCloud (Windows seulement pour l'instant)
- OneDrive for Business
- OneDrive – Personnel

Pour en savoir plus sur les services cloud et leur paramétrage, voir [Gestion de la bibliothèque](#).




Les utilisateurs de Snagit pour Windows constateront une amélioration des performances de la bibliothèque, avec un chargement et des recherches plus rapides. Pour un rappel de tout ce que vous pouvez faire avec votre bibliothèque Snagit, voir [Introduction à la bibliothèque Snagit](#).

Format de fichier multiplateforme

Ouvrez et modifiez les mêmes fichiers Snagit sur les ordinateurs Windows et Mac. Le format de fichier SNAGX remplace l'ancien format SNAG pour Windows et SNAGPROJ pour Mac et offre une compatibilité sur les deux plateformes.

Les utilisateurs uniques et les équipes qui utilisent à la fois des ordinateurs Windows et Mac peuvent facilement ouvrir, modifier et partager des fichiers Snagit.



- Pour en savoir plus sur le format de fichier SNAGX, voir [Bonnes pratiques d'enregistrement pour vos fichiers Snagit](#).
- Pour ouvrir et modifier des captures issues des versions précédentes de Snagit pour Windows, voir [Conversion des captures antérieures](#).

Cohérence des outils entre les plateformes

Outre le nouveau format SNAGX, cette version offre davantage de cohérence entre Windows et Mac. Profitez de nouveaux outils pour harmoniser vos styles d'une plateforme à l'autre.

Nouveau sur Windows	Nouveau sur Mac
<p>Pointeurs multiples pour les légendes</p> 	<p>Taille réglable des extrémités de flèche</p> 
<p>Remplissage transparent pour les étapes</p> 	<p>Commandes d'ombre avancées pour les outils Flèche, Texte, Légende, Forme, Timbre, Stylo, et Étape.</p> 
<p>Styles de fin en forme de T pour les flèches</p> 	<p>Groupement d'objets</p> 


Pour des informations détaillées et des instructions approfondies sur chaque outil et ses propriétés, consultez nos tutoriels sur les outils.

Vidéo avec image en incrustation

Enregistrez une vidéo de votre écran tout en affichant votre webcam grâce à la fonctionnalité Image en incrustation de Snagit.

- Sublimez votre vidéo en ajoutant une touche plus personnelle.
- Communiquez plus clairement grâce aux expressions de votre visage.
- Contrôlez la taille, la forme et la position de la vidéo de la webcam dans votre enregistrement.
- activez et désactivez la webcam en cours d'enregistrement selon vos besoins.

Pour en savoir plus, voir Enregistrement d'une vidéo avec image en incrustation.



Améliorations vidéo

Snagit 2022 dispose d'un moteur vidéo plus évolué pour offrir davantage de stabilité, une meilleure synchronisation du son et de la vidéo et une compatibilité accrue avec un éventail plus large de webcams.

- Pour optimiser vos communications de travail et éviter les réunions inutiles, voir [Enregistrement d'une vidéo avec Snagit](#).
- Pour commencer à créer des contenus explicatifs, voir [Conversion de captures d'écran en vidéo](#).


Infobulles vidéo

Les nombreux outils de Snagit vous aident à annoter vos captures de manière claire et rapide. Découvrez chacun d'eux avec les nouvelles infobulles améliorées. Grâce à ces animations faciles à comprendre, vous pouvez améliorer vos flux de travail existants et découvrir des outils de Snagit que vous n'avez pas encore remarqués.

Placez le curseur sur un outil dans la barre d'outils de Snagit Editor jusqu'à ce que l'infobulle vidéo s'affiche. Cliquez sur **En savoir plus** au sein de l'infobulle pour accéder à un tutoriel sur l'outil et ses propriétés.

Outil Projecteur

Nouveau pour les utilisateurs Mac : Attirez l'attention sur un élément de l'image en assombrissant ou en floutant la zone qui l'entoure avec un seul et même outil.



- Pour en savoir plus, voir [Outil Projecteur \(Mac\)](#).
- Les utilisateurs Windows peuvent toujours appliquer l'effet Projecteur et loupe. Voir [Ajout d'effets](#).

Capture de votre écran

Découvrez comment effectuer votre première capture avec Snagit.

Dans ce tutoriel :

- [Ouverture de la fenêtre de capture](#)
- [Présentation de la fenêtre de capture](#)
- [Votre première capture](#)


Cet article est une brève introduction pour vous aider à effectuer votre première capture avec Snagit. Pour obtenir des informations plus détaillées sur la capture d'image ou de vidéo de votre écran, voir les articles suivants :

- Capture d'une image
- Enregistrement d'une vidéo avec Snagit
- Enregistrement d'une vidéo avec image en incrustation
- Capture d'une zone avec défilement
- Captures courantes avec Snagit


Ouverture de la fenêtre de capture

La fenêtre de capture permet d'accéder à l'ensemble des paramètres de capture de Snagit. Pour ouvrir la fenêtre de Snagit capture :


- Sous Windows, cliquez sur l'icône Snagit dans la barre des tâches ou la zone de notification.



- Sur Mac, cliquez sur l'icône  dans la barre de menus.




- Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Capture**.



Présentation de la fenêtre de capture

Dans la fenêtre de capture, sélectionnez le type de capture et les paramètres pour capturer tout ce que vous voulez à l'écran.



1

Onglet All-In-One

Capturez rapidement une image, une vidéo ou un panoramique. Voir [Votre première capture](#).

2

Onglet Image

Personnalisez les paramètres pour capturer une image. Ajoutez automatiquement des effets, partagez la capture vers une destination, et bien plus. Voir [Capture d'une image](#).

3

Onglet Vidéo

Personnalisez les paramètres pour capturer une vidéo. Configurez les paramètres audio ou une webcam. Voir [Enregistrement d'une vidéo avec Snagit](#).

4

Présélections

Enregistrez les paramètres de capture que vous utilisez souvent et associez-leur un raccourci clavier afin de gagner en rapidité et en efficacité. Cliquez sur le bouton **Présélections** pour ouvrir la liste correspondante. Voir [Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections](#).


5

Bouton Capture


Cliquez sur le bouton **Capture** pour lancer une capture avec les paramètres actuellement sélectionnés dans l'onglet.

Votre première capture

1. Ouvrez l'application ou la fenêtre que vous souhaitez capturer à l'écran.
2. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l'**onglet All-In-One**, puis cliquez sur le bouton **Capture**, ou appuyez sur la touche **Impr. écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).



3. Le pointeur orange s'affiche. Cliquez et faites glisser la souris sur l'écran pour sélectionner la zone à capturer.



4. La barre d'outils All-in-One s'affiche. Sélectionnez une option :



- Pour capturer une image, cliquez sur le bouton **Capturer une image**.



- Pour capturer une vidéo, cliquez sur le bouton **Enregistrer une vidéo**. Sélectionnez les options d'enregistrement et cliquez sur le bouton **Enregistrement**. Voir Enregistrement d'une vidéo avec Snagit.



- Pour capturer une zone avec défilement, cliquez sur le bouton **Capturer une image avec défilement panoramique**. Voir Capture d'une zone avec défilement.



La capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Conseil : gagnez du temps avec le raccourci de capture globale et les présélections.

Le raccourci de capture globale (**Imp. Éc.** sous Windows ou **Ctrl+Maj+C** sur Mac) lance une nouvelle capture en utilisant les paramètres actifs dans la fenêtre de capture. Il s'agit en général des paramètres que vous avez utilisés le plus récemment. Pour modifier les paramètres de capture, [ouvrez la fenêtre de capture](#).

Pour modifier les raccourcis clavier associés à vos captures les plus courantes, voir Enregistrer des paramètres de capture en tant que présélections.

Enregistrement d'une vidéo avec Snagit

Découvrez comment capturer une vidéo et effectuer un montage rapide avant de la partager avec vos collègues.

Dans ce tutoriel :

- [Présentation de la capture vidéo](#)
- [Enregistrement d'une vidéo](#)
- [Paramètres de capture vidéo](#)
- [Dimensions d'enregistrement \(Résolution\)](#)


Présentation de la capture vidéo

Lorsqu'une capture d'écran ne suffit pas, enregistrez une vidéo de l'écran au format MP4. Vous avez la possibilité d'enregistrer le son d'un micro, le son du système et une webcam. Utilisez les vidéos Snagit dans les cas suivants :


- Détailler un processus ou la résolution d'un problème
- Enregistrer une démonstration ou une vidéo didactique
- Enregistrer une présentation avec des diapositives et la vidéo de l'intervenant
- Envoyer des commentaires audio et visuels sous forme de vidéo
- Enregistrer une petite partie d'une vidéo ou d'une animation en ligne
- Enregistrer et commenter un jeu d'images avec l'option **Créer une vidéo à partir des images**; voir Conversion de captures d'écran en vidéo

Enregistrement d'une vidéo

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Vidéo**. Pour en savoir plus sur les paramètres de cet onglet, voir [Paramètres de capture vidéo](#).




2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).



3. Le pointeur orange s'affiche. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone à enregistrer à l'écran ou cliquez sur le

bouton **Plein écran** pour sélectionner l'intégralité de l'écran. Pour en savoir plus sur la sélection de la zone d'enregistrement, voir [Dimensions d'enregistrement \(Résolution\)](#).




4. Pour modifier la zone sélectionnée, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser les poignées pour ajuster la sélection.
- Pour entrer une taille spécifique, saisissez les dimensions en pixels dans les champs **Largeur** et **Hauteur**.
- Pour déplacer la zone sélectionnée à l'écran, cliquez dessus et faites-la glisser vers l'emplacement voulu.




Conseil : appuyez sur **G** pour afficher les guides de sélection vidéo lors de la sélection d'une zone à enregistrer. Voir [Dimensions d'enregistrement \(Résolution\)](#).

5. La barre d'outils Enregistrement vidéo s'affiche. Cliquez sur un bouton de cette barre d'outils pour activer ou désactiver l'option correspondante avant l'enregistrement ou pendant.



- **Webcam :** enregistrez une vidéo en direct depuis une webcam connectée ou intégrée. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la caméra voulue ainsi que les options **Image en incrustation** ou **Plein écran** pour la webcam. Voir Enregistrement d'une vidéo avec image en incrustation.



- **Son du système** : enregistrez le son de votre ordinateur, par exemple celui des alertes d'applications ou celui des haut-parleurs de l'ordinateur.



- **Son du micro** : enregistrez le son du micro intégré de votre ordinateur ou d'un micro USB connecté.



6. Pour commencer l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Enregistrement** ou appuyez sur **Maj+F9** (Windows) ou sur **Cmd+Maj+Espace** (Mac).



7. Pour suspendre l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Pause** ou appuyez sur **Maj+F9** (Windows) ou sur **Cmd+Maj+Espace** (Mac).



8. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Stop** ou appuyez sur **Maj+F10** (Windows) ou sur **Option+Maj+V** (Mac).



La capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Remarque : Pour activer la webcam ou le micro sur Mac, vous devez autoriser Snagit à y accéder. Dans les Préférences Système, sélectionnez **Sécurité et confidentialité** > onglet **Confidentialité** > **Microphone ou Caméra** et activez **Snagit 2022**. Voir Autorisations macOS.

Paramètres de capture vidéo

Conseil : gagnez du temps avec les présélections de capture.

Si vous utilisez fréquemment les mêmes dimensions vidéo ou paramètres d'enregistrement, sauvegardez-les en tant que présélections pour les réutiliser par la suite. Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.

Sélection

Sélectionnez une option de zone d'enregistrement : **Zone**, **Fenêtre** (Windows) ou **Plein écran** (Mac). Pour accéder à d'autres options, cliquez sur l'icône d'engrenage.

Selection: 

Partage

Choisissez de partager l'enregistrement vidéo sur une destination précise ou choisissez Aucun pour sélectionner la destination ultérieurement. Pour en savoir plus sur les destinations de partage, voir Partage de captures.

Share:

Enregistrement de la webcam

Enregistrez une webcam intégrée ou une autre caméra.

Record Webcam: 

1. Activez ou désactivez la webcam.
2. Cliquez sur la flèche pour sélectionner des options :
 - **Appareil** : sélectionnez la webcam intégrée ou un autre périphérique connecté pour effectuer l'enregistrement.
 - **Position** : choisissez l'emplacement de la fenêtre d'image en incrustation dans la vidéo finale ou sélectionnez **Plein écran** (Windows) ou **Webcam en plein écran** (Mac).
 - **Forme** : choisissez Cercle, Rectangle, Rectangle arrondi, Carré ou Carré arrondi pour l'affichage de la webcam en incrustation.

Aperçu dans Editor

Ouvrez la capture dans Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager l'image ou la vidéo

Preview in Editor

Si vous ne souhaitez pas prévisualiser et modifier la capture dans Snagit Editor et préférez la partager directement sur une destination :

1. Désactivez cette option.

2. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'option **Partage**.

Capturer le curseur

Incluez le curseur dans la capture.



Remarque : Pour les captures vidéo, il est recommandé de capturer le curseur pour montrer l'emplacement de l'action en cours à l'écran.

Enregistrer le micro

Enregistrez le son à l'aide d'un microphone pendant la capture vidéo.



- Activez ou désactivez l'enregistrement du micro.
- Cliquez sur la flèche pour sélectionner un microphone.

Enregistrer le son du système

Enregistrez le son du système (les sons provenant des applications et des sites Web) pendant la capture vidéo.



Dimensions d'enregistrement (Résolution)


Pour créer des vidéos de qualité, réfléchissez aux dimensions d'enregistrement avant de lancer l'enregistrement vidéo. Il est important de sélectionner les dimensions appropriées à la destination prévue pour le partage de la vidéo. Snagit vous aide de différentes façons à sélectionner les dimensions appropriées pour vos enregistrements vidéo.

Sélection de la zone d'enregistrement vidéo

Snagit offre la flexibilité d'enregistrer des dimensions personnalisées, un rapport hauteur/largeur de 4:3 ou 16:9, l'intégralité de l'écran, une zone ou une fenêtre. Cadrez le contenu à l'écran en sélectionnant une zone d'enregistrement incluant uniquement le contenu approprié.


Plein écran

Cliquez sur le bouton Plein écran.



Fenêtre

1. Passez le curseur sur la fenêtre à enregistrer.



2. Une bordure orange s'affiche autour de la fenêtre. Cliquez pour la sélectionner.


Zone

Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l'écran. Pour conserver le rapport/largeur de la sélection :

- **16:9 :**
 - **Windows :** maintenez la touche **Ctrl** enfoncée et faites glisser le curseur.
 - **Mac :** maintenez la touche **Maj** enfoncée et faites glisser le curseur.
- **4:3 :** maintenez la touche **Maj** enfoncée et faites glisser le curseur (Windows uniquement).

Dimensions personnalisées

1. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l'écran.
2. La barre d'outils s'affiche. Saisissez les dimensions personnalisées dans les champs **Largeur** et **Hauteur**.



Dimensions standards

Les guides vidéo de Snagit indiquent les dimensions standards ou recommandées (jusqu'à 1920×1080) pour les destinations de partage vidéo courantes telles que YouTube, les sites Web et les appareils mobiles. Les guides vidéo disponibles sont les suivants :

- 1080p : 1920×1080
- 720p : 1280×720
- 640×480
- 320×240

Si vous avez l'intention de partager votre vidéo vers une destination nécessitant des dimensions vidéo spécifiques, il est recommandé de réaliser l'enregistrement avec ces dimensions ou avec le même rapport hauteur/largeur que les dimensions recommandées.

1. Lors de la sélection d'une zone à enregistrer, appuyez sur **G** pour activer ou désactiver les guides de sélection vidéo.
2. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone d'enregistrement. Le guide apparaît vaguement lorsque vous faites glisser le curseur à proximité de l'une des dimensions standards.
3. Continuez à faire glisser le curseur jusqu'à ce que la bordure de la sélection mise en évidence corresponde au guide.

Conseil : limitez les enregistrements vidéo à une heure, voire moins.

Il est recommandé de limiter les enregistrements vidéo à une heure, voire moins. Si l'enregistrement dépasse une heure, vous risquez de rencontrer des problèmes avec la vidéo ou la capture peut échouer.

Modification des captures


Découvrez comment modifier des images avec les puissants outils et effets de Snagit Editor.

Utilisez Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager vos captures.


Remarque : Ce tutoriel présente les options disponibles pour modifier les images. Pour découvrir les options disponibles pour la vidéo, voir Montage vidéo.

Ouverture de Snagit Editor


- Cliquez sur le bouton **Ouvrir Editor** dans la fenêtre de capture.



- Dans la zone de notification, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Snagit**, puis sélectionnez **Ouvrir Snagit Editor** (Windows uniquement).



Aperçu de Snagit Editor



1

Bibliothèque

Affichez et organisez l'historique de vos captures.

Voir Introduction à la bibliothèque Snagit.

2

Créer

- **Image à partir d'un modèle** : ajoutez des images et du texte à un modèle pour montrer un processus ou donner des informations. Voir Création de guides visuels à partir de modèles.
- **Vidéo à partir d'images** : commentez et annotez un ensemble d'images pour montrer un processus ou donner des informations. Voir Conversion de captures d'écran en vidéo.

3

Canevas

Zone de travail permettant de prévisualiser et de modifier les captures.

Conseils d'utilisation du canevas :

- Pour modifier ultérieurement des objets pouvant être déplacés sur le canevas, enregistrez les images en tant que fichiers SNAGX. Voir Bonnes pratiques d'enregistrement pour vos fichiers Snagit.
- Faites glisser les poignées situées sur les bords d'une image afin d'agrandir l'espace de travail sur le canevas.
- Enregistrez les images avec un arrière-plan transparent. Voir Suppression de l'arrière-plan.
- Pour modifier la couleur d'arrière-plan du canevas :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le canevas, puis choisissez **Couleur du canevas** pour ouvrir le sélecteur de couleur.
 - Ou bien, sélectionnez **Image > Couleur du canevas**.
- Activez (ou désactivez) l'alignement sur le canevas pour aligner des objets et des zones de texte :
 - Sélectionnez **Image > Alignement sur le canevas**.
 - Ou bien, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le canevas, puis sélectionnez **Alignement sur le canevas**.

4

Barre d'outils

Cliquez pour sélectionner un outil d'édition. Les outils permettent d'annoter, de modifier et d'améliorer les captures d'images. Vous pouvez personnaliser l'organisation et les outils disponibles de la barre d'outils.

Voir Outils Snagit.

5

Partage

Partagez les captures sur un site de stockage en ligne, un réseau social ou d'autres applications professionnelles.

Pour copier rapidement une capture et la coller dans une autre application, cliquez sur **Tout copier**.

Voir Partage de captures.

6

Styles rapides

Appliquez ou enregistrez des styles personnalisés.

Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

7

Propriétés

Personnalisez l'outil en ajustant ses propriétés telles que la couleur, la taille de la police ou la forme.

Voir Outils Snagit.

8

Panneau des effets

Cliquez sur le bouton **Effets** pour afficher les effets d'image disponibles, notamment : bordure, déchirure, informations sur la capture ou ajustement des couleurs.

Voir Ajout d'effets.

9

Panneau des captures récentes

Ce panneau affiche les captures d'image et vidéo récentes, ainsi que d'autres fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor. La miniature sélectionnée dans le panneau s'affiche sur le canevas de Snagit Editor.

Voir Panneau des captures récentes.

Partage de captures

Partagez rapidement vos images ou vidéos vers une application ou un emplacement spécifique à l'aide des destinations Snagit.

Dans ce tutoriel :


- [Partage de captures](#)
- [Destinations de partage par défaut](#)
- [Ajout d'autres destinations de partage](#)
- [Personnalisation d'une destination de partage](#)
- [Suppression d'une destination de partage](#)
- [Ajout d'extensions Mac](#)

Partage de captures

Conseil : pour copier rapidement une capture et la coller dans une autre application, cliquez sur **Tout copier**.



1. Dans Snagit Editor, cliquez sur une capture dans le panneau des captures récentes pour la sélectionner.
2. Cliquez sur le bouton **Partage** et sélectionnez une destination.



Les destinations de partage non prises en charge pour le type de fichier sélectionné sont désactivées dans le menu **Partage**.

Vous pouvez être invité à autoriser Snagit à accéder à votre compte ou application avant de pouvoir partager l'image ou la vidéo.

Conseil : ajoutez une présélection.

Configurez une présélection pour envoyer automatiquement une image ou une vidéo capturée vers une destination de partage. Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.

Destinations de partage par défaut

	Image	Vidéo
Fichier	✓	✓

Enregistrez une image ou une vidéo à un emplacement de fichier.

E-mail

Insérez l'image dans un nouvel e-mail.



FTP

Envoyez une image ou une vidéo vers un serveur FTP en utilisant le protocole de transfert de fichiers.





Programme (Windows)

Envoyez une image ou une vidéo vers un autre programme. Effectuez une sélection dans une liste de programmes prenant en charge le format de fichier sélectionné.



Pour ajouter un programme à la liste :

1. Sélectionnez le **bouton Partage > Programme > Gérer**.
2. Cliquez sur l'  **bouton Ajouter une programme**.
3. Spécifiez le pseudo voulu (ex. le nom du programme) et le type de fichier.
4. Cliquez sur l'  **icône Parcourir**
5. Accédez à l'emplacement du programme voulu, sélectionnez le fichier .exe correspondant, puis cliquez sur **Ouvrir**.
6. Cliquez sur **OK**.

Le champ Paramètres se remplit automatiquement.

Presse-papiers (Windows)

Copiez une image dans le Presse-papiers Windows pour la coller rapidement à un autre emplacement ou dans une autre application.



Imprimante (Windows)

Envoyez l'image vers une imprimante.



Microsoft Word



Insérez une image dans un document Microsoft Word. Pour personnaliser les options de partage Word :

- **Windows** : sélectionnez le **bouton Partage > liste déroulante Word > Options**.
- **Mac** : sélectionnez le **bouton Partage > Autres destinations de partage > Microsoft Word**.

Pour ajouter des destinations de partage Microsoft, cliquez sur le bouton **Partage** et sélectionnez **Autres destinations de partage**. Cliquez sur le bouton **Ajouter** et sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste. Voir [Ajout d'autres destinations de partage](#).

Microsoft Powerpoint



Insérez une image dans une diapositive de présentation PowerPoint. Pour personnaliser les options de partage PowerPoint :

- **Windows** : sélectionnez le **bouton Partage > liste déroulante PowerPoint > Options**.
- **Mac** : sélectionnez le **bouton Partage > Autres destinations de partage > Microsoft PowerPoint**.

Pour ajouter des destinations de partage Microsoft, cliquez sur le bouton **Partage** et sélectionnez **Autres destinations de partage**. Cliquez sur le bouton **Ajouter** et sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste. Voir [Ajout d'autres destinations de partage](#).

Microsoft Excel



Insérez une image dans un classeur Microsoft Excel. Pour personnaliser les options de partage Excel :

- **Windows** : sélectionnez le **bouton Partage > liste déroulante Excel > Options**.
- **Mac** : sélectionnez le **bouton Partage > Autres destinations de partage > Microsoft Excel**.

Pour ajouter des destinations de partage Microsoft, cliquez sur le bouton **Partage** et sélectionnez **Autres destinations de partage**. Cliquez sur le bouton **Ajouter** et sélectionnez la destination Microsoft voulue dans la liste. Voir [Ajout d'autres destinations de partage](#).

Microsoft OneNote



Insérez une image dans une page Microsoft OneNote. Pour personnaliser les options de destination OneNote, sélectionnez le **bouton Partage > liste déroulante OneNote > Options**.

Microsoft Outlook (Mac)



Joignez une image ou une vidéo à un nouveau message Outlook.

Screencast.com



Téléchargez une image ou une vidéo sur Screencast.com à des fins d'hébergement. Screencast.com fournit une URL à partager rapidement ou un code intégré permettant d'ajouter la capture à un site Web ou un blog.

Pour personnaliser les options de partage Screencast.com :

- **Windows** : sélectionnez le **bouton Partage > liste déroulante Screencast.com > Options**.
- **Mac** : sélectionnez le **bouton Partage > Autres destinations de partage > Screencast.com**.

Si vous n'êtes actuellement pas connecté à votre compte TechSmith, connectez-vous ou créez un compte. Voir Tout TechSmith dans un seul compte.

TechSmith Camtasia



Utilisez Camtasia dans les cas suivants :

- Importer des images fixes ou des vidéos pour les utiliser comme fichiers sources dans des projets Camtasia
- Améliorer les vidéos enregistrées dans Snagit à l'aide de légendes, de texte, de titres, de sous-titres, d'effets, etc.

Snagit importe la vidéo MP4 ou l'image dans le chutier de TechSmith Camtasia.

Pour partager des images ou des vidéos vers Camtasia, vous devez avoir installé Camtasia 7.0 (Windows)/2.0 (Mac) ou une version plus récente.

TechSmith Knowmia



Importez une image ou une vidéo dans TechSmith Knowmia.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Knowmia et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Panopto



Téléchargez une vidéo sur votre compte Panopto.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Panopto et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Twitter (Windows)



Créez un tweet incluant une image ou une vidéo.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Twitter et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Evernote (Windows)



Téléchargez une image dans une note Evernote.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Evernote et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

YouTube



Téléchargez une vidéo sur votre compte YouTube. YouTube fournit une URL pour un partage rapide avec les spectateurs ou un code intégré pour ajouter la capture à un site Web ou un blog.

YouTube redimensionne la vidéo pour qu'elle respecte ses dimensions standards. Pour des résultats optimums, enregistrez la vidéo en respectant les dimensions recommandées de YouTube. Voir Enregistrement d'une vidéo avec Snagit.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à YouTube et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Google Drive




Téléchargez une image ou une vidéo sur Google Drive à des fins d'hébergement. Snagit envoie un lien de partage vers le Presse-papiers.

1. Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Google au préalable, la boîte de dialogue de connexion à Google Drive s'ouvre. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur **Se connecter**.
2. Cliquez sur **Autoriser**. La boîte de dialogue Envoyer à Google Drive s'affiche.
3. Entrez un nom de fichier, sélectionnez le dossier de la capture à télécharger et cliquez sur **Télécharger**.

Pour personnaliser la destination de partage :

- **Windows** : sélectionnez le **bouton Partage** > **liste déroulante Google Drive** > **Options**.
- **Mac** : sélectionnez le **bouton Partage** > **Autres destinations de partage** > **Google Drive**. Cliquez sur le bouton **Ajouter** et sélectionnez la destination dans la liste.



Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Google Drive et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Dropbox



Téléchargez une image ou une vidéo sur Dropbox à des fins d'hébergement. Snagit copie le lien de partage dans le Presse-papiers.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Dropbox et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Microsoft OneDrive (Windows)




Importez une image ou une vidéo dans Microsoft OneDrive. Pour personnaliser les options de destination OneDrive, sélectionnez le **bouton Partage** > **liste déroulante OneDrive** > **Options**.

Box



Téléchargez une image ou une vidéo sur Box à des fins d'hébergement. Snagit copie le lien de partage dans le Presse-papiers.

Box n'est pas une destination de partage par défaut sur Mac. Pour l'ajouter, sélectionnez **Partage > Autres destinations de partage**. Cliquez sur le bouton **Ajouter** et sélectionnez la destination dans la liste.



Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Box et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Slack



Téléchargez une capture sur Slack à des fins d'hébergement. Snagit copie le lien de partage dans le Presse-papiers.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Slack et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

SharePoint (Windows)



Téléchargez une image ou une vidéo sur SharePoint. Snagit copie le lien de partage dans le Presse-papiers.

Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à Microsoft et autorisez Snagit à accéder à votre compte pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Pages (Mac)



Insérez une image ou une vidéo dans un document Pages. Snagit ouvre un nouveau document Pages si aucun document n'est déjà ouvert.

L'application Pages doit avoir été installée au préalable. Lorsque vous y êtes invité, autorisez Snagit à accéder à Pages pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Keynote (Mac)



Insérez une image ou une vidéo dans une présentation Keynote.

L'application Keynote doit avoir été installée au préalable. Lorsque vous y êtes invité, autorisez Snagit à accéder à Keynote pour pouvoir partager une image ou une vidéo.

Numbers (Mac)



Insérez une image ou une vidéo dans un document Numbers.

L'application Numbers doit avoir été installée au préalable. Lorsque vous y êtes invité, autorisez Snagit à accéder à Numbers pour pouvoir partager une image ou une vidéo.


Ajout d'autres destinations de partage

Vous pouvez ajouter d'autres destinations de partage dans Snagit.

1. Dans Snagit Editor :

- **Windows** : sélectionnez **Partage** > **icône des propriétés** > **Préférences de destination**.
- **Mac** : sélectionnez **Partage** > **Autres destinations de partage**.

2. Sous l'onglet Partage, cliquez sur le  au bas de la boîte de dialogue des préférences de Snagit Editor.



3. Téléchargez une destination de partage depuis le site Web (Windows) ou sélectionnez une destination dans la liste (Mac).

Personnalisation d'une destination de partage


Personnalisez les destinations de partage si vous voulez :

- enregistrer ou modifier les paramètres de compte ;
- modifier le niveau de confidentialité du contenu partagé ;
- changer de dossier par défaut pour l'enregistrement de votre image ou vidéo ;
- définir un nom de destination personnalisé (Mac uniquement) ;
- ajouter un raccourci pour une destination (Mac uniquement).

Pour personnaliser une destination de partage :

1. Dans Snagit Editor :
 - **Windows** : sélectionnez **Édition > Préférences Editor > onglet Partage**.
 - **Mac** : sélectionnez **Snagit > Préférences > onglet Partage**.
2. Sélectionnez une destination dans la liste.
3. Personnalisez les paramètres de la destination.
4. Fermez la boîte de dialogue des préférences.


Suppression d'une destination de partage

1. Dans Snagit Editor :
 - **Windows** : sélectionnez **Édition > Préférences Editor > onglet Partage**.
 - **Mac** : sélectionnez **Snagit > Préférences > onglet Partage**.
2. Sélectionnez la destination à supprimer et cliquez sur le .

Ajout d'extensions Mac

Vous avez la possibilité d'ajouter, dans le menu Partage, des extensions Mac tierces proposées par le système d'exploitation Apple

en tant que destinations de partage.




1. Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Partage** et sélectionnez **Plus**.
2. La boîte de dialogue Extensions s'affiche. Cliquez sur **Menu Partager** et sélectionnez les extensions à utiliser dans Snagit.
3. Fermez la boîte de dialogue Extensions.


Capture d'une image

Découvrez comment capturer tout élément affiché sur votre écran à partir de la fenêtre de capture Snagit.

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.



2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).




3. Le pointeur orange s'affiche.


Lorsque vous sélectionnez une zone, utilisez la loupe pour être précis au pixel près. Pour masquer la loupe, appuyez sur **M**.

Effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner la zone à capturer :

- **Plein écran** : cliquez sur le bouton **Plein écran** pour capturer l'intégralité de l'écran.



- **Fenêtre** : déplacez le curseur sur la fenêtre pour effectuer la capture. Lorsqu'une bordure pointillée orange s'affiche autour de la fenêtre, cliquez pour sélectionner la zone en pointillés.




- **Zone** : cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l'écran.
- **Défilement** : pour capturer le contenu qui s'étend au-delà de l'écran, utilisez les flèches de défilement. Voir Capture

d'une zone avec défilement.


La capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Remarque : Si vous configurez votre capture depuis l'onglet All-In-One, cliquez sur le bouton **Capter une image**.



Paramètres de capture


Option	Description
<p>Sélection</p> <p>Selection: <input type="text" value="Region"/> ▼ ⚙️</p> <ul style="list-style-type: none">RegionWindowFullscreenScrolling WindowPanoramicGrab TextAdvanced <ul style="list-style-type: none">ObjectMultiple AreaMenuClipboardFreehandFile	<p>Sélectionnez la zone ou le type de capture.</p>
<p>Effets</p> <p>Effects: <input type="text" value="None"/> ▼</p>	<p>Appliquez automatiquement un effet à votre capture.</p> <p>Pour ajouter plusieurs effets, sélectionnez Ajouter un autre</p>



effet.

Pour retirer le dernier effet ajouté, sélectionnez **Supprimer cet effet.**



Partage



Partagez automatiquement votre capture sur la destination voulue après l'opération.

Pour en savoir plus sur les destinations de partage, voir Partage de captures.

Lorsque l'option **Aperçu dans Editor** est activée, vous devez cliquer sur le bouton **Terminer** dans Snagit Editor pour partager la capture.



Lorsque l'option **Aperçu dans Editor** est désactivée, la capture est automatiquement envoyée à la destination sélectionnée.

Remarque : Sous l'onglet Image, seules les destinations prenant en charge les formats de fichier image sont proposées. Pour utiliser d'autres destinations de partage, cliquez sur l'onglet Vidéo ou partagez une capture à partir de Snagit Editor.

Aperçu dans Editor



Ouvrez la capture dans Snagit Editor pour prévisualiser, modifier et partager l'image ou la vidéo.

Désactivez cette option pour éviter qu'Editor s'ouvre automatiquement après chaque capture.

Copier dans le Presse-papiers



Copiez la capture dans le Presse-papiers pour ensuite la coller rapidement dans un autre programme ou à un autre emplacement.

Capturer le curseur



Incluez le curseur dans la capture.

Pour les captures d'image, le curseur est capturé en tant qu'image vectorielle pouvant être déplacée, modifiée ou

supprimée de l'image.

Délai

Retardez le début de la capture du nombre de secondes voulu pour avoir plus de temps de préparation, par exemple pour afficher un menu déroulant.


Après avoir cliqué sur le **bouton Capture**, un compte à rebours s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.




Intervalle

Définissez un intervalle de temps pendant lequel Snagit va capturer en continu des images de la zone sélectionnée à l'écran.

Vous pouvez choisir d'ignorer les captures identiques si le contenu de l'écran n'a pas changé.




Remarque : Lorsque cette option est sélectionnée, le bouton Capture affiche Lancer/Stop.




Planifier

Planifiez la date et l'heure à laquelle Snagit doit effectuer une capture de la zone sélectionnée à l'écran.

Retardateur




Remarque : Lorsque cette option est sélectionnée, le bouton Capture affiche Lancer/Stop.



Pour en savoir plus, voir [Captures courantes avec Snagit](#).

Options supplémentaires (All-in-One)

En cas de capture All-in-One, cliquez sur l'icône des options supplémentaires pour développer les options de sélection et de partage.



Conseil : découvrez d'autres méthodes de capture avec Snagit.

Voir [Captures courantes avec Snagit](#) pour savoir comment configurer Snagit comme destination d'impression dans d'autres applications ou pour obtenir plus de détails sur la capture des menus déroulants, de plusieurs zones à l'écran, etc.

Capture d'une zone avec défilement

Capturez l'intégralité du contenu d'un navigateur Web ou d'une fenêtre d'application, y compris le contenu qui s'étend au-delà de la zone visible dans la fenêtre.


La capture avec défilement de Snagit permet d'effectuer des captures d'écran sur des pages Web entières, de longs documents et toute fenêtre que vous devez faire défiler à l'écran pour afficher l'intégralité du contenu.

Il existe deux méthodes de capture avec défilement :


- [Automatiquement avec les flèches de défilement](#) : elles permettent de faire défiler la fenêtre horizontalement, verticalement ou dans les deux sens, afin de capturer l'intégralité du contenu de la fenêtre ou du navigateur Web.
- [Manuellement avec la capture panoramique](#) : faites défiler la fenêtre à l'horizontale ou à la verticale avec davantage de précision pour capturer uniquement la zone voulue dans la fenêtre ou le navigateur Web. Choisissez cette option pour ne pas avoir à rogner les bords de l'image capturée afin de retirer des zones inutiles.

Défilement automatique avec les flèches de défilement


1. Ouvrez ou configurez l'élément à capturer.
2. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l'onglet **All-in-One**.



3. Cliquez sur le bouton Capture ou appuyez sur la touche **Impr. écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).



4. Le pointeur orange s'affiche. Placez le curseur sur la fenêtre.



5. Cliquez sur une flèche pour effectuer une capture de la zone de défilement horizontale, de la zone de défilement verticale ou de la zone de défilement intégrale.

La capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Remarque : Si les flèches de défilement ne s'affichent pas dans Snagit pour Mac, assurez-vous que la capture avec défilement est activée. Choisissez le **menu Snagit > Préférences > onglet Capture > Résoudre les autorisations de capture**.


Si vous rencontrez toujours des difficultés pour capturer automatiquement une zone avec les flèches de défilement :

- **Windows :** voir cet article de l'assistance.
- **Mac :** voir cet article de l'assistance.


Défilement manuel avec la capture panoramique

La capture panoramique permet de faire défiler vers le haut, vers le bas et sur les côtés pour capturer des pages Web et de longs documents ou des fenêtres d'application larges. Elle offre davantage de précision que le défilement automatique afin de capturer uniquement le contenu voulu.


1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **All-in-One**.




2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).




3. Le pointeur orange s'affiche. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de la fenêtre à l'écran. Voir [Conseils sur la sélection d'une zone](#).
4. Cliquez sur le bouton **Capture panoramique**.




5. Dans la barre d'outils Panoramique, cliquez sur le bouton **Lancer**.



6. Utilisez les barres de défilement de la fenêtre ou la molette de la souris pour faire défiler le contenu à capturer. Snagit capture tous les éléments affichés dans la zone sélectionnée. Voir [Conseils sur le défilement vertical et le panoramique](#).
7. Pour arrêter la capture panoramique, cliquez sur le bouton **Stop** dans la barre d'outils Panoramique.



Si la barre d'outils est masquée, cliquez sur l'icône Fenêtre de capture dans la barre des tâches.



La capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Conseils sur la sélection d'une zone

- Agrandissez la fenêtre du navigateur Web ou de l'application afin de mieux visualiser son contenu lorsque vous utilisez les flèches de défilement ou la fonction de panoramique pendant la capture.

- N'incluez pas la barre de défilement dans la sélection.
- Pensez à exclure de la capture les éléments superflus tels que les marges vides, les publicités en ligne, etc.
- Désactivez les barres d'outils flottantes avant la capture.

Conseils sur le défilement vertical et le panoramique


- Le défilement doit être effectué de manière fluide, ni trop vite, ni trop lentement.
- Effectuez le défilement ou le panoramique dans une seule direction à la fois. Évitez les zigzags.

Enregistrement d'une vidéo avec image en incrustation

Enregistrez une vidéo de votre écran tout en affichant votre webcam grâce à la fonctionnalité Image en incrustation de Snagit.


Ajoutez une image de la webcam en incrustation pour apporter une touche personnelle à votre contenu. Avec la fonction d'image en incrustation de Snagit, vous pouvez :

- afficher simultanément l'écran et la webcam dans votre vidéo ;
- contrôlez la taille et la position de la vidéo de la webcam dans votre enregistrement ;
- activez et désactivez la webcam en cours d'enregistrement selon vos besoins.




Remarque : Pour en savoir plus sur les options d'enregistrement vidéo, notamment les paramètres de capture et les dimensions d'enregistrement, voir Enregistrement d'une vidéo avec Snagit.


1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Vidéo**.




2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).



3. Le pointeur orange s'affiche. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone à enregistrer à l'écran ou cliquez sur le bouton **Plein écran** pour sélectionner l'intégralité de l'écran.




4. La barre d'outils Enregistrement vidéo s'affiche avec un aperçu de la webcam. Cliquez sur un bouton de cette barre d'outils pour activer ou désactiver l'option correspondante avant l'enregistrement ou pendant.



- **Webcam** : cliquez sur le bouton Webcam pour activer ou désactiver l'enregistrement de la webcam.



- **Options de la webcam** : cliquez sur la liste déroulante pour choisir les options de la webcam.



- **Appareil** : sélectionnez la webcam intégrée de l'ordinateur ou une webcam connectée.
- **Position de l'image en incrustation ou Plein écran** : choisissez l'emplacement de la fenêtre en incrustation dans votre vidéo finale ou sélectionnez **Plein écran** (Windows) ou **Webcam en plein écran** (Mac) pour ajuster la vidéo de la webcam à la zone d'enregistrement.
- **Forme** : choisissez **Cercle**, **Rectangle**, **Rectangle arrondi**, **Carré** ou **Carré arrondi** pour définir la forme de l'enregistrement de la webcam.

Remarque : Dans certains cas, par exemple dans les environnements Citrix, Rectangle et Carré sont les seules formes disponibles.


- **Son du micro** : enregistrez le son du micro intégré de votre ordinateur ou d'un micro USB connecté.



5. Pour modifier la taille de l'image en incrustation, faites glisser un coin de l'aperçu de la webcam dans la direction voulue.



Conseil : vous pouvez aussi cliquer sur l'aperçu de la webcam et le faire glisser pour modifier la position de l'image en incrustation.



6. Pour commencer l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Enregistrement** ou appuyez sur **Maj+F9** (Windows) ou sur **Cmd+Maj+Espace** (Mac).



7. Pour suspendre l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Pause** ou appuyez sur **Maj+F9** (Windows) ou sur **Cmd+Maj+Espace** (Mac).



8. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Stop** ou appuyez sur **Maj+F10** (Windows) ou sur **Option+Maj+V** (Mac).



La capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez la visualiser, la modifier et la partager.

Conseil : suspendez l'enregistrement le temps de modifier les paramètres.

Pour un résultat optimal, mettez la vidéo sur pause avant de modifier les paramètres, par exemple pour déplacer l'image en incrustation.

Captures courantes avec Snagit

Découvrez les différentes méthodes de capture qu'offre Snagit selon vos besoins et explorez les paramètres de capture.

Conseil : enregistrez vos paramètres de capture dans une présélection pour les réutiliser ultérieurement.

Dans la fenêtre de capture, cliquez sur la **liste déroulante Ajouter une présélection et choisissez Nouvelle présélection à partir des paramètres actifs.**

Capture d'une image


Capturez une image instantanée de tout ce qui se trouve sur l'écran. Voir [Capture d'une image](#).

Capture d'une zone

Capturez une partie de l'écran. Voir [Capture d'une image](#).




Capture avec une taille d'image fixe





Gagnez du temps sur les modifications en sélectionnant les dimensions d'image voulues au moment de la capture. Utilisez cette option pour harmoniser la taille des images capturées.

▼ Voir les étapes :

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.




2. Dans la liste déroulante **Sélection**, sélectionnez **Zone**.
 3. Cliquez sur le bouton des **propriétés de sélection**.
- 
4. Sélectionnez l'option **Zone fixe**.
 5. Saisissez les dimensions en pixels dans les champs **Largeur** et **Hauteur**.
 6. Désactivez l'option **Définir la position** afin de choisir librement la zone sur l'écran.
 7. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran**.



8. Un cadre aux dimensions sélectionnées s'affiche sur l'écran. Placez-le sur la zone que vous souhaitez capturer. Cliquez pour sélectionner la zone.

▼ Voir les étapes :

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.



2. Dans la liste déroulante **Sélection**, sélectionnez **Zone**.

3. Cliquez sur le bouton des **propriétés de sélection**.




4. Sélectionnez l'option **Zone fixe**.

5. Activez l'option **Définir la position**.

6. Entrez la position dans les champs **X** et **Y** ou cliquez sur le bouton **Sélectionner une zone** afin de tracer une zone sur l'écran en cliquant et en faisant glisser le curseur.

7. Si vous définissez la position X et Y, cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran** du clavier.



Snagit capture une image à la position choisie sur l'écran.

Capture du plein écran

Capturez la totalité de l'écran. Voir Capture d'une image.


Remarque : Sur Mac, si vous utilisez plusieurs écrans, vous ne pouvez en sélectionner qu'un à la fois.

Capture d'une fenêtre



Capturez une fenêtre, une boîte de dialogue ou une zone d'une application ouverte à l'écran. Voir Capture d'une image.


Capture d'une fenêtre ouverte ou masquée (Mac)




Capturez une image d'une fenêtre ouverte ou masquée à l'écran.

▼ Voir les étapes :

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.




2. Dans la liste déroulante **Sélection**, sélectionnez **Mission Control**.
3. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Ctrl+Maj+C**.



4. Snagit affiche toutes les fenêtres ouvertes à l'écran. Placez le curseur sur la fenêtre à capturer. Cliquez pour capturer la fenêtre.


Capture d'une fenêtre avec défilement



Capturez le contenu d'un navigateur Web ou d'une fenêtre d'application, y compris le contenu qui s'étend au-delà de la zone visible dans la fenêtre.

Voir Capture d'une zone avec défilement.


Capture d'un menu




Capturez une liste déroulante ou un menu en cascade.

▼ Voir les étapes :

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.



2. Dans la liste déroulante **Sélection**, choisissez **Options avancées > Menu** (Windows) ou **Menu** (Mac).
3. Sous Windows, cliquez sur le bouton des **propriétés de menu**.




- **Capter les sous-menus ouverts** : capturez le menu volant ou les sous-menus ouverts.
- **Capter la barre de menus** : capturez le libellé de la barre de menu avec la capture du menu.

4. Activez l'option **Retardateur** afin d'avoir plus de temps pour ouvrir un menu avant la capture. Cliquez sur la flèche de l'option et saisissez le nombre de secondes du retardateur.



5. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).




6. Le compte à rebours commence en bas à droite de l'écran. Ouvrez le menu voulu.

Snagit capture une image du menu ouvert.

▼ Voir les étapes :


1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.



2. Choisissez une option dans la liste déroulante **Sélection**.
3. Activez l'option **Retardateur**. Cliquez sur la flèche de l'option et saisissez le nombre de secondes du retardateur.



4. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+C** (Mac).




5. Le compte à rebours commence en bas à droite de l'écran. Ouvrez ou disposez les éléments que vous voulez capturer à l'écran.

Snagit capture une image de la zone choisie sur l'écran.

Planifiez la date et l'heure à laquelle Snagit doit effectuer une capture de la zone sélectionnée à l'écran.

▼ Voir les étapes :

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.



2. Choisissez une option dans la liste déroulante **Sélection**.
3. Ajoutez un effet, sélectionnez une destination de partage ou personnalisez les autres options de capture sous l'onglet Image.
4. Activez l'option **Retardateur**.
5. Sélectionnez l'option **Planifier** et définissez l'heure de capture.
6. Cliquez sur le bouton **Lancer** ou appuyez sur la touche **Impr. écran**.




7. Cliquez et faites glisser le curseur pour sélectionner une zone de l'écran.


Remarque : Si vous définissez l'option **Sélection** sur Plein écran, Menu, Presse-papiers ou Fichier, vous n'avez pas à tracer la zone à capturer sur l'écran.

▼ Voir les étapes :


1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.



2. Choisissez une option dans la liste déroulante **Sélection**.
3. Ajoutez un effet, sélectionnez une destination de partage ou personnalisez les autres options de capture sous l'onglet Image.
4. Activez l'option **Retardateur**.
5. Sélectionnez l'option **Intervalle** et définissez la durée de l'intervalle.
6. Cliquez sur le bouton **Lancer** ou appuyez sur la touche **Impr. écran**.



7. Cliquez et faites glisser le curseur pour sélectionner une zone de l'écran.
8. Snagit capture une image à la fréquence définie comme intervalle. Pour mettre fin à la capture à intervalles, cliquez sur le bouton **Stop** dans la fenêtre de capture.



Remarque : Si vous définissez l'option **Sélection** sur Plein écran, Menu, Presse-papiers ou Fichier, vous n'avez pas à tracer la zone à capturer sur l'écran.

▼ Voir les étapes pour Windows :


Définissez un raccourci pour cette option.

1. Dans la fenêtre de capture, choisissez le **menu Fichier > Préférences de capture > onglet Touches de raccourcis**.
2. Pour l'option Refaire la dernière capture, sélectionnez la ou les touches de modification voulues, puis choisissez la touche de raccourci dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur **OK**.

▼ Voir les étapes pour Mac :

Appuyez sur **Ctrl+Maj+R**.


Capture d'une zone à main levée (Windows)




Capturez une zone tracée à main levée avec le curseur.

▼ Voir les étapes :

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.



2. Dans la liste déroulante **Sélection**, choisissez **Options avancées > Main levée**.
3. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran**.



4. Le curseur prend la forme d'une paire de ciseaux. Cliquez et faites glisser le curseur autour de la zone à capture sur l'écran. Relâchez le bouton de la souris pour terminer la capture.


Capture de plusieurs zones à l'écran




Capturez plusieurs parties de l'écran en même temps.

▼ Voir les étapes pour Windows :


1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.



2. Dans la liste déroulante **Sélection**, choisissez **Options avancées > Zone multiple**.
3. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran**.




4. Le pointeur orange s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner les zones à capturer :
 - **Fenêtre** : déplacez le curseur sur la fenêtre pour effectuer la capture. Lorsqu'une bordure pointillée orange s'affiche autour de la fenêtre, cliquez pour sélectionner la zone en pointillés.
 - **Zone** : cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l'écran.
5. Pour terminer la capture, cliquez sur le bouton **Terminer** dans la partie supérieure de Snagit Editor.




▼ Voir les étapes pour Mac :

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **All-in-One**.




2. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Ctrl+Maj+C**.



3. Le pointeur orange s'affiche. Maintenez la touche **Commande** enfoncée, cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l'écran.
 4. Relâchez la touche **Commande** pour terminer la capture.
-

▼ Voir les étapes :

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.



2. Dans la liste déroulante **Sélection**, sélectionnez **Webcam**.
3. Connectez une webcam à votre ordinateur ou utilisez la webcam intégrée.
4. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur **Ctrl+Maj+C**.



5. La boîte de dialogue Webcam s'affiche. Sélectionnez le périphérique dans la liste déroulante **Caméra**.
6. Cliquez sur le bouton **Capture**.

Capture d'une page Web complète (Mac)

Comme la capture avec défilement, cette méthode permet de capturer l'intégralité d'une page Web.

▼ Voir les étapes :

Faites glisser l'URL de la barre d'adresse jusqu'à l'un des emplacements suivants :



- Icône de la barre de menu



- Icône de Snagit dans le Dock



Snagit capture l'intégralité de la page Web, y compris la partie non visible dans la fenêtre du navigateur.

Capture avec une présélection et un raccourci clavier

Les présélections mémorisent automatiquement les paramètres de capture. Utilisez les présélections dans les cas suivants :

- Enregistrer les paramètres de capture couramment utilisés
- Basculer rapidement d'un type de capture à un autre en fonction de la tâche à effectuer
- Ajouter automatiquement des effets, ou partager les captures vers un emplacement ou une application spécifique

Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.

Enregistrement d'une vidéo

Enregistrez l'action à l'écran, la webcam ou l'audio (son d'un microphone ou son du système) sous forme de fichier vidéo MP4.

Voir Enregistrement d'une vidéo avec Snagit.

Enregistrement d'une vidéo avec image en incrustation




Enregistrez votre écran et la webcam en même temps pour établir un lien avec les spectateurs.

Voir Enregistrement d'une vidéo avec image en incrustation.


Capturez le texte à l'écran et collez-le dans un document ou dans une autre application.

▼ Voir les étapes :

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l'onglet **Image**.




2. Dans la liste déroulante Sélection, sélectionnez **Saisie de texte**.




Remarque : Les paramètres de capture qui ne sont pas compatibles avec la saisie de texte sont désactivés dans la fenêtre de capture.

3. Cliquez sur le bouton **Capture** ou appuyez sur la touche **Impr. écran** (Windows) ou sur **Maj+Ctrl+C** (Mac).




4. Le pointeur orange s'affiche. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner la zone voulue à l'écran.



La capture s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez visualiser le texte dans la boîte de dialogue Résultats de la saisie de texte. Cliquez sur le bouton **Tout copier** pour copier le texte dans le Presse-papiers afin de le coller dans un document ou dans une autre application. Voir Copie et modification du texte d'une image.

▼ Voir les étapes :

1. Dans la fenêtre de capture, désactivez l'option **Aperçu dans Editor**.



2. Sélectionnez l'option **Copier dans le Presse-papiers**.

Paramètres de capture d'imprimante Snagit (Windows)

Envoyez du contenu vers Snagit Editor à partir d'une application en utilisant la fonction d'impression de cette application.

▼ Voir les étapes :

Configuration d'une imprimante Snagit

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez **Fichier > Préférences de capture > onglet Capture > Paramètres de capture imprimante**.
2. La boîte de dialogue Propriétés de sélection s'affiche. Sous l'onglet Imprimantes Snagit, sélectionnez **Snagit 2022** ou cliquez sur **Ajouter une imprimante Snagit**. Cliquez sur le bouton **Propriétés** pour modifier les paramètres de sortie de l'imprimante.
3. Cliquez sur le bouton **OK**.

Envoi de contenu vers Snagit Editor depuis une application

1. Dans l'application, sélectionnez **Fichier > Imprimer** (ou action équivalente pour l'application concernée).
2. Dans la liste d'imprimantes, sélectionnez **Snagit 2022**.
3. Cliquez sur **OK** pour envoyer la capture vers Snagit Editor.

Enregistrer des paramètres de capture en tant que présélections

Gagnez du temps en créant une présélection afin d'enregistrer automatiquement vos paramètres de capture.

Dans ce tutoriel :


- [Capture avec une présélection](#)
- [Ajout d'une nouvelle présélection](#)
- [Modification d'une présélection](#)
- [Organisation de la liste de présélections \(Windows\)](#)
- [Partage de présélections \(Windows\)](#)

Les présélections mémorisent automatiquement les paramètres de capture. Utilisez les présélections dans les cas suivants :


- Enregistrer les paramètres de capture couramment utilisés
- Basculer rapidement d'un type de capture à un autre en fonction de la tâche à effectuer
- Ajouter automatiquement des effets tels qu'une bordure ou des informations sur la capture
- Enregistrer directement les captures dans le format de votre choix sans ouvrir Snagit Editor

Capture avec une présélection

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton **Présélections**.



2. La liste des présélections disponibles s'affiche. Passez le curseur sur la présélection voulue jusqu'à ce que le bouton rouge **Lancer la capture avec la présélection** apparaisse. Cliquez sur ce bouton pour lancer la capture.




Conseil : attribuez des raccourcis clavier aux présélections.

Pour attribuer un raccourci clavier à une présélection, cliquez sur le champ **Raccourci** (Windows) ou **+ Raccourci** (Mac) et appuyez sur la combinaison de touches voulues au clavier.

Ajout d'une nouvelle présélection

Ajoutez rapidement une nouvelle présélection à partir des paramètres actuellement sélectionnés.


1. Dans la fenêtre de capture, réglez les paramètres de la capture pour laquelle vous souhaitez créer une présélection. Pour plus de détails sur les paramètres de capture, voir Capture d'une image ou Enregistrement d'une vidéo avec Snagit.
2. Cliquez sur la liste déroulante **Ajouter une présélection**.




3. Sélectionnez l'option **Nouvelle présélection à partir des paramètres actifs** dans la liste déroulante.

Remarque : Vous pouvez aussi choisir **Ajouter une nouvelle présélection**, puis sélectionner manuellement les paramètres de capture à ajouter à la présélection dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

4. Une nouvelle présélection est ajoutée à la liste des présélections enregistrées. Entrez un nom pour la présélection et appuyez sur **Entrée**.




5. Pour définir un raccourci clavier, cliquez sur le champ **Raccourci** (Windows et Mac) et appuyez sur la combinaison de touches voulues au clavier.




Modification d'une présélection

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton **Présélections**.




2. La liste des présélections disponibles s'affiche. Cliquez sur l'icône ⚙️ à droite du nom de la présélection et sélectionnez l'une des options dans la liste déroulante.



Organisation de la liste de présélections (Windows)

1. Placez le curseur sur la présélection voulue jusqu'à ce que l'icône ☰ s'affiche.
2. Cliquez sur l'icône et faites-la glisser pour déplacer la présélection vers le haut ou vers le bas dans la liste des présélections.



Partage de présélections (Windows)


Importez et exportez des fichiers de présélection Snagit (.snagpresets) pour partager vos paramètres de capture avec d'autres personnes.

Importation d'une présélection


1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez **Fichier > Importer les présélections**.
2. Sélectionnez un fichier de présélection Snagit (.snagpresets), puis cliquez sur **Ouvrir**. Appuyez sur la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac) et cliquez sur plusieurs présélections pour les sélectionner.
3. Snagit ajoute les présélections importées à la liste des présélections enregistrées.

Exportation d'une présélection

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur le bouton **Présélections**.



2. La liste des présélections disponibles s'affiche. Cliquez sur l'icône ⚙️ à côté de la présélection à exporter, puis sélectionnez **Exporter**.



3. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Sélectionnez un emplacement.
4. Saisissez un nom pour le fichier.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.


Modification du raccourci de capture globale

Lancez une capture à tout moment à l'aide du raccourci de capture globale. Découvrez comment associer ce raccourci à la touche ou combinaison de touches de votre choix.

Le raccourci de capture globale (**Impression écran** pour Windows ou **Ctrl+Maj+C** pour Mac) lance une capture avec les paramètres actifs de la fenêtre de capture. Pour en savoir plus ou modifier ces paramètres, voir [Capture de votre écran](#).

Pour modifier le raccourci :

1. Ouvrez la fenêtre de capture.
2. Cliquez sur le champ Raccourci.



3. Appuyez sur la combinaison de touches voulue au clavier.
Le nouveau raccourci clavier s'affiche dans le champ.

Conseil : créez un raccourci clavier pour chaque type de capture que vous effectuez couramment.

Enregistrez les paramètres de capture que vous utilisez fréquemment dans des présélections et créez un raccourci clavier pour chacune d'elles. Voir [Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections](#).

Ajout d'informations de capture à une image

Ajoutez automatiquement à vos captures d'écran des informations telles que la date de la capture, l'URL, le système d'exploitation, la version ou le numéro de build de l'application.


Si vous devez régulièrement inclure des informations sur les captures d'écran que vous partagez, comme la date de la capture, l'URL, le système d'exploitation, la version ou le numéro de build de l'application, vous pouvez gagner du temps grâce à l'effet Infos capture de Snagit.




Ajout d'informations concernant la capture

Procédez comme suit pour ajouter automatiquement des informations concernant la capture lorsque vous effectuez une capture d'image :

1. Dans la fenêtre de capture, cliquez sur l'onglet **Image**.
2. Dans la liste déroulante Effets, sélectionnez **Infos capture**.



3. Cliquez sur l'icône d'engrenage pour personnaliser les paramètres Infos capture.



Remarque : Lors de la capture d'un navigateur Web sous Windows, Snagit remplace le nom de l'application de navigation par l'URL du site.

4. Cliquez sur le bouton **Capture**.

Conseil : pour effectuer de nouveau cette capture sans perdre de temps, enregistrez les paramètres en tant que présélection.

Dans la fenêtre de capture, cliquez sur la liste déroulante **Ajouter une présélection** et choisissez **Nouvelle présélection à partir des paramètres actifs**. Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.

Ajout de commentaires ou d'étiquettes

Avec Snagit, il est facile d'ajouter des commentaires ou des étiquettes sur vos images afin de mieux communiquer entre collègues.

Outil Légende

Ajoutez des annotations pour attirer l'attention sur certaines portions de l'image.




1. Cliquez sur l'outil **Légende** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.


2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.
3. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la légende.
4. Saisissez du texte dans la légende.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes pour modifier la légende :
 - Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées **blanches**.




- Pour redimensionner le pointeur de la légende, faites glisser la poignée **jaune**.




- Pour ajouter un pointeur de légende supplémentaire, faites glisser la poignée **bleue**.




- Pour supprimer le pointeur d'une légende, faites glisser la poignée **jaune** sur la légende.




- Pour faire pivoter la légende, faites glisser la poignée **verte**.



- Pour ajuster le rayon des coins arrondis, faites glisser la poignée **jaune** à proximité du coin. (Mac)



- Pour déplacer le corps de la légende autour du pointeur, faites glisser le **point d'ancrage**.



Pour en savoir plus, voir Outil Légende

Outil Texte

Ajoutez des légendes, des titres ou d'autres éléments textuels à vos images.

Remarque : Pour ajouter du texte avec une couleur d'arrière-plan, une bordure ou une flèche, utilisez l'[outil Légende](#) plutôt que l'outil Texte.



1. Cliquez sur l'outil **Texte** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.
3. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner l'emplacement du texte.
4. Saisissez le texte voulu.

Pour en savoir plus, voir Outil Texte

Outil Étape

Permet d'ajouter des étapes pour illustrer des procédures ou d'attirer l'attention sur certaines portions de l'image.



1. Cliquez sur l'outil **Étape** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.
3. Cliquez sur le canevas pour ajouter le premier numéro ou la première lettre.
4. Ajustez la taille de la première étape si nécessaire.
5. Cliquez sur le canevas pour compléter la série d'étapes.

Pour en savoir plus, voir Outil Étape.

Outils pour attirer l'attention


Découvrez les outils phares de Snagit pour capter l'attention de votre public.

Dans ce tutoriel :

- [Outil Flèche](#)
- [Outil Loupe](#)
- [Outil Forme](#)
- [Outil Découper](#)
- [Outil Surligneur](#)
- [Outil Timbre](#)

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Outil Flèche



Ajoutez des flèches pour attirer l'attention sur certaines portions de l'image.

1. Cliquez sur l'outil **Flèche** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.
3. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la flèche en commençant par l'extrémité de la tige.



Pour en savoir plus, voir Outil Flèche.

Outil Forme




Encadrez une zone de l'image en traçant un rectangle ou un cercle avec un remplissage transparent.

1. Cliquez sur l'outil **Forme** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.
3. Dans les propriétés de l'outil, cliquez sur la liste déroulante **Remplir** et choisissez **Transparent** (motif en damier).



4. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la forme. Appuyez sur la touche **Maj** tout en faisant glisser le curseur pour tracer un carré ou un cercle.

Pour en savoir plus, voir Outil Forme.

Outil Surligneur

Activity

Project 56

○ Dolor sit amet : 1 hr ago

○ Consectetuer adipiscing elit : 4 hrs ago

○ Magna aliquam erat : 1 day ago

○ aliquip ex ea commodo: 3 days ago


Mettez en avant une zone rectangulaire dans une image.

1. Cliquez sur l'outil **Surligneur** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.


2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.



3. Cliquez et faites glisser le curseur de la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à surligner.

Pour en savoir plus, voir Outil Surligneur.

Outil Loupe




Agrandissez une zone du canevas pour la mettre en évidence ou en afficher les détails.

1. Cliquez sur l'outil **Loupe** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.
3. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour sélectionner la zone à agrandir.
4. Faites glisser les poignées blanches pour ajuster la taille de la sélection agrandie.
5. Cliquez sur l'icône  et faites-la glisser pour décaler la zone agrandie et la placer ailleurs dans l'image.



6. Dans les propriétés, faites glisser les curseurs **Loupe** et **Largeur de ligne** pour ajuster l'agrandissement.

Pour en savoir plus, voir Outil Loupe.

Outil Découper




Capez l'attention en supprimant les parties inutiles de l'image.

1. Cliquez sur l'outil **Découper** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Sélectionnez un style rapide pour définir la direction et le type de bordure de la découpe.




3. Une ligne s'affiche sur le canevas. Cliquez et faites glisser le curseur de la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à supprimer.



Pour en savoir plus, voir Outil Découper.

Outil Timbre




Ajoutez des timbres pour attirer l'attention ou faire passer vos idées de manière visuelle.

1. Cliquez sur l'outil **Timbre** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Dans les styles rapides, sélectionnez une catégorie de timbres dans la liste déroulante ou saisissez un terme de recherche. Cliquez sur un timbre pour le sélectionner.



Pour découvrir comment télécharger des timbres ou ajouter un timbre personnalisé Outil Timbre.

Conseil : enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l'outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Masquer les informations sensibles sur une image


Snagit propose différents outils pour supprimer, remplacer ou masquer les éléments de vos captures que vous ne souhaitez pas partager.

Dans ce tutoriel :

- [Suppression d'informations sensibles avec l'outil Sélection](#)
- [Remplacement d'informations sensibles avec l'outil Déplacement ou Sélection](#)
- [Masquage d'informations sensibles avec l'outil Flou](#)
- [Recouvrement d'informations sensibles avec l'outil Forme](#)
- [Recouvrement de tous les éléments avec l'outil Simplifier](#)

Suppression d'informations sensibles avec l'outil Sélection

Sélectionnez la zone à supprimer de l'image, comme des informations personnelles ou des options et fonctionnalités de votre produit non disponibles pour un client.



1. Cliquez sur l'outil **Sélection** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Dans le panneau des propriétés de l'outil, sélectionnez une option de remplissage de l'arrière-plan :
 - **Transparent** : laisse apparaître le canevas derrière la zone sélectionnée.
 - **Remplissage auto** : le remplissage auto remplit automatiquement la zone en fonction du contenu environnant la sélection.
3. Délimitez la zone que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur la touche **Suppr** du clavier.

Pour en savoir plus, voir Outil Sélection

Remplacement d'informations sensibles avec l'outil Déplacement ou Sélection

Si votre image contient des noms et des adresses de personnes réelles ou d'autres informations confidentielles ou personnelles, remplacez-les par des informations fictives avec l'outil Déplacement ou l'outil Sélection.



Pour remplacer du texte avec l'outil Déplacement :

1. Cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Dans les propriétés de l'outil, activez l'option **Smart Move**. Snagit détecte automatiquement les éléments présents dans l'image.
3. Double-cliquez sur le texte. Une zone de texte modifiable s'affiche.
4. Saisissez le texte de remplacement et appuyez sur la touche **Entrée**.

Pour remplacer du texte avec l'outil Sélection :

1. Cliquez sur l'outil **Sélection** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour sélectionner le texte voulu.



3. Cliquez sur la sélection avec le bouton droit de la souris ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac), puis sélectionnez **Modifier le texte**.
4. Cliquez dans la zone de texte pour modifier le texte.

Pour en savoir plus, voir Outil Déplacement et Modification de texte dans une image.

Masquage d'informations sensibles avec l'outil Flou

Floutez ou pixelisez une partie d'une image, comme une photo de profil ou une plaque d'immatriculation, afin de masquer rapidement des éléments à caractère personnel.




1. Cliquez sur l'outil **Flou** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Dans les propriétés de l'outil, sélectionnez la forme (Mac uniquement) et le type de flou.




3. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer le flou.
4. Faites glisser le curseur pour régler l'intensité.

Pour en savoir plus, voir Outil Flou.

Remarque : Certains outils tiers peuvent inverser la pixelisation. Pour protéger des informations confidentielles, couvrez-les avec l'[outil Forme](#) plutôt que que l'outil Flou.

Recouvrement d'informations sensibles avec l'outil Forme

Recouvrez certains éléments d'une image afin de les rendre illisibles ou invisibles. Cette méthode est pratique pour indiquer que vous avez supprimé des informations, par exemple le contenu d'une base de données, d'un formulaire ou d'un document réels.



1. Cliquez sur l'outil **Forme** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Sélectionnez une forme dans les propriétés de l'outil. Pour occulter des informations, sélectionnez le rectangle noir dans les styles rapides.
3. Avec votre curseur, délimitez la zone que vous souhaitez masquer.

Pour en savoir plus, voir Outil Forme.

Recouvrement de tous les éléments avec l'outil Simplifier

Il est parfois plus efficace de recouvrir tous les éléments d'une image en une seule fois, puis de laisser apparaître les quelques éléments que vous voulez afficher.



1. Cliquez sur l'outil **Simplifier** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Dans les propriétés de l'outil, activez l'option **Simplification auto**.
3. Snagit recouvre le texte et les éléments visuels de l'image avec des formes reprenant la palette de couleurs.
4. Pour laisser apparaître une zone spécifique de l'image, cliquez sur la forme que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche **Suppr**.

Pour en savoir plus, voir Outil Simplifier.

Remarque : Pour garantir la protection des informations sensibles, aplatissez l'image ou partagez-la au format PNG, JPG, ou un autre type de fichier image. Pour en savoir plus, voir Bonnes pratiques d'enregistrement pour vos fichiers Snagit.

Suppression de certaines parties d'une image

Supprimez des objets, des espaces ou des informations que vous ne voulez pas garder dans l'image.


Supprimez certaines parties d'une image pour attirer l'attention sur d'autres sections ou pour masquer des objets et des formes.

Snagit propose plusieurs méthodes pour supprimer des parties d'une image :

- [Découpe de sections horizontales ou verticales](#)
- [Remplissage d'objets avec une couleur pour les masquer](#)
- [Sélection et désélection de zones](#)
- [Effacement manuel](#)
- [Découpe des bords d'une image](#)

Découpe de sections horizontales ou verticales

Découpez des sections horizontales ou verticales pour supprimer des espaces, des objets ou des informations indésirables.




1. Cliquez sur l'outil **Découper** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide pour définir la direction et le type de bordure de la découpe.




3. Une ligne s'affiche sur le canevas. Cliquez et faites glisser le curseur de la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à supprimer.



Remarque : Lorsque vous utilisez les styles de découpes avec des bordures droites, Snagit raccorde les sections. Pour les autres styles de bordures, Snagit laisse un espace entre les sections. La taille de cet espace n'est pas modifiable.

Remplissage d'objets avec une couleur pour les masquer

Remplacez la couleur d'un objet ou d'une forme par une autre couleur de l'image afin de les masquer.



Remarque : Pour remplacer une couleur dans une image par un effet de transparence, voir [Suppression de l'arrière-plan](#).

1. Cliquez sur l'outil **Remplir** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir [Personnalisation de la barre d'outils Snagit](#).

2. Pour sélectionner la couleur de remplissage, cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'image pour choisir la couleur.




3. Le curseur de la pipette prend la couleur du curseur de remplissage. Dans l'image, cliquez sur la couleur que vous souhaitez remplacer.

La couleur de remplissage sélectionnée s'applique à la place de la couleur existante dans l'image. Pour en savoir plus, voir [Outil Remplir](#)

Sélection et suppression de zones

Sélectionnez et supprimez les sections ou objets d'une image que vous ne souhaitez pas conserver.



1. Cliquez sur l'outil **Sélection** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Dans les propriétés de l'outil, choisissez la forme de la sélection : Rectangle, Ellipse, Polygone ou Main levée.



3. Sélectionnez l'option de **remplissage de l'arrière-plan** à appliquer lorsque la sélection est déplacée ou supprimée :
 - **Transparent** : remplit la zone avec un effet de transparence pour afficher le canevas sous-jacent.
 - **Remplissage auto** : le remplissage auto remplit automatiquement la zone en fonction du contenu environnant la sélection.
4. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour tracer la sélection.
5. Appuyez sur la touche **Suppr** pour supprimer la sélection.

Conseil : inversez la sélection pour sélectionner tout le reste.

Pour supprimer ou modifier tous les éléments sauf la zone sélectionnée, cliquez sur le canevas avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac) et choisissez **Inverser la sélection**.

Pour en savoir plus, voir Outil Sélection

Effacement manuel


Effacez à la main certaines parties de l'image pour laisser apparaître le canevas.

1. Cliquez sur l'outil **Gomme** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.
3. Cliquez et faites glisser le curseur sur les zones à effacer.



Pour en savoir plus, voir Outil Gomme.

Découpe des bords d'une image


Le rognage permet de couper les bords d'une image afin de focaliser l'attention.

1. Cliquez sur l'outil **Rogner** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.


2. Pour sélectionner la zone à rogner, faites glisser les poignées bleues.





3. Pour déplacer la zone sélectionnée à l'écran, cliquez dessus et faites-la glisser vers l'emplacement voulu.



4. Cliquez sur le bouton **Rogner** pour enregistrer les modifications.



Snagit applique la modification à l'image sur le canevas.



Outil Baguette magique

Sélectionnez une zone d'une image en fonction de sa couleur.

La baguette magique sélectionne une zone en fonction de sa couleur. Elle permet de :

- supprimer un arrière-plan ;
- déplacer ou supprimer des éléments dans une maquette.

Cet outil s'avère idéal pour sélectionner des zones d'une seule couleur sans motifs ni arrière-plans complexes.


Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

1. Cliquez sur l'outil **Baguette magique** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir [Personnalisation de la barre d'outils Snagit](#).

2. Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).
3. Cliquez sur un objet ou un bloc de couleur sur le canevas pour le sélectionner.
4. Dans les propriétés de l'outil, faites glisser le curseur **Sélection** pour ajuster le rayon de sélection.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes pour modifier la sélection :
 - **Déplacer l'objet** : cliquez et faites glisser la sélection ou l'objet à un autre emplacement.
 - **Supprimer l'objet ou la sélection** : cliquez sur la sélection avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur le bouton Ctrl (Mac), puis sélectionnez **Supprimer**.




- Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil Baguette magique, cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outils afin de sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.



Snagit remplit automatiquement l'espace laissé par l'objet déplacé ou supprimé en fonction de l'option Remplissage de l'arrière-plan dans les propriétés de l'outil.

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.



Sélection

Faites glisser le curseur pour régler l'étendue de la sélection.

Sélection de couleur globale

Étendre la sélection pour inclure toutes les occurrences de la couleur sélectionnée au sein de l'image.

Remplissage de l'arrière-plan

- **Transparent** : remplit la zone avec un effet de transparence.
- **Remplissage auto** : le remplissage auto remplit automatiquement la zone en fonction du contenu environnant la sélection.
 - **Optimiser pour – Vitesse (Windows uniquement)** : utilisez cette option pour les contenus de couleur uniforme ou si les détails du remplissage ne sont pas importants.
 - **Optimiser pour – Qualité photo (Windows uniquement)** : utilisez cette option pour personnaliser davantage la sélection et obtenir une qualité de remplissage plus élevée.

Outil Découper

Supprimez une section verticale ou horizontale d'une image.


Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

1. Cliquez sur l'outil **Découper** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide pour définir la direction et le type de bordure de la découpe.



3. Une ligne s'affiche sur le canevas. Cliquez et faites glisser le curseur de la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à supprimer.



Remarque : Lorsque vous utilisez les styles de coupes avec des bordures droites, Snagit raccorde les sections. Pour les autres styles de bordures, Snagit laisse un espace entre les sections. La taille de cet espace n'est pas modifiable.

Outil Déplacement

Permet de déplacer des objets existants sur le canevas ou d'activer Smart Move pour rendre des objets statiques modifiables.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Déplacement des annotations sur le canevas

Déplacez et modifiez les annotations déjà placées sur le canevas dans Snagit Editor.

1. Cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Cliquez pour sélectionner une annotation.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes pour modifier l'annotation :
 - **Déplacer l'objet :** cliquez sur l'objet et faites-le glisser à l'emplacement voulu.
 - **Supprimer l'objet :** cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et sélectionnez **Supprimer**.
 - **Modifier le texte :** double-cliquez dans la zone de texte pour modifier le texte.

Modification de texte et d'éléments statiques avec Smart Move


Activez Smart Move pour sélectionner et modifier des éléments statiques dans une image.

1. Cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de Snagit.

2. Dans les propriétés de l'outil, activez l'option **Smart Move**.



3. Pour les objets pouvant être déplacés, des poignées de sélection s'affichent lorsque vous placez le curseur sur l'un d'eux. Cliquez sur un objet pour le modifier.

Conseil : pour détecter davantage d'objets, faites glisser le curseur **Détail** de manière à augmenter le niveau de détail.
4. Pour modifier les objets et le texte :
 - **Déplacer l'objet :** cliquez sur l'objet et faites-le glisser à l'emplacement voulu.
 - **Supprimer l'objet :** cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et sélectionnez **Supprimer**.
 - **Modifier le texte :** double-cliquez dans la zone de texte pour modifier le texte.

Outil Étape

Ajoutez des étapes pour illustrer des procédures ou d'attirer l'attention sur certaines portions de l'image.

Cliquez pour ajouter des séquences de chiffres ou de lettres dans le canevas.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

1. Cliquez sur l'outil **Étape** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).

3. Cliquez pour ajouter des séquences de chiffres ou de lettres sur le canevas.

Conseil : modifiez la taille des étapes dans la séquence


Après avoir ajouté la première étape sur le canevas, cliquez sur l'étape pour la sélectionner et faites glisser les poignées blanches vers l'intérieur ou l'extérieur pour obtenir la taille voulue. Toutes les étapes ajoutées sur le canevas utilisent la même taille.

4. Pour modifier l'étiquette manuellement, cliquez sur l'étape avec le bouton droit (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac) et sélectionnez **Modifier la valeur**. Saisissez une valeur alphanumérique et appuyez sur la touche **Entrée**.

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.


Conseil : enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir [Accès rapide aux styles et outils favoris](#).



Remplir

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.



- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.




Couleur du texte

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une couleur de police.


Forme

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de forme.




Ombre

Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, cliquez pour désélectionner la direction d'ombre.



Propriétés d'ombre avancées

Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés d'ombre :




- **Couleur** : sélectionnez la couleur de l'ombre.
- **Angle (Windows uniquement)** : définissez la direction dans laquelle s'étend l'ombre par rapport à l'outil.
- **Distance** : augmentez ou réduisez la distance entre l'outil et son ombre.

- **Opacité** : augmentez ou réduisez la transparence de l'ombre.
- **Flou** : augmentez ou réduisez la netteté de l'ombre.

Opacité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.



Type

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le caractère alphanumérique à utiliser dans la séquence d'étapes.



Recommencer la séquence

Cliquez sur le  pour recommencer la séquence de lettres ou de chiffres sur la prochaine étape ajoutée sur le canevas.

Outil Flèche

Ajoutez des flèches pour attirer l'attention sur certaines portions de l'image.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Traçage d'une flèche

1. Cliquez sur l'outil **Flèche** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si vous avez personnalisé la barre d'outils, il peut être nécessaire de cliquer sur la liste déroulante **Plus** afin de choisir l'outil Flèche. Voir [Personnalisation de la barre d'outils Snagit](#).


2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).
3. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la flèche en commençant par l'extrémité de la tige.



Ajout d'une flèche incurvée


Windows :

1. [Tracez une flèche](#) sur le canevas.
2. Sur le canevas, cliquez sur la flèche pour la sélectionner.
3. Dans les propriétés de l'outil, cliquez sur la case d'option **Courbe de Bézier** pour l'activer.
4. Cliquez sur les poignées blanches et faites-les glisser pour ajuster la courbe.



Mac :

1. [Tracez une flèche](#) sur le canevas.
2. Sur le canevas, cliquez sur la flèche pour la sélectionner.
3. Cliquez sur la poignée jaune au centre de la flèche et faites-la glisser pour ajuster la courbe. D'autres poignées s'affichent sur la flèche que vous modifiez afin de proposer davantage de points de réglage.




Suppression d'une flèche

1. Sur le canevas, cliquez sur la flèche pour la sélectionner.
2. Appuyez sur la touche **Suppr.**

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.


Conseil : enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.



Couleur

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.




- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.




Ombre

Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, cliquez pour désélectionner la direction d'ombre.



Propriétés d'ombre avancées

Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés d'ombre :



- **Couleur** : sélectionnez la couleur de l'ombre.
- **Angle (Windows uniquement)** : définissez la direction dans laquelle s'étend l'ombre par rapport à l'outil.
- **Distance** : augmentez ou réduisez la distance entre l'outil et son ombre.
- **Opacité** : augmentez ou réduisez la transparence de l'ombre.
- **Flou** : augmentez ou réduisez la netteté de l'ombre.

Style de fin

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le style de l'extrémité ou de la pointe de la flèche.



Style de ligne

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de ligne.




Largeur

Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur de la flèche.

Opacité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.




Taille de début/fin

Faites glisser le curseur pour régler la taille de l'extrémité ou de la pointe de la flèche.

Courbe de Bézier (Windows uniquement)

Cliquez sur la case d'option **Courbe de Bézier** pour l'activer. Sur le canevas, cliquez sur les poignées blanches et faites-les glisser pour ajuster la courbe.



Remarque : Pour tracer une flèche incurvée sur Mac, voir [Ajout d'une flèche incurvée](#).

Outil Flou

Ajoutez un effet de flou pour dissimuler ou masquer les informations sensibles que contient une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

1. Cliquez sur l'outil **Flou** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).
3. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer le flou.

Remarque : Certains outils tiers peuvent inverser la pixelisation. Pour protéger des informations confidentielles, couvrez-les avec l'outil Forme plutôt que que l'outil Flou. Voir Masquage d'informations sensibles sur une image.

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.



Type

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de flou.

- **Lisse :** réduit le niveau de détail de la capture, comme si on la regardait à travers un objectif sans faire la mise au point. Utilisez ce type de flou pour ajouter une profondeur ou pour estomper des informations sensibles.



- **Pixelisé :** recouvre une zone avec de grands pixels carrés. Utilisez ce type de flou pour masquer des visages ou des informations sensibles sur une capture d'image.

**Forme (Mac uniquement)**

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une forme de flou.

Intensité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de flou.

Outil Forme

Ajoutez une forme à une image. Réglez la couleur de remplissage sur Transparent pour obtenir un cadre.

Dans ce tutoriel :

- [Tracé d'un rectangle ou d'une ellipse \(ovale\)](#)
- [Tracé d'une forme polygonale](#)
- [Propriétés de l'outil](#)

Remarque : Pour ajouter une forme avec du texte, utilisez l'outil Légende.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Tracé d'un rectangle ou d'une ellipse (ovale)


1. Cliquez sur l'outil **Forme** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).
3. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la forme.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes pour modifier la forme :


Cliquez sur la forme et faites-la glisser pour la déplacer.



Cliquez sur une poignée blanche et faites-la glisser pour redimensionner la forme.



Cliquez sur une poignée verte et faites-la glisser pour faire pivoter la forme.



Conseil : maintenez la touche Maj enfoncée pour tracer un carré ou un cercle parfait.

Sélectionnez une forme rectangle ou ovale dans le panneau des propriétés. Maintenez la touche **Maj** enfoncée, puis cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer un carré ou un rectangle.

5. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil **Forme**, cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outils afin de sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.



Traçage d'un polygone


1. Cliquez sur l'outil **Forme** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



2. Dans les propriétés de l'outil, sélectionnez la **liste déroulante Forme > Polygone**.



3. Modifiez les [propriétés de l'outil](#) pour le personnaliser.
4. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer le premier côté de la forme. Cliquez pour ancrer chaque coin supplémentaire de la forme.



5. Double-cliquez (Windows) ou appuyez sur **Entrée** (Mac) pour finaliser la forme.
6. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil **Forme**, cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outils afin de sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.




Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.


Conseil : enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l'outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.




Remplir/Contour

- **Remplir** : modifiez la couleur intérieure.




- **Contour** : modifiez la couleur du contour de la forme.



Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur de remplissage :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.



- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.




Conseil : utilisez l'option Transparent pour ne pas remplir la forme.

Pour créer un cadre ou une forme vide, sélectionnez Transparent comme couleur de remplissage.


Forme

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de forme.




Ombre

Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, cliquez pour désélectionner la direction d'ombre.



Propriétés d'ombre avancées


Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés d'ombre :



- **Couleur** : sélectionnez la couleur de l'ombre.
- **Angle (Windows uniquement)** : définissez la direction dans laquelle s'étend l'ombre par rapport à l'outil.
- **Distance** : augmentez ou réduisez la distance entre l'outil et son ombre.
- **Opacité** : augmentez ou réduisez la transparence de l'ombre.
- **Flou** : augmentez ou réduisez la netteté de l'ombre.

Épaisseur

Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur du contour de la forme.




Opacité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.



Style de ligne

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le style du contour de la forme.



Outil Gomme

Gomez les zones aplaties d'une image pour faire apparaître le canevas.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Outil Gomme


Remarque : L'outil Gomme permet uniquement de gommer les zones aplaties ou les éléments d'origine d'une image.

1. Cliquez sur l'outil **Gomme** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).
3. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour gommer des éléments de l'image.




Conseil : sélectionnez une largeur de gomme plus petite et zoomez sur le canevas pour gommer avec plus de précision.

Remarque : Sélectionnez **Image > Couleur du canevas** (Windows) ou **Image > Modifier la couleur du canevas** (Mac) pour modifier la couleur des parties gommées. Si la couleur du canevas est transparente, vous voyez apparaître un motif en damier à mesure que vous gomez l'image. Pour en savoir plus, voir Suppression de l'arrière-plan.

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.

Conseil : enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide




Largeur

Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur de la gomme.



Opacité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.



Anticrénelage (Windows uniquement)

Activez cette option pour lisser les bords de la zone gommée.



Outil Légende

Ajoutez des annotations pour attirer l'attention sur certaines portions de l'image.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Ajout d'une légende


1. Cliquez sur l'outil **Légende** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si vous avez personnalisé la barre d'outils, il peut être nécessaire de cliquer sur la liste déroulante **Plus** afin de choisir l'outil. Voir [Personnalisation de la barre d'outils Snagit](#).

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les [propriétés de l'outil](#) pour le personnaliser.
3. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la légende.
4. Saisissez du texte dans la légende.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes pour modifier la légende :


- Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées **blanches**.




- Pour redimensionner le pointeur de la légende, faites glisser la poignée **jaune**.




- Pour ajouter un pointeur de légende supplémentaire, faites glisser la poignée **bleue**.




- Pour faire pivoter la légende, faites glisser la poignée **verte**.



- Pour ajuster le rayon des coins arrondis, faites glisser la poignée **jaune** à proximité du coin. (Mac)



- Pour déplacer le corps de la légende autour du pointeur, faites glisser le **point d'ancrage**.





Suppression d'une légende

1. Sur le canevas, cliquez sur la légende pour la sélectionner.
2. Appuyez sur la touche **Suppr.**

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.

Conseil : enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.




Remplir/Contour

- **Remplir** : modifiez la couleur intérieure.




- **Contour** : modifiez la couleur du contour de la légende.



Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.



- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.




Forme

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de forme.




Ombre

Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, cliquez pour désélectionner la direction d'ombre.



Propriétés d'ombre avancées

Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés d'ombre :




- **Couleur** : sélectionnez la couleur de l'ombre.
- **Angle (Windows uniquement)** : définissez la direction dans laquelle s'étend l'ombre par rapport à l'outil.
- **Distance** : augmentez ou réduisez la distance entre l'outil et son ombre.
- **Opacité** : augmentez ou réduisez la transparence de l'ombre.
- **Flou** : augmentez ou réduisez la netteté de l'ombre.

Propriétés de police

- **Police** : cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une police.
- **Couleur de police** : cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une couleur de police.
- **Taille police** : faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la taille de la police.
- **Style de police (Mac uniquement)** : cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le format de texte : Normal, Italique, Gras, Italique gras. Pour Windows, voir [Propriétés de texte avancées](#) pour plus d'options de mise en forme.
- **Largeur du contour (Windows)/ Taille ligne (Mac)** : faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la largeur du contour de la légende. Réglez à 0 pour supprimer le contour.

Style de la flèche

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le style de ligne et le style de fin du pointeur de la légende.




Couleur de la flèche



Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.



- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.

Taille de la flèche

faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la taille du pointeur de la légende.

Propriétés de texte avancées

Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés de police.

- **Style** : cliquez pour sélectionner le format de texte : Gras (Windows), Italique (Windows), Souligné, Barré (Mac). Pour Mac, voir [Style de police](#) pour plus d'options de mise en forme.
- **Alignement** : cliquez pour sélectionner l'alignement horizontal ou vertical du texte.
- **Marges (Windows uniquement)** : ajustez l'espace entourant le texte.
- **Opacité** : faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.
- **Ombre (Windows uniquement)** : activez la case d'option pour mélanger la couleur du contour de la légende avec la couleur de remplissage.

Outil Ligne (Windows)

Ajoutez une ligne à une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

1. Cliquez sur l'outil **Ligne** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).
3. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la ligne.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes pour modifier la ligne :
 - Cliquez sur la ligne et faites-la glisser pour la déplacer.
 - Cliquez sur une poignée blanche et faites-la glisser pour redimensionner la forme.

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.


Conseil : enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.



Couleur

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.




- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.




Ombre

Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, cliquez pour désélectionner la direction d'ombre.



Propriétés d'ombre avancées

Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés d'ombre :



- **Couleur** : sélectionnez la couleur de l'ombre.
- **Angle (Windows uniquement)** : définissez la direction dans laquelle s'étend l'ombre par rapport à l'outil.
- **Distance** : augmentez ou réduisez la distance entre l'outil et son ombre.
- **Opacité** : augmentez ou réduisez la transparence de l'ombre.
- **Flou** : augmentez ou réduisez la netteté de l'ombre.

Style de fin

Cliquez sur la liste déroulante pour appliquer un style d'extrémité ou une pointe de flèche à la ligne.



Remarque : Certaines propriétés d'outil dans Snagit Windows ne sont pas entièrement prises en charge dans Snagit Mac. Voir Compatibilité des formats de fichier Snagit.


Style de ligne

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de ligne.




Opacité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.



Courbe de Bézier

Cliquez sur la case d'option **Courbe de Bézier** pour l'activer. Sur le canevas, cliquez sur les poignées blanches et faites-les glisser pour ajuster la courbe.



Outil Loupe

Agrandissez et mettez en évidence une partie d'une image.


Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.




1. Cliquez sur l'outil **Loupe** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).
3. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour sélectionner la zone à agrandir.
4. Faites glisser les poignées blanches pour ajuster la taille de la sélection agrandie.
5. Cliquez sur le  et faites-le glisser pour décaler la zone agrandie et la placer ailleurs dans l'image.



6. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil **Loupe**, cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outil afin de sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajouté sur votre image.




Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.


Conseil : enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l'outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.




Contour

Modifiez la couleur qui délimite la zone agrandie.




Forme

Sélectionnez la forme de la zone agrandie.



Loupe

Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster le pourcentage d'agrandissement.



Largeur de ligne

Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur du contour de la zone agrandie.

Outil Projecteur (Mac)

Attirez l'attention sur une zone sélectionnée en assombrissant et/ou en floutant le reste de l'image.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Ajout d'un projecteur



1. Cliquez sur l'outil **Projecteur** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus** pour le sélectionner. Voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Personnalisez l'outil dans les [propriétés](#).
3. Cliquez et tracez une zone sur le canevas pour positionner le projecteur à l'endroit voulu.

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.

Conseil : enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.




Forme

Sélectionnez la forme du projecteur : carré, carré aux coins arrondis, ou ovale.

Couleur

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur d'arrière-plan de l'image autour du projecteur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.



- Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.



Opacité

Faites glisser le curseur pour ajuster la transparence de la couleur d'arrière-plan autour du projecteur.

Flou :

Faites glisser le curseur pour ajuster la netteté de l'image d'arrière-plan autour du projecteur.

Outil Remplir

Remplacez une couleur ou une transparence dans une image en la remplissant avec une couleur différente.

L'outil Remplir permet de remplacer des couleurs dans une image pour appliquer votre charte graphique, améliorer l'accessibilité du contenu ou modifier l'aspect de l'image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Remplissage d'une zone de l'image avec une autre couleur


1. Cliquez sur l'outil **Remplir** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Les paramètres disponibles pour l'outil sélectionné apparaissent dans le panneau des propriétés. Pour sélectionner la couleur de remplissage, effectuez l'une des opérations suivantes :


- Sélectionnez une couleur de remplissage dans les styles rapides.




- Cliquez sur la liste déroulante **Remplir** pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs.




Si vous voulez que l'image reprenne l'arrière-plan d'une page ou si vous souhaitez que certaines parties de l'image laissent apparaître ce qui se trouve derrière l'image, sélectionnez le remplissage Transparence (motif en damier).



- Cliquez sur la liste déroulante **Remplir** et saisissez une valeur HEX ou RVB dans le champ. Cliquez sur le bouton **Mode** pour basculer des valeurs HEX aux valeurs RVB.



- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.



3. Cliquez pour appliquer la couleur de remplissage à un emplacement sur le canevas. L'outil Remplir modifie la couleur du pixel sélectionné et de tous les pixels environnants qui présentent la même couleur.

Conseil : réglez la tolérance pour obtenir un meilleur résultat.

Si Snagit remplit une zone du canevas de manière excessive ou insuffisante, appuyez sur **Ctrl+Z** (Windows) ou sur **Commande+Z** (Mac) pour annuler le remplissage, puis faites glisser le curseur Tolérance pour ajuster la quantité de remplissage.

4. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil Remplir, cliquez sur l'outil **Déplacement** afin de sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.




Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.

Conseil : enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l'outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.



Pipette


Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.



Remplir

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.




- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.




Opacité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.



Tolérance

La tolérance ajuste l'étendue du remplissage dans une zone donnée en fonction de la similitude des couleurs environnantes avec celle du pixel sélectionné.



- Réglez le curseur **Tolérance** sur la valeur 1 pour remplacer les pixels de couleur strictement identique autour du pixel sélectionné.
- Augmentez la valeur de tolérance pour remplacer une plage de couleurs plus large. En général, la taille de la zone de remplissage est plus grande.
- Diminuez la valeur de tolérance pour remplacer une plage de couleurs plus réduite. En général, la taille de la zone de remplissage est plus petite.

Remplissage global (Mac uniquement)

Cliquez sur la case d'option **Remplissage global** pour remplacer toutes les couleurs correspondantes dans l'image. Réglez la tolérance pour affiner la zone où la couleur est remplacée.

Outil Rogner

Rognez les bords d'une image afin de retirer les parties superflues.

L'outil Rogner permet d'améliorer le cadrage, d'attirer le regard sur le sujet de l'image ou de modifier la taille ou le rapport hauteur/largeur d'une image.

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

1. Cliquez sur l'outil **Rogner** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Pour sélectionner la zone à rogner, faites glisser les poignées bleues.




3. Pour déplacer la zone sélectionnée à l'écran, cliquez dessus et faites-la glisser vers l'emplacement voulu.



4. Cliquez sur le bouton **Rogner** pour enregistrer les modifications.



Snagit supprime tout ce qui se trouve en dehors de la zone mise en évidence.



5. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil Rogner, cliquez sur l'outil **Déplacement** afin de sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.



Conseil : utilisez l'outil Sélection pour recadrer une image en cercle.

Pour passer d'une image rectangulaire à une image circulaire, voir Outil Sélection.

Outil de sélection

Sélectionnez une portion de l'image à couper, copier, déplacer ou supprimer. Remplacez automatiquement les zones supprimées par la couleur environnante ou des zones transparentes.

Dans ce tutoriel :

- [Sélection d'une zone](#)
- [Modification de la sélection](#)
- [Sélection et déplacement des formes et des icônes](#)
- [Propriétés de l'outil](#)

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Sélection d'une zone

1. Cliquez sur l'outil **Sélection** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir [Personnalisation de la barre d'outils Snagit](#).

2. Dans les [propriétés de l'outil](#), choisissez la forme de la sélection : Rectangle, Ellipse, Polygone ou Main levée.
3. Sélectionnez l'option de remplissage de l'arrière-plan à appliquer lorsque la sélection est déplacée ou supprimée :
 - **Transparent :** remplit la zone avec un effet de transparence pour afficher le canevas sous-jacent.
 - **Remplissage auto :** le remplissage auto remplit automatiquement la zone en fonction du contenu environnant la sélection.
4. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour tracer la sélection.

Conseil : inversez la sélection pour sélectionner tout le reste.

Pour supprimer ou modifier tous les éléments sauf la zone sélectionnée, cliquez sur le canevas avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac) et choisissez **Inverser la sélection**.

Modification de la sélection

Une fois que vous avez sélectionné un objet ou une zone, effectuez l'une des opérations suivantes :

- **Déplacement :** cliquez sur la sélection et faites-la glisser au sein du canevas.

- **Suppression** : appuyez sur la touche **Suppr.**
- **Copie** : appuyez sur **Ctrl+C** (Windows) ou **Commande+C** (Mac), puis sur **Ctrl+V** (Windows) ou **Commande+V** (Mac) pour coller la sélection copiée.
- **Modification du texte** : cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac), puis choisissez **Modifier le texte**. Pour en savoir plus, voir Saisie de texte et modification.
- **Copie du texte** : cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Saisie de texte** pour copier et coller le texte dans une autre application.
- **Ajout d'effets** : cliquez sur le bouton **Effets** pour sélectionner un effet rapide ou appliquez un effet personnalisé à la sélection. Pour en savoir plus, voir Ajout d'effets.

Exemple : transformation d'une image rectangulaire en cercle

L'option **Inverser la sélection** sélectionne tout ce qui se trouve en dehors de la zone que vous avez sélectionnée. Utilisez cette option pour transformer une image rectangulaire en cercle.

1. Cliquez sur l'outil **Sélection** dans la barre d'outils de Snagit Editor.
2. Sélectionnez l'option de remplissage **Transparent**.
3. Sélectionnez la forme **Ellipse** dans les propriétés de l'outil.



4. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas tout en appuyant sur la touche **Maj** afin de tracer un cercle parfait autour de la zone à conserver.
5. Pour repositionner la sélection, appuyez sur la touche **Maj** et maintenez-la enfoncée tout en faisant glisser la poignée située au centre de la sélection.
6. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac) et sélectionnez **Inverser la sélection**.
7. Appuyez sur la touche **Suppr.**
8. Sélectionnez le **menu Image > Écrêter**.
9. Pour remplacer la couleur du canevas par un canevas transparent :
 - **Windows** : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le canevas, puis choisissez **Couleur du canevas**. Cliquez sur **l'aperçu du canevas**, choisissez l'option **Transparent** (motif en damier), puis cliquez sur **OK**.
 - **Mac** : cliquez sur le canevas en appuyant sur la touche Ctrl, puis choisissez **Couleur du canevas**. Cliquez sur **l'aperçu de la couleur du canevas**, choisissez l'option **Transparent** (motif en damier), puis cliquez sur **Appliquer**.


Sélection et déplacement des formes et des icônes

Le bouton bascule **Aligner sur l'objet** permet de ramener la sélection jusqu'aux bords les plus proches d'une forme ou d'une icône située à l'intérieur de la zone sélectionnée.

1. Cliquez et faites glisser le curseur pour tracer une zone de sélection autour d'une forme ou d'une icône dans l'image.
2. Cliquez sur **Aligner sur l'objet** pour ramener la sélection aux bords les plus proches des éléments sélectionnés.
3. Déplacez l'icône à l'endroit voulu sur l'image. Si le remplissage auto est actif, l'espace où se trouvait l'objet est


automatiquement rempli comme la zone environnante.

Conseil : utilisez l'outil de sélection à main levée pour les formes irrégulières.

L'outil de sélection à main levée  permet de tracer une sélection manuellement. Il est pratique lorsque les outils de sélection de formes ne correspondent pas à la zone voulue.

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.



Forme de sélection

Choisissez la forme de la sélection : Rectangle, Ellipse, Polygone ou Main levée.




Conseils sur la forme de sélection :

- Pour sélectionner un carré, sélectionnez **Rectangle** et maintenez la touche **Maj** enfoncée tout en traçant la forme sur le canevas.
- Pour sélectionner un cercle, sélectionnez **Ellipse** et maintenez la touche **Maj** enfoncée tout en traçant la forme sur le canevas.
- Pour sélectionner un **polygone** :
 1. Cliquez sur le canevas pour ancrer chaque coin de la forme.
 2. Double-cliquez pour ancrer le dernier coin de la forme.
- Pour sélectionner avec la forme **Main levée** (lasso) cliquez et faites glisser le curseur.


Aligner sur l'objet

Activez cette option pour aligner la sélection sur du texte ou des objets de forme irrégulière au sein de la zone choisie. Faites glisser le curseur pour ajuster la sélection.



Remplissage de l'arrière-plan

Choisissez une option de remplissage de la zone lorsque la sélection est déplacée ou supprimée :




- **Transparent** : remplit la zone avec un effet de transparence.
- **Remplissage auto** : le remplissage auto remplit automatiquement la zone en fonction du contenu environnant la sélection.
 - **Optimiser pour – Vitesse (Windows uniquement)** : utilisez cette option pour les contenus de couleur uniforme ou si les détails du remplissage ne sont pas importants.
 - **Optimiser pour – Qualité photo (Windows uniquement)** : utilisez cette option pour personnaliser davantage la sélection et obtenir une qualité de remplissage plus élevée.

Simplification des images

Remplacez le texte d'une image et les éléments visuels susceptibles de distraire le lecteur par des objets simplifiés.

Créez des illustrations simplifiées pour :

- présenter du contenu pour différentes langues, versions ou plateformes avec une même image ;
- ne pas être dépassé par l'évolution d'une interface utilisateur ou d'un site Web ;
- attirer l'attention de l'utilisateur sur les éléments importants d'une image.




Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

1. Cliquez sur l'outil **Simplifier** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Dans les propriétés de l'outil, activez l'option **Simplification auto**.



3. Snagit recouvre le texte et les éléments visuels de l'image avec des objets simplifiés. Faites glisser le curseur **Détail** pour régler la sensibilité de la simplification auto et générer de nouveaux objets.

Remarque : Le réglage du curseur **Détail** réinitialise tous les objets Simplification auto sur le canevas.


4. Pour personnaliser davantage votre image simplifiée, suivez l'une de ces procédures :


- [Personnalisation de la palette de couleurs](#)
- [Tracé d'objets supplémentaires avec les styles rapides](#)
- [Modification manuelle des objets simplifiés](#)

Création d'une palette de couleurs personnalisée

Personnalisez une palette de couleurs pour harmoniser une série d'images simplifiées ou respecter la charte graphique de votre entreprise ou de votre produit.

1. Dans la section Palette de couleurs du panneau des propriétés, cliquez sur une liste déroulante pour modifier la couleur des objets sur le canevas. Recommencez l'opération pour définir les couleurs de la palette.




2. Cliquez sur l'icône  et sélectionnez **Enregistrer la palette**.
3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Nouveau** : entrez le nom de la nouvelle palette.
 - **Remplacer** : dans la liste déroulante, sélectionnez la palette de couleurs existante à remplacer.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Snagit ajoute la palette de couleurs dans la liste déroulante des propriétés Palette de couleurs.

Tracé d'objets supplémentaires avec les styles rapides

1. Dans les styles rapides, cliquez pour sélectionner un objet.



2. Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour tracer l'objet.
3. Pour modifier l'objet, voir [Modification des objets simplifiés](#).

Modification des objets simplifiés

Redimensionner un objet

Cliquez sur un objet placé sur le canevas pour le sélectionner et faites glisser les poignées pour le réduire ou l'agrandir.

Déplacer un objet


Cliquez sur un objet placé sur le canevas pour le sélectionner et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement voulu.

Supprimer un objet

Cliquez sur un objet placé sur le canevas pour le sélectionner et appuyez sur la touche **Suppr.**


Modifier les propriétés de l'outil

Cliquez sur un objet placé sur le canevas pour le sélectionner et modifiez les propriétés pour personnaliser l'objet.



Remplir

Définissez la couleur de l'objet sélectionné.



Forme

Définissez la forme de l'objet sélectionné.



Arrière-plan

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de l'objet de texte simplifié.



Hauteur

Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour la hauteur de ligne de l'objet de texte simplifié.



Interligne

Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour l'espace entre chaque ligne de l'objet de texte simplifié.




Alignement (uniquement disponible lorsque plusieurs objets sont sélectionnés.)

Alignez les objets sélectionnés sur la gauche, au centre ou sur la droite.

Mode Tracé/Déplacement.

Permet de basculer entre les deux modes suivants :



- **Tracé** : cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour ajouter un nouvel objet avec un style rapide. Il est toujours possible de déplacer les objets simplifiés.
- **Déplacement** : cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour sélectionner plusieurs objets et les déplacer. Le tracé de nouveaux objets avec un style rapide est désactivé.

Verrouiller les objets (Windows uniquement)

Activez cette option pour empêcher que les objets simplifiés automatiquement sur le canevas soient modifiés lors de l'utilisation des autres outils de Snagit.

Afficher l'original

Pendant que vous travaillez, Snagit conserve l'image originale derrière les objets simplifiés.

- Cliquez sur **Afficher l'original** pour consulter l'image de départ.
- Faites glisser le curseur **Opacité** pour modifier la transparence des objets sur le canevas.

Outil Stylo

Tracez des lignes à main levée sur une image

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Tracé d'une ligne au stylo

1. Cliquez sur l'outil **Stylo** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).
3. Cliquez et faites glisser le curseur sur le canevas pour tracer la ligne.

Modification d'une ligne au stylo



Remarque : Pour modifier une ligne tracée au stylo, vous devez sélectionner **Créer comme vecteur** (Windows) ou **Créer une ligne modifiable** (Mac) avant de tracer la ligne. Les lignes tracées sans cette option ne sont pas modifiables.

1. Sur le canevas, cliquez sur la ligne pour la sélectionner.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes pour modifier la ligne :
 - Cliquez sur le tracé au stylo et faites-le glisser pour le déplacer.
 - Ajustez les [propriétés de l'outil](#).
 - Appuyez sur la touche **Suppr** pour supprimer la ligne.

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.


Conseil : enregistrez vos personnalisations sous forme de style rapide pour une utilisation ultérieure. Voir [Accès rapide aux styles et outils favoris](#).



Couleur

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.




- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.




Forme (Windows uniquement)

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un style de forme.




Remarque : Snagit Mac prend uniquement en charge la forme ronde pour les tracés au stylo. Si vous ouvrez un fichier SNAGX sur Snagit Mac, les lignes tracées avec d'autres formes de stylo s'affichent comme si elles l'avaient été avec la forme ronde. Voir Compatibilité des formats de fichier Snagit.




Ombre

Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, cliquez pour désélectionner la direction d'ombre.



Propriétés d'ombre avancées


Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés d'ombre :



- **Couleur** : sélectionnez la couleur de l'ombre.
- **Angle (Windows uniquement)** : définissez la direction dans laquelle s'étend l'ombre par rapport à l'outil.
- **Distance** : augmentez ou réduisez la distance entre l'outil et son ombre.
- **Opacité** : augmentez ou réduisez la transparence de l'ombre.
- **Flou** : augmentez ou réduisez la netteté de l'ombre.


Largeur

Faites glisser le curseur ou saisissez une valeur en pixels pour régler la largeur de la flèche, du contour ou de la ligne




Opacité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.



Créer comme vecteur (Windows) ou Créer une ligne modifiable (Mac)

Sélectionnez cette option pour tracer une ligne qui peut être modifiée.



Anticrénelage (Windows)

Sélectionnez cette option pour estomper les bords avec l'arrière-plan.



Lisser (Windows)

Sélectionnez cette option pour arrondir les angles vifs.



Lissage des courbes (Mac)

Sélectionnez cette option pour estomper les bords avec l'arrière-plan et arrondir les angles vifs.

Remarque : Cette option est uniquement disponible avec la forme de stylo ronde.

Outil Surligneur

Mettez en avant une zone rectangulaire dans une image.


Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

1. Cliquez sur l'outil **Surligneur** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir [Personnalisation de la barre d'outils Snagit](#).

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).



3. Cliquez et faites glisser le curseur de la souris sur le canevas pour sélectionner la zone à surligner.
4. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil Surligneur, cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outils afin de sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.




Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.

Conseil : enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.


Après avoir modifié les propriétés de l'outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser par la suite. Voir [Accès rapide aux styles et outils favoris](#).



Remplir

Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.




- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.



Opacité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.



Outil Texte

Ajoutez des légendes, des titres ou d'autres éléments textuels à vos images.

Remarque : Les outils sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Ajout de texte

1. Cliquez sur l'outil **Texte** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Sélectionnez un style rapide ou modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Voir [Propriétés de l'outil](#).
3. Cliquez et faites glisser la souris sur le canevas pour sélectionner l'emplacement du texte.
4. Saisissez le texte voulu.
5. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil texte, cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outils afin de sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.



Remarque : Pour ajouter du texte avec une couleur d'arrière-plan, une bordure ou une flèche, utilisez l'outil Légende.

Modification ou suppression du texte

Pour modifier ou supprimer le texte ajouté avec l'outil Texte, cliquez sur le texte voulu pour le sélectionner sur le canevas.

- Modifiez le style actif du texte en cliquant sur un style rapide ou modifiez les [propriétés de l'outil](#).
- Saisissez le texte.
- Pour supprimer le texte, appuyez sur la touche **Suppr**.


Remarque : Pour modifier du texte inclus dans une capture d'écran ou déjà présent dans une image, voir Saisie de texte et modification.

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.

Conseil : enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l'outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.




Remplir/Contour

- **Remplir** : modifiez la couleur intérieure.




- **Contour** : modifiez la couleur du contour du texte.



Cliquez sur la liste déroulante et choisissez l'une des méthodes suivantes pour définir la couleur :

- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.




- Cliquez sur le bouton **Pipette**, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.




Ombre

Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, cliquez pour désélectionner la direction d'ombre.



Propriétés d'ombre avancées

Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés d'ombre :



- **Couleur** : sélectionnez la couleur de l'ombre.
- **Angle (Windows uniquement)** : définissez la direction dans laquelle s'étend l'ombre par rapport à l'outil.
- **Distance** : augmentez ou réduisez la distance entre l'outil et son ombre.
- **Opacité** : augmentez ou réduisez la transparence de l'ombre.
- **Flou** : augmentez ou réduisez la netteté de l'ombre.

Propriétés de police

- **Police** : cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une police.
- **Taille police** : faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la taille de la police.
- **Style de police (Mac uniquement)** : cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le format de texte : Normal, Italique, Gras, Italique gras. Pour Windows, voir [Propriétés de police avancées](#) pour plus d'options de mise en forme.
- **Largeur ligne** : faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la largeur du contour du texte. Réglez à 0 pour supprimer le contour du texte.

Propriétés de police avancées

Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés de police.

- **Style** : cliquez pour sélectionner le format de texte : Gras (Windows), Italique (Windows), Souligné, Barré (Mac). Pour Mac, voir [Style de police](#) pour plus d'options de mise en forme.
- **Alignement** : cliquez pour sélectionner l'alignement horizontal ou vertical du texte.
- **Marges (Windows uniquement)** : ajustez l'espace entourant le texte.
- **Opacité** : faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.

Outil Timbre

Annotez votre image avec des timbres issus de diverses catégories.

Dans ce tutoriel :

- [Ajout d'un timbre à une image](#)
- [Téléchargement de timbres](#)
- [Création de timbres personnalisés](#)
- [Propriétés de l'outil](#)

Remarque : Les outils Snagit sont uniquement disponibles pour les captures d'image. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.


Ajout d'un timbre à une image

1. Cliquez sur l'outil **Timbre** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Dans les styles rapides, sélectionnez une catégorie de timbres dans la liste déroulante ou saisissez un terme de recherche. Cliquez sur un timbre pour le sélectionner.




3. Cliquez sur le canevas pour ajouter le timbre.

Cliquez sur le timbre et faites-le glisser pour le déplacer.



Cliquez sur une poignée et faites-la glisser pour redimensionner le timbre.



4. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil **Timbre**, cliquez sur l'outil **Déplacement** dans la barre d'outils afin de sélectionner, déplacer, modifier ou supprimer les objets que vous avez ajoutés sur votre image.




Téléchargement de timbres

Remarque : Vous devez disposer de la version 2020 ou d'une version ultérieure de Snagit pour télécharger des éléments directement dans Snagit.


1. Cliquez sur l'outil **Timbre** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur le bouton **Télécharger plus**.
3. Le site Web Techsmith Assets s'ouvre. Localisez le jeu de timbres voulu et cliquez sur le lien **Send to Snagit** (Envoyer dans Snagit). Pour en savoir plus sur le téléchargement d'éléments, voir [Téléchargement d'éléments TechSmith Assets pour Snagit](#).




Snagit ajoute le jeu de timbres à la catégorie correspondante : **Outil Timbre > Styles rapides > Liste déroulante Timbre > sélectionner une catégorie.**



Création de timbres personnalisés

Enregistrez des images, des annotations ou des objets du canevas sous forme de timbres personnalisés.

1. Sous Windows, sélectionnez l'**outil Timbre** > **bouton Organiser les timbres** > **Ajouter un timbre**. Sur Mac, sélectionnez l'outil **Timbre** > **Importer des timbres**.
2. Recherchez et sélectionnez une image, puis cliquez sur **Ouvrir**. Snagit ajoute l'image sous **Mes timbres**.




Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser.


Conseil : enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l'outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.




Ombre

Cliquez pour sélectionner une direction d'ombre. Pour désactiver l'ombre, cliquez pour désélectionner la direction d'ombre.



Propriétés d'ombre avancées


Cliquez sur la flèche de liste déroulante pour accéder à d'autres propriétés d'ombre :



- **Couleur** : sélectionnez la couleur de l'ombre.
- **Angle (Windows uniquement)** : définissez la direction dans laquelle s'étend l'ombre par rapport à l'outil.
- **Distance** : augmentez ou réduisez la distance entre l'outil et son ombre.
- **Opacité** : augmentez ou réduisez la transparence de l'ombre.
- **Flou** : augmentez ou réduisez la netteté de l'ombre.

Opacité

Faites glisser le curseur pour régler le niveau de transparence.




Accès rapide à vos outils et styles favoris

Avec Snagit, il est facile d'enregistrer vos styles personnalisés et vos outils préférés pour y accéder rapidement lorsque vous faites des modifications.

Styles rapides


Les styles rapides comprennent les styles par défaut de Snagit et les styles personnalisés que vous enregistrez.




Pour enregistrer un style rapide :

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.



2. Les [propriétés de l'outil](#) s'ouvrent. Modifiez les propriétés désirées.
3. À mesure que vous modifiez les propriétés de l'outil, un nouveau style rapide apparaît sous les styles existants. Cliquez sur l'icône  pour enregistrer ce nouveau style rapide.



4. Pour le changer d'emplacement dans le panneau Styles rapides, cliquez dessus et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

Pour supprimer un style rapide, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer le style rapide** (Windows et Mac).

Conseil : partagez vos styles rapides.

Pour partager vos styles rapides avec d'autres utilisateurs afin d'harmoniser vos contenus, voir [Thèmes](#).

Propriétés de l'outil

Modifiez les propriétés de l'outil pour le personnaliser. Pour en savoir plus sur les propriétés de chaque outil, voir :

- Flèche
- Texte
- Légende
- Forme
- Timbre
- Remplir
- Déplacement
- Sélection
- Flou
- Simplifier
- Baguette magique
- Rogner
- Découper
- Stylo
- Ligne (Windows)
- Surligneur
- Étape
- Gomme
- Loupe
- Projecteur (Mac)

Enregistrement de styles rapides comme favoris

Enregistrez les [styles rapides](#) que vous utilisez souvent dans les favoris. Avec les favoris, vous pouvez accéder rapidement à un large éventail d'outils réunis au même endroit pendant que vous modifiez vos captures.

1. Créez un [style rapide](#).
2. Cliquez sur l'icône sur le style rapide. L'icône s'affiche en jaune lorsque le style rapide est enregistré dans les favoris.
3. Pour retirer un style rapide des favoris, cliquez sur l'icône en forme d'étoile du style.



Conseil : ajoutez des styles rapides à vos favoris.

Ajoutez des styles rapides du type flèches et formes à vos favoris afin de les tracer sur l'écran pendant que vous enregistrez une vidéo. Voir [Conversion de captures d'écran en vidéo](#).

Personnalisation de la barre d'outils Snagit

Ajoutez, supprimez ou réorganisez les options de la barre d'outil Editor pour accéder rapidement à vos outils, destinations de partage et effets favoris.

Personnalisation de la barre d'outils Editor

1. Dans la barre d'outils de Snagit Editor, sélectionnez la **liste déroulante Plus > Personnalisation de la barre d'outils**.
2. Pour apprendre à personnaliser les éléments qui figurent dans la barre d'outils, passez à l'une des sections suivantes :
 - [Déplacement d'éléments dans la barre d'outils](#)
 - [Ajout d'éléments à la barre d'outils](#)
 - [Ajout d'un espace pour créer des groupes](#)
 - [Suppression d'éléments de la barre d'outils](#)
3. Cliquez sur **Terminer**.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez un outil d'édition dans la liste déroulante Plus, il s'affiche dans la barre d'outils jusqu'à ce que vous choisissiez un autre outil dans la liste déroulante Plus. Pour éviter qu'un outil utilisé fréquemment retourne dans la liste déroulante Plus, placez-le à l'endroit de votre choix dans la barre d'outils. Voir [Déplacement d'éléments dans la barre d'outils](#).

Déplacement d'éléments dans la barre d'outils

1. Sélectionnez la **liste déroulante Plus > Personnaliser la barre d'outils**.
2. Faites glisser l'option choisie jusqu'à l'emplacement souhaité dans la barre d'outils.
3. Cliquez sur **Terminer**.

Ajout d'éléments à la barre d'outils

1. Sélectionnez la **liste déroulante Plus > Personnaliser la barre d'outils**.
2. Faites glisser l'option choisie dans la boîte de dialogue jusqu'à l'emplacement souhaité dans la barre d'outils.
3. Cliquez sur **Terminer**.

Ajout d'un espace pour créer des groupes

Créez un espace entre deux outils ou deux jeux d'outils.

1. Sélectionnez la **liste déroulante Plus > Personnaliser la barre d'outils**.
2. Faites glisser un espacement de la boîte de dialogue jusqu'à l'emplacement souhaité dans la barre d'outils.
3. Cliquez sur **Terminer**.

Suppression d'éléments de la barre d'outils

Retirez les outils que vous utilisez moins fréquemment pour clarifier la barre d'outils et gagner du temps en édition

1. Sélectionnez la **liste déroulante Plus > Personnaliser la barre d'outils**.
2. Faites glisser l'option pour la retirer de la barre d'outils.
3. Cliquez sur **Terminer**.

Remarque : Vous pouvez choisir d'afficher dans la barre d'outils les icônes avec leurs étiquettes de texte ou les icônes seules. Pour changer cette option, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'outils et sélectionnez **Icône et texte** ou **Icône uniquement** .

Montage de vidéos

Coupez les passages superflus d'une vidéo, ou supprimez le début et la fin de la vidéo.

Dans ce tutoriel :

- [Commandes de lecture vidéo](#)
- [Suppression de sections non voulues d'une vidéo](#)
- [Enregistrement d'une image vidéo sous forme de fichier image](#)

Conseil : optimisez votre vidéo ou accédez à davantage d'options de montage dans Camtasia.

Snagit fournit des fonctions de montage de base pour supprimer un passage non voulu dans un enregistrement. Pour bénéficier d'autres options de montage vidéo, par exemple pour combiner plusieurs clips, réduire le bruit de fond, ajouter de la musique ou encore des flèches, des légendes de texte ou des titres, essayez TechSmith Camtasia.

Commandes de lecture vidéo

Lorsque vous achevez l'enregistrement d'une capture vidéo, le fichier MP4 s'ouvre dans Snagit Editor, où vous pouvez le visualiser et le modifier. Les commandes de lecture s'affichent sous la vidéo.




	Commande vidéo	Description
1	Temps écoulé	Affiche le temps écoulé à la position de la tête de lecture sur le plan de montage.
2	Poignée de début	Faites glisser la poignée pour sélectionner le point de départ de la sélection vidéo.
3	Tête de lecture	Commande l'image vidéo affichée. Faites glisser la tête de lecture pour passer à un point spécifique de la vidéo.
4	Poignée de fin	Faites glisser la poignée pour sélectionner le point de fin de la sélection vidéo.
5	Image précédente	Cliquez sur ce bouton pour reculer d'une image. Cliquez et maintenez ce bouton enfoncé pour rembobiner.

6	Lecture/Pause	Permet de lire la vidéo ou de la mettre sur pause.
7	Image suivante	Cliquez sur ce bouton pour passer à l'image suivante. Cliquez et maintenez ce bouton enfoncé pour avancer rapidement.
8	Création d'un GIF animé	Enregistrez la totalité ou une partie d'une vidéo sous forme de fichier GIF animé.
9	Enregistrement d'une image au format PNG	Enregistrez une image vidéo sous forme d'image fixe. La nouvelle image s'ouvre dans le panneau des captures.
10	Durée	Affiche la durée totale de la vidéo.


Suppression de sections non voulues d'une vidéo

Coupez les passages superflus d'une vidéo, par exemple si vous vous reprenez ou vous raclez la gorge en cours d'enregistrement, ou supprimez le début et la fin de la vidéo.


1. Dans le plan de montage, faites glisser la **poignée de début** jusqu'à l'emplacement marquant le début de la coupure




2. Dans le plan de montage, faites glisser la **poignée de fin** jusqu'à l'emplacement marquant la fin de la coupure.




3. Pour prévisualiser la coupure, faites glisser la tête de lecture jusqu'à l'emplacement qui doit marquer le début de la lecture de la vidéo. Cliquez sur le bouton **Lecture**.



4. Cliquez sur le bouton **Couper**.



Le segment vidéo coupé est représenté par une ligne jaune dans le plan de montage.



Enregistrement d'une image vidéo sous forme de fichier image

Capturez l'image vidéo actuelle sous forme d'image fixe.

1. Ouvrez une capture vidéo ou cliquez pour sélectionner une vidéo dans le panneau des captures récentes.
2. Faites glisser la tête de lecture jusqu'à l'image vidéo voulue.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer l'image au format PNG**.
La nouvelle image s'ouvre dans le panneau des captures.


Redimensionnement, rotation ou retournement d'une image

Personnalisez la taille et l'orientation d'une image avant de la partager dans une application ou sur un site Web.

Modifiez la taille et l'orientation d'une image pour :


- respecter la résolution requise pour insérer une image sur un site Web ;
- ajuster la résolution pour insérer une image dans une zone précise d'un document ;
- ajuster l'orientation d'une image pour créer un document imprimé

Redimensionnement d'une image




Remarque : Après avoir redimensionné une image, vous ne pouvez plus déplacer ni modifier les objets aplatis de l'image.

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez le **menu Image > Redimensionner l'image**.
2. Sélectionnez une option dans la liste déroulante Unités :



- **Pour cent** : met l'image à l'échelle selon un pourcentage de la taille de l'image.
- **Pixels** : met l'image à l'échelle en fonction des pixels de l'écran.
- **Pouces** : met l'image à l'échelle en pouces.
- **Centimètres** : met l'image à l'échelle en centimètres.

3. Entrez une **largeur** et une **hauteur** en fonction de l'unité sélectionnée. Cliquez sur l'icône  pour entrer les unités avec un autre rapport hauteur/largeur.

Remarque : La modification du rapport hauteur/largeur peut rendre l'image floue ou la déformer.


4. Cliquez sur **Options avancées** (Windows) et réglez les options supplémentaires selon vos besoins :

- **Résolution (Windows)** : définit la densité des pixels d'une image. La résolution est mesurée en points par pouce (ppp).
- **Densité de pixels (Mac)** : définit la densité des pixels d'une image. La densité de pixels se mesure en pixels par pouce. Pour afficher tous les pixels, saisissez la valeur 1.
- **Utiliser le rééchantillonnage (Windows)** : modifie le nombre de pixels d'une image. Cette option permet de rééchantillonner l'image en y ajoutant des pixels. Désactivez-la pour supprimer des pixels superflus et ainsi réduire la taille du fichier.

Remarque : Utilisez les autres options de redimensionnement avant d'activer **Utiliser le rééchantillonnage**, car cette option peut détériorer définitivement la qualité de l'image.

5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Remarque : L'option de zoom affiche une vue agrandie de l'image sur le canevas, mais elle ne modifie pas la taille de l'image elle-même.




Faire pivoter l'image



Remarque : Après avoir fait pivoter une image, vous ne pouvez plus déplacer ni modifier les objets aplatis de l'image.


Dans Snagit Editor :

- **Windows :** sélectionnez le **menu Image > Faire pivoter > option de rotation.**



- **Sens horaire :** fait pivoter l'image à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Sens antihoraire :** fait pivoter l'image à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **180 degrés :** fait pivoter l'image à 180°.

- **Angle personnalisé** : saisissez l'angle voulu en degrés. L'angle saisi doit être un entier positif.
- **Mac** : sélectionnez le **menu Image > Faire pivoter l'image**. Sélectionnez une option de rotation dans la boîte de dialogue qui s'affiche.



- Saisissez l'angle voulu en degrés. L'angle saisi doit être un entier positif.
- Cliquez et faites glisser la commande circulaire pour faire pivoter l'image vers la gauche ou vers la droite.
- Cliquez sur le bouton de rotation pour faire pivoter l'image dans le sens horaire par incréments de 90 degrés.

Retournement d'une image

Remarque : Si vous choisissez une option de retournement, Snagit retourne également le texte et les annotations de l'image.

Dans Snagit Editor, sélectionnez le **menu Image > Disposer > option de retournement** :

- **Retourner verticalement** : retourne l'image dans le sens vertical (de haut en bas).



- **Retourner horizontalement** : retourne l'image dans le sens horizontal (de la gauche vers la droite) pour créer une image en miroir.



Ajout d'effets

Ajoutez des effets pour améliorer une image ou une sélection dans une image.

Dans ce tutoriel :

- [Ajout d'un effet d'image](#)
- [Suppression d'un effet d'une image](#)
- [Types d'effets de Snagit](#)

Remarque : Les effets sont uniquement applicables aux images. Partagez votre vidéo vers TechSmith Camtasia pour l'améliorer avec des annotations et des effets.

Ajout d'un effet d'image


- Pour appliquer des effets aux images avant d'effectuer la capture, voir [Capture d'une image](#).
- Pour appliquer des effets à plusieurs images après capture, voir [Conversion groupée d'images](#).

Appliquez des effets à une image ou une sélection après la capture :


1. Cliquez sur le bouton **Effets**.




2. Le panneau des effets s'ouvre. Effectuez l'une des opérations suivantes pour appliquer un effet :
 - Sélectionnez un style dans le panneau Effets rapides.



- **Windows :** cliquez pour sélectionner un effet. Sélectionnez les paramètres dans le menu déroulant et cliquez sur **Appliquer**.



- **Mac** : cliquez pour appliquer un effet. Cliquez sur le bouton  pour personnaliser les paramètres.




Remarque : À l'heure actuelle, les effets appliqués dans Snagit Mac ne sont pas pris en charge par Snagit Windows lorsque l'image est enregistrée au format SNAGX. Ils ne s'affichent pas et sont perdus si vous ouvrez et enregistrez le fichier SNAGX dans Snagit Windows. Pour préserver les effets lors du partage avec Snagit Windows, enregistrez le fichier au format PNG ou JPG, ou un autre type de fichier image.

Suppression d'un effet d'une image

- **Windows** : sélectionnez **Édition > Annuler** pour supprimer le dernier effet appliqué. Si vous avez besoin de supprimer plusieurs modifications, sélectionnez **Annuler** à plusieurs reprises.
- **Mac** : dans le panneau des effets, cliquez sur un effet en bleu pour le désactiver.



Pour désactiver tous les effets, cliquez sur l'effet rapide **Sans effet**.



Types d'effets de Snagit

Conseil : enregistrez un effet personnalisé comme effet rapide.

Windows : après avoir modifié les paramètres, cliquez sur le bouton **Ajouter aux effets rapides** dans le menu déroulant des paramètres.


Mac : lorsque vous modifiez les paramètres, le nouvel effet apparaît au bas du panneau Effets rapides. Cliquez sur l'icône



pour enregistrer cet effet en vue d'une utilisation ultérieure.


- [Bordure](#)
- [Bords](#)
- [Infos capture](#)
- [Enroulement de page \(Windows\)](#)
- [Ombre](#)
- [Perspective](#)
- [Réflexion \(Mac\)](#)
- [Filtres \(Windows\)](#)
- [Filtres couleur \(Mac\)](#)
- [Ajustement des couleurs](#)
- [Remplacement de couleur \(Windows\)](#)
- [Projecteur et loupe \(Windows\)](#)
- [Filigrane \(Windows\)](#)
- [Fondu \(Mac\)](#)

Bordure



Ajoutez une bordure à l'extérieur d'une image.

- Pour modifier la couleur de la bordure, cliquez sur la liste déroulante **Remplir**, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs.



- Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.




- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.
- Faites glisser le curseur pour régler la largeur.
- Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour appliquer l'effet à l'image (Windows uniquement).

Bords



Ajoutez un effet de bord à un ou plusieurs côtés d'une image.

- Pour changer le style d'un effet, cliquez pour sélectionner un style dans liste déroulante.




- Pour ajuster la taille de l'effet, faites glisser le curseur **Taille**.
- Pour indiquer où l'effet sera visible, cliquez sur un ou plusieurs bords du biseau.
- Développez la liste déroulante Ombre pour sélectionner la couleur et l'emplacement de l'ombre pour l'effet (Windows uniquement).
- Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour appliquer l'effet à l'image (Windows uniquement).

Infos capture




Ajoutez automatiquement à vos captures d'écran des informations telles que le nom de l'application, la date et l'heure de la capture et le système d'exploitation.




Remarque : L'effet Infos capture peut uniquement être ajouté aux images capturées avec Snagit.

- Sélectionnez les propriétés d'infos capture pour ajouter les éléments suivants à la légende :
 - **Nom de l'application**
 - **Version de l'application**
 - **Date et heure**
 - **Système d'exploitation**
- Sélectionnez l'option **Texte personnalisé** pour saisir du texte dans la zone de texte située en dessous.
- Pour modifier la couleur d'arrière-plan des infos capture, cliquez sur la liste déroulante **Couleur** et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs.



- Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.


- **Propriétés de police :**

- **Police :** cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une police.
 - **Couleur de police :** cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner une couleur.
 - **Taille police :** faites glisser le curseur ou saisissez une valeur pour ajuster la taille de la police.
- Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour appliquer l'effet à l'image (Windows uniquement).


Enroulement de page (Windows)




Ajoutez un effet d'enroulement au coin d'une image. Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour appliquer l'effet à l'image.




Ombre



Ajoutez un effet ombré sur un côté de l'image ou tout autour.



- Pour modifier la couleur de l'ombre, cliquez sur la liste déroulante **Couleur**, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez pour sélectionner une couleur parmi les couleurs prédéfinies ou parmi celles de la palette de couleurs.



- Cliquez sur l'outil Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.



- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.
- Cliquez sur une cellule dans la grille pour sélectionner l'emplacement de l'ombre.
- Faites glisser le curseur **Taille** pour régler la taille de l'ombre.
- Faites glisser le curseur **Opacité** pour ajuster la transparence de l'ombre (Mac uniquement).
- Faites glisser le curseur **Décalage** pour ajuster la distance entre l'image et l'ombre (Mac uniquement).
- Faites glisser le curseur **Flou** pour ajuster la netteté de l'ombre (Mac uniquement).

- Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour appliquer l'effet à l'image (Windows uniquement).


Perspective



Déformez l'image pour donner l'impression qu'elle est visualisée sous un angle différent.

- Sélectionnez un style dans la liste déroulante.
- Faites glisser le curseur **Horizontale** ou **Verticale** pour ajuster l'effet.

Réflexion (Mac)



Ajoutez une réflexion de l'image comme s'il y avait un miroir.

- Faites glisser le curseur **Taille** pour ajuster la proportion de l'image qui est réfléchi.
- Faites glisser le curseur **Opacité** pour ajuster la transparence de la réflexion.

Filtres (Windows)

Appliquez un effet de filtre à la totalité de l'image. Sélectionnez un type de filtre dans la liste déroulante.

- Atténuer : floutez les détails d'une image.
- Améliorer la netteté : ajustez le contraste d'une image pour réduire le flou.
- Opacité : ajustez la transparence d'une image.
- Monochrome : appliquez un filtre noir et blanc à une image.
- Niveaux de gris : convertissez les couleurs d'une image en nuances de gris.
- Inverser les couleurs : inversez les couleurs d'une image pour créer un effet de négatif.

Filtres couleur (Mac)

Appliquez un effet de filtre à la totalité de l'image. Vous pouvez modifier les couleurs d'une image comme suit :

- Niveaux de gris : convertissez les couleurs d'une image en nuances de gris.
- Sépia : convertissez les couleurs d'une image en nuances d'une seule couleur pour créer un effet monochrome.
- Inverser : inversez les couleurs d'une image pour créer un effet de négatif.
- Améliorer la netteté : ajustez le contraste d'une image pour réduire le flou.
- Opacité : ajustez la transparence d'une image.


Ajustement des couleurs

Améliorez ou corrigez la couleur et la tonalité (luminosité, ombres et contraste) d'une image. Vous pouvez modifier les propriétés de cet effet comme suit :

- Luminosité : ajustez la luminosité globale d'une image.
- Contraste : ajustez la différence de couleur et de luminosité entre les éléments de l'image.
- Teinte : ajustez la couleur visible dominante comme le rouge, le vert ou le bleu.
- Saturation : ajustez l'intensité des couleurs visibles.
- Gamma : ajustez l'obscurcissement global d'une image.

Remplacement de couleur (Windows)

Inversez deux couleurs dans une image ou remplacez une couleur par une autre. Cliquez sur pour sélectionner les couleurs à remplacer avant d'appliquer cet effet.



Projecteur et loupe (Windows)

Attirez l'attention sur une zone d'une image en la mettant en surbrillance et en la grossissant.


1. Faites glisser une zone sur votre image avec l'outil **Sélection**.
2. Sélectionnez **Image > Effets > Projecteur et loupe**.
3. Vous pouvez ajuster les propriétés de cet effet selon vos besoins.
4. Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour appliquer l'effet à l'image.

Pour Mac, voir Outil Projecteur.


Filigrane (Windows)



Ajoutez un texte, un logo ou des informations de copyright à une image à des fins d'identification ou pour prévenir toute utilisation non autorisée.



Vous pouvez modifier les propriétés de cet effet comme suit :

- Cliquez sur le bouton **Importer**  pour importer un fichier image.
- Cliquez sur une zone sous **Position** pour définir l'emplacement du filigrane dans l'image.
- Faites glisser le curseur **Échelle** pour ajuster la taille du filigrane.
- Sélectionnez **Trame** pour afficher le filigrane avec un effet de relief à l'arrière-plan de l'image.



- Sélectionnez **Superposition** pour afficher le filigrane sur l'image.



- Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour appliquer l'effet à l'image.

Fondu (Mac)



Estompez progressivement les bords d'une image.

Suppression d'un arrière-plan

Remplacez l'arrière-plan d'une image par une zone transparente pour laisser apparaître le fond de page, les couleurs ou d'autres objets situés derrière l'image.

Remplacez la couleur d'arrière-plan d'une image par une zone transparente afin de créer des logos, de superposer deux images ou plus, d'ajouter des filigranes ou d'enregistrer des curseurs à réutiliser dans d'autres images.

Snagit offre trois méthodes simples pour supprimer l'arrière-plan d'une image :


- [Remplir](#)
- [Inverser la sélection](#)
- [Baguette magique](#)

Conseil :

Choisissez le **menu Image > Couleur du canevas** (Windows) ou **Modifier la couleur du canevas** (Mac). Cliquez sur l'aperçu de la couleur du canevas, choisissez l'option Transparent (motif en damier), puis cliquez sur **OK** (Windows) ou **Appliquer** (Mac).

Outil Remplir

L'outil Remplir remplace une couleur par une autre teinte ou par l'option de transparence. Il fonctionne de manière optimale lorsque l'arrière-plan à supprimer est uni.




1. Cliquez sur l'outil **Remplir** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.

2. Dans le panneau des propriétés, cliquez sur la liste déroulante **Remplir** et choisissez **Transparent** (motif en damier).



3. Cliquez sur l'arrière-plan de l'image pour remplacer la couleur par l'option de transparence.

Le canevas apparaît sous les zones transparentes.

Conseil : réglez la tolérance pour obtenir un meilleur résultat.

Si l'arrière-plan n'est pas uni, il se peut que la transparence appliquée par Snagit dépasse la zone voulue ou ne la couvre pas entièrement. Appuyez sur **Ctrl+Z** (Windows) ou **Commande+Z** (Mac) pour annuler le remplissage, faites glisser le curseur **Tolérance** pour régler la quantité de remplissage, puis réessayez.

Pour en savoir plus, voir Outil Remplir

Inverser la sélection

Les options **Aligner sur l'objet** et **Inverser la sélection** vous permettent de supprimer une couleur sur le pourtour d'une forme irrégulière.



1. Cliquez sur l'outil **Sélection** dans la barre d'outils de Snagit Editor.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.


2. Dans les propriétés de l'outil , sélectionnez la forme **Main levée**.



3. Sélectionnez l'option de remplissage **Transparent**.



4. Cliquez et faites glisser le curseur pour tracer une zone de sélection autour de la forme ou de l'icône que vous souhaitez conserver dans l'image.
5. Cliquez sur **Aligner sur l'objet** pour ramener la sélection aux bords les plus proches de l'élément sélectionné.



6. Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur la touche Ctrl (Mac) et sélectionnez **Inverser la sélection**.
7. Appuyez sur la touche **Suppr** pour remplacer la sélection inversée par une zone transparente.

Le canevas apparaît sous les zones transparentes.

Pour en savoir plus, voir Outil Sélection

Outil Baguette magique

L'outil Baguette magique effectue une sélection en fonction de la couleur de la zone où vous cliquez. La baguette magique est optimale pour sélectionner ou supprimer avec des arrière-plans de couleur unie ou avec un léger dégradé.




1. Cliquez sur l'outil **Baguette magique** dans la barre d'outils de Snagit Editor.



Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**.


2. Dans le panneau des propriétés, sélectionnez l'option de remplissage d'arrière-plan **Transparent**.



3. Au sein de l'image sur le canevas, cliquez sur la couleur à supprimer.
4. Ajustez le curseur **Sélection** dans les propriétés de l'outil afin d'étendre ou de réduire la sélection de couleur autour de l'image.



5. Pour inclure toutes les occurrences de la ou des couleurs sélectionnées dans l'image, activez l'option **Sélection de couleur globale** dans les propriétés de l'outil.



6. Appuyez sur la touche **Suppr** pour supprimer la sélection.

Le canevas apparaît sous les zones transparentes.

Pour en savoir plus, voir Outil Baguette magique.

IMPORTANT

Pour conserver la transparence, enregistrez l'image sous un format compatible : CUR, GIF, ICO, PNG, TIF, SNAGX.

Conversion groupée d'images

Utilisez la conversion groupée pour appliquer un changement à un groupe d'images, par exemple pour en modifier le format, leur appliquer des effets ou modifier le nom des fichiers.

L'assistant d'exportation groupée permet de modifier plusieurs fichiers à la fois pour :

- les convertir dans un autre format ;
- leur appliquer un ou plusieurs effets ;
- les enregistrer à un nouvel emplacement ;
- leur appliquer une convention de dénomination.

Conversion d'images

1. Pour ouvrir l'assistant Exportation groupée, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Snagit Editor, sélectionnez **Fichier > Exporter**.
 - Dans Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Bibliothèque**. Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur les images à sélectionner dans la bibliothèque. Cliquez sur une image avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Assistant de conversion groupée**.
2. L'assistant Exportation groupée s'affiche. Cliquez sur le bouton **Ajouter des fichiers** pour sélectionner les fichiers à convertir. Pour sélectionner plusieurs images, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur chacune.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez les effets à appliquer et cliquez sur le bouton **Suivant**.
5. Sélectionnez l'emplacement auquel vous souhaitez enregistrer les images.
6. Dans la liste déroulante **Format de fichier**, sélectionnez le format voulu.
7. Pour appliquer une convention de dénomination aux fichiers, sélectionnez l'option **Nom de fichier automatique**, puis cliquez sur le bouton **Options** afin de configurer le nom de fichier.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Terminer**.

Snagit exporte les nouvelles images à l'emplacement sélectionné.

Copie et modification du texte d'une image

Snagit utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour détecter le texte dans les images et le convertir en élément modifiable.

- **Copier le texte** : capturez le texte visible à l'écran ou [copiez le texte](#) d'une image dans Snagit Editor pour le coller dans un document ou une autre application.
- **Modifier le texte** : [remplacez ou modifiez le texte](#) d'une image pour corriger les erreurs, mettre à jour le texte ou modifier la mise en forme.


Copie du texte présent dans une image

Vous pouvez copier et coller le texte présent dans une image dans un éditeur de texte tel que Notepad, dans Microsoft Word ou dans un e-mail. Snagit propose deux options de copie dans Snagit Editor :

- [Outil Saisie de texte](#) : capturez tout le texte dans l'image.
- [Outil Sélection](#) : idéal pour capturer de petites zones de texte au sein d'une image ; améliore la précision et la qualité de la reconnaissance du texte.

Copie de texte avec l'outil Saisie de texte


1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image contenant du texte sur le canevas, puis choisissez **Saisie de texte** dans le menu.




Conseil : si vous utilisez souvent cette fonctionnalité, cliquez sur la **liste déroulante Plus > Personnaliser la barre d'outils** et faites glisser l'outil Saisie de texte dans votre barre d'outils. Voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.



2. Dans la boîte de dialogue Résultats de la saisie de texte, cliquez sur le bouton **Tout copier**.



Remarque : Sur Mac, activez l'option **Convertir en texte brut** pour supprimer la mise en forme avant de copier le texte si vous le souhaitez.



Snagit copie le texte dans le Presse-papiers afin que vous puissiez le coller dans un document ou dans une autre application.


Copie de texte avec l'outil Sélection

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur l'outil **Sélection**.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.


2. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner le texte.



3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis sélectionnez **Saisie de texte**.
4. Dans la boîte de dialogue Résultats de la saisie de texte, cliquez sur le bouton **Tout copier**.



Remarque : Sur Mac, activez l'option **Convertir en texte brut** pour supprimer la mise en forme avant de copier le texte si vous le souhaitez.



Snagit copie le texte dans le Presse-papiers afin que vous puissiez le coller dans un document ou dans une autre application.

Remplacement ou modification de texte


Remplacez ou modifiez le texte d'une image pour corriger les erreurs, mettre à jour le texte ou modifier la mise en forme.

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur l'outil **Sélection**.




Remarque : Si l'outil n'est pas visible dans la barre d'outils, cliquez sur la liste déroulante **Plus**. Pour personnaliser votre barre d'outils, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

2. Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner le texte.



3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection, puis sélectionnez **Modifier le texte**.
4. Double-cliquez sur la zone de texte pour afficher le menu flottant et modifier le texte.



Traduction de texte (Mac)

Extrayez le texte des annotations et légendes afin de traduire vos captures dans d'autres langues.

Dans ce tutoriel :


- [Extraction d'un texte à traduire](#)
- [Importation de traductions](#)
- [Révision d'images traduites](#)
- [Informations](#)
- [Avertissements](#)
- [Erreurs](#)

L'option **Traduire** vous permet de créer rapidement des images en plusieurs langues. Snagit extrait le texte source des annotations et légendes dans un fichier .xliff afin que vous puissiez envoyer celui-ci à votre traducteur. Vous pouvez importer le fichier dans Snagit afin de générer automatiquement les images traduites.


Extraction d'un texte à traduire

Suivez les étapes ci-dessous pour extraire le texte de légendes et d'annotations en vue de le faire traduire :

1. Dans la bibliothèque, sélectionnez des fichiers .snag, .snagproj ou .snagx contenant des légendes ou des annotations de texte.
2. Cliquez sur le bouton **Traduire** pour extraire le texte à traduire.



3. Dans le champ **Extraire sous**, entrez le nom du projet.



Snagit étiquette les fichiers sources avec le nom du projet et la langue afin que vous puissiez rapidement localiser les images dans la bibliothèque.

4. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du fichier .xliff.
5. Cliquez sur le bouton **Extraire**.
6. Envoyez le fichier .xliff à votre traducteur interne ou à un prestataire de localisation pour ajouter les traductions dans les langues cibles.

Importation de traductions


Après avoir ajouté les traductions dans le fichier .xliff, vous pouvez importer celui-ci dans Snagit Editor afin de générer automatiquement les images traduites.

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez **Fichier > Traduire > Importer la traduction**.
2. Sélectionnez le fichier .xliff contenant les traductions et cliquez sur **Ouvrir**.
3. La boîte de dialogue Revoir les traductions importées s'affiche. Passez en revue les avertissements et erreurs s'il y a lieu. Voir [Révision d'images traduites](#).




4. Cliquez sur le rond rouge pour fermer la boîte de dialogue.

Snagit génère automatiquement les images localisées à l'aide des traductions se trouvant dans le fichier .xliff. Snagit étiquette les images traduites avec le nom du projet et la langue afin que vous puissiez rapidement localiser les images dans la bibliothèque.



Révision d'images traduites

Après avoir importé le fichier .xliff dans Snagit Editor, la boîte de dialogue **Revoir les traductions importées** s'ouvre.



Pour examiner un élément :

1. Cliquez sur un message d'[information](#), d'[avertissement](#) ou d'[erreur](#) dans la boîte de dialogue afin d'ouvrir le fichier sur le canevas.
2. Examinez et modifiez le fichier .snagx, .snag, .snagproj ou .xliff en fonction du message.
3. Répétez cette opération pour l'erreur ou l'avertissement suivant dans la liste.

Informations

Les messages d'information fournissent des informations supplémentaires sur l'image localisée.

Message	Action de l'utilisateur
Aucun problème détecté.	Aucune action n'est nécessaire.
La légende a été redimensionnée pour s'adapter à la traduction. (Mac)	<p>Le texte traduit est trop long pour la taille de la légende d'origine. Snagit redimensionne automatiquement la légende en fonction de la longueur de la traduction.</p> <p>Cliquez sur le message pour afficher un aperçu des modifications dans le canevas.</p> <p>Suggestions de modification :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez que la légende ne recouvre pas un élément important de l'image. Pour déplacer la légende, cliquez dessus et faites-la glisser vers un nouvel emplacement. – Pour redimensionner la légende, faites glisser les poignées blanches. – Sélectionnez le texte dans la légende et modifiez la taille de police.
Texte localisé mis à jour avec la nouvelle traduction.	<p>Il existe une version précédente de l'image localisée. Snagit met automatiquement à jour l'image localisée à l'aide de la nouvelle traduction fournie par le fichier .xliff.</p> <p>Cliquez sur le message pour afficher un aperçu des modifications dans le canevas.</p>

Avertissements

Les avertissements signalent des éléments à revoir dans le fichier .snag, .snagproj, .snagx ou .xliff.

Message	Action de l'utilisateur
Le texte source a changé depuis l'extraction.	Le texte source du fichier d'origine a changé depuis l'extraction du texte à traduire. La traduction importée est peut-être obsolète.
La légende ou zone de texte ne se trouve pas dans l'image d'origine	<p>La légende ou l'annotation de texte a été supprimée de l'image d'origine.</p> <p>Cliquez sur le message pour afficher un aperçu des modifications dans le canevas.</p>
Il manque du texte traduit pour les éléments X. (Windows)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que la traduction a été ajoutée au fichier .xliff. 2. Mettez à jour le fichier .xliff avec les traductions. 3. Sélectionnez l'option Fichier > Traduire > Importer la traduction, puis sélectionnez

	le fichier mis à jour.
Le fichier importé ne contient pas de traduction. (Mac)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que la traduction a été ajoutée au fichier .xliff. 2. Mettez à jour le fichier .xliff avec les traductions. 3. Sélectionnez l'option Fichier > Traduire > Importer la traduction, puis sélectionnez le fichier mis à jour.
Le fichier source contient des légendes supplémentaires.	Snagit a détecté un ajout de nouvelles légendes ou annotations de texte au fichier .snagx, .snag ou .snagproj après l'extraction du texte à traduire.

Erreurs

Les messages d'erreur s'affichent lorsque l'importation n'a pas réussi ou que des problèmes sont survenus et doivent être résolus.

Message	Action de l'utilisateur
Les données importées ne sont pas valides.	<p>Pour résoudre ce problème, vérifiez les éléments suivants dans le fichier .xliff :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Exécutez le fichier .xliff dans un valideur pour identifier tout code non valide. – Vérifiez que ce fichier est conforme aux spécifications de la version 2.0 de XLIFF. – Supprimez le formatage lorsque vous copiez les traductions dans le fichier .xliff. – Vérifiez que vous avez ajouté une traduction pour chaque entrée de texte source. <p>Après avoir mis à jour le fichier .xliff, sélectionnez l'option Fichier > Traduire > Importer la traduction pour importer le fichier mis à jour.</p>
Impossible de créer un fichier de traduction.	Vérifiez que vous disposez des autorisations adéquates et que l'espace disque est suffisant.
Fichier introuvable. Ce fichier a peut-être été déplacé ou supprimé.	Snagit ne retrouve pas le fichier .snagx, .snag ou .snagproj d'origine. Ce fichier a peut-être été déplacé ou supprimé.


Panneau des captures récentes

Ce panneau affiche les captures d'image et vidéo récentes, ainsi que d'autres fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor.


Dans ce tutoriel :

- [Enregistrement d'une capture](#)
- [Retrait d'une capture du panneau des captures](#)
- [Suppression d'une capture](#)
- [Création à partir du panneau des captures](#)
- [Combinaison d'images](#)
- [Conseils relatifs au panneau des captures](#)

Sélectionnez une miniature dans le panneau pour afficher l'image complète sur le canevas dans Editor.



- Cliquez sur le bouton **Afficher/Masquer les éléments récents** pour afficher ou masquer le panneau.
- Pour afficher d'autres captures récentes, cliquez sur le bouton **Bibliothèque** dans la partie supérieure de Snagit Editor.



Enregistrement d'une capture

Si vous n'enregistrez pas vos captures, Snagit enregistre automatiquement les captures d'image au format SNAGX et les captures vidéo au format MP4 dans la bibliothèque Snagit. Pour en savoir plus sur l'enregistrement automatique des captures, voir cet article de l'assistance.

Pour enregistrer les modifications apportées à une image ou une vidéo, sélectionnez **Fichier > Enregistrer** ou **Enregistrer sous**. Pour en savoir plus, voir Bonnes pratiques d'enregistrement pour vos fichiers Snagit.

Si vous enregistrez une image dans un type de fichier différent, comme JPG ou PNG, le fichier SNAGX et le fichier enregistré figurent tous deux dans le panneau.

Une fois le fichier enregistré, un soleil orange s'affiche lorsque d'autres modifications ont été apportées sans être enregistrées.



Retrait d'une capture du panneau des captures

Cliquez sur l'icône **Fermer** d'une miniature pour retirer celle-ci du panneau des captures.



- **Windows** : Sélectionnez **Édition > Préférences Editor > onglet Bibliothèque > Supprimer tous les éléments du panneau des captures lors de la fermeture d'Editor**. Ainsi, toutes les captures sont retirées du panneau lorsque vous fermez Snagit Editor.
- **Mac** : Faites un clic droit sur une capture dans le panneau et sélectionnez **Fermer les autres captures**. Ainsi, toutes les captures sont retirées du panneau à l'exception de la capture sélectionnée.

Remarque : Le retrait d'un élément du panneau des captures ne supprime pas le fichier correspondant. Cliquez sur le bouton **Bibliothèque** pour rechercher et ouvrir les captures fermées. Voir Introduction à la bibliothèque Snagit.

Suppression d'une capture

Pour supprimer un fichier définitivement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature dans le panneau des captures ou dans la bibliothèque, puis sélectionnez **Supprimer** (Windows) ou **Placer dans la corbeille** (Mac).


Création à partir du panneau des captures

Appuyez sur **Ctrl** (Windows) ou **Cmd** (Mac) et cliquez sur plusieurs images pour les sélectionner dans le panneau des captures. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les images sélectionnées dans le panneau et choisissez l'une des options suivantes :

- **Créer une image à partir d'un modèle** : combinez une série d'images dans un modèle pour créer un guide technique ou un support visuel. Voir Création de guides visuels à partir de modèles.
- **Créer une vidéo à partir des images** : enregistrez une vidéo à l'aide d'un ensemble d'images pour illustrer un processus ou une série d'étapes. Voir Conversion de captures d'écran en vidéo.

Combinaison d'images

Cliquez et faites glisser une image du panneau des captures pour l'ajouter à l'image affichée sur le canevas.



Conseils relatifs au panneau des captures

- Pour changer la taille des miniatures dans le panneau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une miniature, puis sélectionnez **Taille de vignette > Petite, Moyenne ou Grande** (Windows uniquement).
- Pour afficher les métadonnées d'une capture, cliquez avec le bouton droit sur la miniature et sélectionnez **Détails** (Windows) ou **Afficher les infos** (Mac).

Introduction à la bibliothèque Snagit


La bibliothèque Snagit conserve l'historique de vos captures, y compris les fichiers ouverts ou modifiés dans Snagit Editor.

Dans ce tutoriel :


- [Présentation de la bibliothèque](#)
- [Recherche de captures](#)
- [Filtrage des captures](#)
- [Organisation des captures](#)
- [Conseils relatifs à la bibliothèque](#)

Présentation de la bibliothèque

Pour accéder à la bibliothèque depuis Snagit Editor, cliquez sur le bouton **Bibliothèque** dans la partie supérieure de Snagit Editor.



Remarque : Si votre bibliothèque est vide, il peut être nécessaire de convertir vos captures issues d'une version précédente de Snagit. Pour en savoir plus, voir [Conversion de captures antérieures](#).



1

Volet de recherche

Recherchez des captures à partir du nom de fichier et/ou filtrez-les par date, étiquettes, application source ou site Web d'origine. Voir [Recherche de captures](#) et [Filtrage des captures](#).

2

Étiquette

Ajoutez des étiquettes afin de regrouper les captures ou de les retrouver plus facilement par la suite. Voir [Organisation des captures](#).

3

Créer

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner Image à partir d'un modèle ou Vidéo à partir d'images.

4

Tri

Triez les captures par date de modification, date de création, nom ou taille. Cliquez sur un en-tête pour appliquer le tri ou inverser l'ordre de tri.

5

Partage

Partagez des captures vers des destinations courantes telles que le cloud, un document, un réseau social, ou en envoyant un lien. Voir [Partage de captures](#).

Pour copier rapidement une capture et la coller dans une autre application, cliquez sur **Tout copier** (Mac).

6

Taille de miniature


Modifiez la taille d'aperçu des miniatures dans la bibliothèque. Cliquez sur le pourcentage (Windows uniquement) et faites glisser le curseur de **zoom**.

Remarque : Snagit pour Windows ne prend pas pleinement en charge les bibliothèques stockées sur des emplacements réseau. Le nombre de fichiers, les étiquettes et certaines catégories, comme l'année, le mois et la date, ne sont pas disponibles. Pour bénéficier d'une fonctionnalité complète, stockez votre bibliothèque sur votre ordinateur ou un service cloud pris en charge. Pour en savoir plus, voir [Gestion de la bibliothèque](#).

Recherche de captures


Recherchez des captures à partir du nom de fichier et/ou filtrez-les par date, étiquettes, application source ou site Web d'origine.

1. Entrez le terme à rechercher dans le champ **Rechercher**.



2. Les résultats de la recherche s'affichent dans la bibliothèque. Cliquez sur une catégorie dans le volet de recherche pour filtrer les résultats.
3. Pour ouvrir une capture dans Snagit Editor, double-cliquez sur celle-ci dans la bibliothèque.

Filtrage des captures



Cliquez sur l'une des catégories dans le volet de recherche de la bibliothèque pour afficher les captures de cette catégorie. Les captures sont classées par catégories :

- **Type de fichier** : images, vidéos et GIF animés
- **Favoris (Mac)** : toutes les captures sélectionnées manuellement comme favoris
- **Date** : année, mois et date de création
- **Applications** : toutes les applications capturées par Snagit
- **Sites Web** : tous les sites Web capturés par Snagit
- **Étiquettes** : liste des étiquettes attribuées manuellement aux captures dans Snagit

Remarque : Pour pouvoir accéder aux catégories Année, Mois, Date et Site Web, assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de Snagit 2022. Pour rechercher les mises à jour :

- **Windows** : dans la fenêtre de capture Snagit, sélectionnez le **menu Aide > Rechercher les mises à jour**.
- **Mac** : sélectionnez le **menu Snagit > Rechercher les mises à jour**.

Organisation des captures

Tri des captures

Triez les captures affichées dans la bibliothèque par date de modification, date de création, nom ou taille. Cliquez sur un en-tête pour


appliquer le tri ou inverser l'ordre de tri.

Date Modified	Date Created	Name	Size
---------------	--------------	------	------

Ajout d'une étiquette

Ajoutez des étiquettes aux captures afin de les regrouper ou d'effectuer des recherches plus facilement. Pour afficher une liste de toutes les étiquettes actuellement appliquées aux captures, cliquez sur la catégorie **Étiquettes** dans le panneau de recherche.

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez une capture dans le panneau ou dans la bibliothèque. Pour sélectionner plusieurs captures, appuyez sur la touche **Ctrl** (Windows) ou **Commande** (Mac) et cliquez sur chacune.
2. Cliquez sur le bouton **Étiquette**.




3. Entrez une nouvelle étiquette ou cliquez pour sélectionner une étiquette existante dans la liste.

Remarque : Les étiquettes sont uniquement visibles dans Snagit.

Suppression d'une étiquette

1. Dans Snagit Editor, sélectionnez une capture dans le panneau ou dans la bibliothèque. Pour sélectionner plusieurs captures, appuyez sur la touche **Ctrl** (Windows) ou **Commande** (Mac) et cliquez sur chacune.
2. Cliquez sur le bouton **Étiquette**.



3. Cliquez sur l'étiquette que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette et sélectionnez **Supprimer l'étiquette** (Windows) ou appuyez sur la touche **Suppr** (Mac).

Conseils relatifs à la bibliothèque

- Pour ouvrir une capture dans Snagit Editor, double-cliquez sur la miniature dans la bibliothèque.
- Stockez vos captures dans le cloud, déplacez votre bibliothèque ou fusionnez plusieurs bibliothèques. Voir [Gestion de la bibliothèque](#).
- Pendant une opération de capture, Snagit enregistre d'autres informations. Pour consulter ces métadonnées :
 - **Windows** : cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Détails**.
 - **Mac** : appuyez sur la touche Ctrl en cliquant, puis sélectionnez **Afficher les infos**.
- Appliquez un changement à un groupe d'images, par exemple pour en modifier le format, leur appliquer des effets ou modifier le nom des fichiers. Voir [Conversion groupée d'images](#).

Gestion de la bibliothèque

Stockez vos captures localement ou dans le cloud, changez votre bibliothèque d'emplacement ou fusionnez plusieurs bibliothèques.

La bibliothèque Snagit conserve et organise vos captures. Découvrez comment configurer un service cloud tiers pour accéder à vos fichiers Snagit où bon vous semble, et pour les sauvegarder automatiquement. Choisissez l'emplacement de la bibliothèque ou modifiez-le. Vous pouvez aussi fusionner plusieurs bibliothèques Snagit.

- [Options d'emplacement de bibliothèque](#)
- [Services cloud et paramétrage](#)
- [Choix de l'emplacement de la bibliothèque à l'installation](#)
- [Modification de l'emplacement de la bibliothèque](#)
- [Fusion de bibliothèques](#)

Options d'emplacement de bibliothèque

Remarque : Si vous disposez d'une licence de site Entreprise pour Snagit, votre administrateur IT est susceptible de désactiver l'option permettant de choisir l'emplacement de la bibliothèque.

Local

Stockez la bibliothèque sur votre disque local si vous utilisez Snagit sur un seul ordinateur et si vous effectuez déjà des sauvegardes de vos fichiers.

L'emplacement par défaut est le dossier Documents (Windows) ou Images (Mac). Vous pouvez sélectionner un autre emplacement sur votre ordinateur.

Cloud

Les entreprises telles que Dropbox, Google et Microsoft proposent des solutions de stockage des données et des fichiers par le biais d'Internet, sur des serveurs distants et distribués. On parle généralement de stockage cloud.

Stockez votre bibliothèque à un emplacement de stockage tiers pour effectuer des sauvegardes automatiques et accéder à vos fichiers à partir d'un autre ordinateur. Pour en savoir plus sur les services pris en charge, voir [Services cloud et paramétrage](#).

Remarque : Il n'est pas recommandé de partager une bibliothèque Snagit avec d'autres utilisateurs via un emplacement cloud. La bibliothèque contient toutes les captures non enregistrées. Pour partager une seule capture avec d'autres utilisateurs, voir Partage de captures. Pour exporter plusieurs captures, voir Conversion groupée d'images.

Réseau

Sous Windows, Snagit permet de stocker la bibliothèque sur un lecteur réseau, mais avec une fonctionnalité limitée.

Pris en charge	Non pris en charge
<ul style="list-style-type: none">• Afficher tous les fichiers de la bibliothèque.• Filtrer par type de fichier (images ou vidéos).• Trier par date de modification, date de création, nom ou taille.• Rechercher par nom de fichier.	<ul style="list-style-type: none">• Afficher le nombre de fichiers.• Filtrer par date, étiquette, application ou site Web.• Effectuer une recherche sur les métadonnées autres que le nom de fichier.

Pour bénéficier d'une fonctionnalité complète, stockez votre bibliothèque localement sur votre ordinateur, ou sur un service cloud pris en charge. Voir [Modification de l'emplacement de la bibliothèque](#).

Services cloud et paramétrage

Pour que Snagit puisse automatiquement détecter un service compatible :

- L'application doit être installée en local, c'est-à-dire que vous n'y accédez pas uniquement par le biais d'un navigateur Web.
- L'application doit être configurée pour la synchronisation dynamique.

Snagit prend en charge les services de stockage tiers suivants. Cliquez sur un service pour afficher les contraintes concernant Snagit et un lien permettant de télécharger l'application.

▼ Box pour Windows

Pour enregistrer votre bibliothèque dans Box, vous devez impérativement utiliser Box Sync. Box Drive n'est pas pris en charge.

Pour en savoir plus et installer Box Sync, voir le site Web de Box

▼ Box pour Mac

Pour enregistrer votre bibliothèque dans Box, vous devez impérativement utiliser Box Drive. Téléchargez Box Drive à partir du site Web de Box.

Disponibilité des fichiers hors connexion :

- Par défaut, seuls les fichiers consultés récemment sont disponibles hors connexion.
- Pour accéder à tous les fichiers Snagit, attribuez l'option Hors connexion à l'ensemble du dossier Snagit dans Box. Pour en savoir plus et obtenir des instructions, consultez l'article Making Content Available Offline sur le site Web de Box.


▼ Dropbox Business et Dropbox personnel

Pour enregistrer votre bibliothèque dans Dropbox, installez l'application de bureau à partir du site Web de Dropbox.

▼ Google Drive

Pour enregistrer votre bibliothèque dans Drive, vous devez utiliser Drive pour ordinateur. Téléchargez Drive pour ordinateur sur le site Web de Google.

Définissez l'option de synchronisation Mon Drive sur le mode **Dupliquer les fichiers**.



Remarque : Le mode Accéder aux fichiers n'est pas pris en charge.

▼ iCloud pour Windows


Pour télécharger iCloud pour Windows, rendez-vous sur le site Web d'Apple.

Remarque : Des délais de synchronisation entre Windows et iCloud peuvent se produire, avec des conséquences sur la disponibilité des fichiers Snagit.

▼ iCloud pour Mac

Remarque : Snagit pour Mac prend en charge le stockage iCloud à partir de la version 2022.1.0. Pour effectuer la mise à niveau à partir d'une version antérieure de Snagit 2022, sélectionnez le **menu Snagit > Recherche les mises à jour**.

Pour être sûr que Snagit fonctionne avec iCloud, ouvrez les **Préférences système macOS**, sélectionnez **Identifiant Apple**, puis désactivez l'option **Optimiser le stockage Mac**.




▼ OneDrive pour Windows

Snagit prend en charge OneDrive for Business et OneDrive personnel. Pour en savoir plus et télécharger OneDrive, rendez-vous sur le site Web de Microsoft.

Pour être sûr que Snagit fonctionne avec AoneDrive, désactivez l'option Fichiers à la demande :


1. Ouvrez l'Explorateur de fichiers Windows.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **OneDrive**, puis sélectionnez **Paramètres**.
3. Sous l'onglet Paramètres, vérifiez que l'option **Libérez de l'espace et téléchargez des fichiers lorsque vous avez besoin de les utiliser** n'est pas sélectionnée.



▼ OneDrive pour Mac



Snagit prend en charge OneDrive for Business et OneDrive personnel. Pour télécharger OneDrive, rendez-vous sur le site Web de Microsoft.

Pour être sûr que Snagit fonctionne avec OneDrive, ouvrez les préférences de OneDrive et sélectionnez **Télécharger tous les fichiers OneDrive maintenant**.



Choix de l'emplacement de la bibliothèque à l'installation

Une fois que vous avez effectué votre première capture dans Snagit version 2022, une boîte de dialogue s'affiche.



Snagit détecte automatiquement la plupart des services cloud sur votre ordinateur. Indiquez votre préférence pour l'emplacement de la bibliothèque :

1. Sélectionnez l'une des options disponibles ou cliquez sur **Parcourir d'autres** afin de localiser l'emplacement voulu.
2. Cliquez sur **Enregistrer**.

Service cloud non détecté

Si Snagit ne détecte pas automatiquement un service cloud donné, cliquez sur **Parcourir d'autres** afin de localiser l'emplacement, ou vérifiez vos paramètres. Pour en savoir plus sur la configuration du stockage cloud, voir [Services cloud et paramétrage](#).

Comptes multiples

Pour les utilisateurs qui disposent de plusieurs comptes Google Drive, OneDrive – Personnel ou OneDrive for Business, la boîte de dialogue du choix de l'emplacement affiche un seul compte pour chaque service.

- Pour déterminer quel compte a été détecté, placez le curseur de la souris sur l'option voulue afin d'afficher le chemin d'accès.
- Sélectionnez **Parcourir d'autres** pour localiser et sélectionner un autre compte.

Emplacement recommandé


Si Snagit détecte une bibliothèque existante à un emplacement cloud, il recommande cette option. Si vous ne choisissez pas l'emplacement recommandé, Snagit crée une autre bibliothèque. Pour combiner la bibliothèque existante et la nouvelle par la suite, voir [Fusion de bibliothèques](#).

Modification de l'emplacement de la bibliothèque


Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage de la bibliothèque à tout moment.

▼ Windows

1. Dans Snagit Editor, choisissez le **menu Édition > Préférences Editor > Onglet Bibliothèque > Choisir un emplacement**.




2. Dans la boîte de dialogue Choisir un emplacement, sélectionnez l'une des options disponibles ou cliquez sur **Parcourir d'autres** afin de localiser l'emplacement voulu.




3. Cliquez sur **Enregistrer**.

▼ Mac

1. Choisissez le **menu Snagit > Préférences > Onglet Options avancées > Choisir**.



2. Dans la boîte de dialogue Choisir un emplacement, sélectionnez l'une des options disponibles ou cliquez sur **Parcourir d'autres** afin de localiser l'emplacement voulu.



3. Cliquez sur **Enregistrer**.


Lorsque vous modifiez l'emplacement de la bibliothèque, Snagit place tous les fichiers de la bibliothèque existante au nouvel emplacement. Pendant cette opération, Snagit est temporairement indisponible. Une fois que tous les fichiers ont été déplacés, il peut falloir un certain temps avant qu'ils apparaissent dans la bibliothèque. Snagit ferme toutes les captures dans le panneau des captures récentes.

Fusion de bibliothèques


Pour fusionner des bibliothèques, modifiez l'emplacement de la bibliothèque active en choisissant le dossier Snagit contenant la bibliothèque avec laquelle vous souhaitez la fusionner.

▼ Windows

1. Choisissez le **menu Édition > Préférences Editor > Onglet Bibliothèque > Choisir un emplacement**.




2. Dans la boîte de dialogue Choisir un emplacement, sélectionnez **Parcourir d'autres**.




3. Dans l'explorateur de fichiers, localisez et sélectionnez le dossier **Snagit** voulu, puis cliquez sur **Sélectionner un dossier**.
4. Dans la bibliothèque Choisir un emplacement, cliquez sur **Enregistrer**.

▼ Mac

1. Choisissez le **menu Snagit > Préférences > Onglet Options avancées > Choisir**.



2. Dans la boîte de dialogue Choisir un emplacement, sélectionnez **Parcourir d'autres**.



3. Localisez et sélectionnez le dossier **Snagit**, puis cliquez sur **Ouvrir**.

4. Dans la bibliothèque Choisir un emplacement, cliquez sur **Enregistrer**.

Snagit fusionne les bibliothèques à l'emplacement que vous avez sélectionné. Pour déplacer la bibliothèque, voir [Modification de l'emplacement de la bibliothèque](#).

Conversion des captures antérieures

Convertissez vos captures effectuées dans les versions précédentes de Snagit afin de les ouvrir et de les modifier dans Snagit 2022 ou de les partager sur plusieurs plateformes.

Dans ce tutoriel :

- [Format de fichier SNAGX](#)
- [Conversion des captures sous Windows](#)
- [Conversion des captures sur Mac](#)
- [Suppression des fichiers de sauvegarde](#)

Format de fichier SNAGX

Snagit 2022 propose un nouveau format de fichier : SNAGX. Contrairement aux formats SNAG (Windows) et SNAGPROJ (Mac) précédents, le format SNAGX permet de partager des fichiers entre les plateformes Windows et Mac.


SNAGX prend également en charge le stockage de la bibliothèque Snagit sur un emplacement cloud tiers.

Windows

Pour afficher ou modifier des fichiers SNAG issus des versions précédentes de Snagit, vous devez les convertir dans le nouveau format SNAGX.

Conversion des captures sur invite

À l'ouverture de la bibliothèque, Snagit 2022 vous invite à convertir les fichiers SNAG des versions précédentes de Snagit.



Where are my files?

To view and edit files from previous versions of Snagit, convert them to the new .snagx file format.

Good to know:

- .snagx files can be shared between Windows and Mac.
- .snagx supports cloud library storage.
- Conversion will not alter your Images or annotations.
- Snagit saves backup copies to use with older versions.

Important:

- Snagit will be unavailable for up to several minutes during conversion. A progress bar will be shown.
- Before converting, ensure you have sufficient disk space (approximately twice the disk space as your current Snagit DataStore folder).

[Convert Captures Now](#) [Ignore and Do Not Convert](#) [Learn More](#)

▼ Voir les détails


- La conversion peut prendre plusieurs minutes, selon la taille de la bibliothèque.
- Snagit est indisponible pendant la conversion.
- Snagit conserve des copies de sauvegarde de l'ancien format pour qu'elles soient utilisables dans les versions antérieures du logiciel.

IMPORTANT

Vérifiez que l'espace disque disponible est suffisant. La conversion requiert environ deux fois plus d'espace disque que votre bibliothèque actuelle. Pour vérifier la taille de votre bibliothèque :

1. Dans la zone de recherche de la barre des tâches Windows, saisissez **DataStore** et choisissez **Ouvrir l'emplacement du fichier**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier DataStore et choisissez **Propriétés**.

1. Cliquez sur **Convertir les captures maintenant** pour commencer la conversion.
2. Snagit affiche un message lorsque la conversion de fichiers est terminée. Cliquez sur **X** pour faire disparaître le message.



Les fichiers SNAGX convertis s'affichent dans la bibliothèque.


Remarque : Le nombre de fichiers avant et après conversion peut différer. Les versions antérieures comptent tous les fichiers ouverts par Snagit, y compris ceux qui sont stockés dans d'autres dossiers de votre ordinateur. Snagit 2022 ne tient pas compte de ces fichiers lors de la conversion et dans le nombre de fichiers.

Conversion des captures à la demande


Si vous sélectionnez **Ignorer et ne pas convertir** à l'invite de conversion, vous avez la possibilité de convertir les fichiers SNAG au format SNAGX ultérieurement.

▼ Voir les détails

1. Dans Snagit Editor, choisissez le **menu Édition > Préférences Editor > Onglet Bibliothèque**.
2. Cliquez sur l'option **Afficher l'invite pour convertir et utiliser les captures passées** pour la sélectionner.



3. Cliquez sur **OK**.
4. Le message permettant de convertir les captures s'affiche dans la bibliothèque Snagit. Cliquez sur **Convertir les captures maintenant**.



5. Snagit affiche un message lorsque la conversion de fichiers est terminée. Cliquez sur **X** pour faire disparaître le message. Les fichiers SNAGX convertis s'affichent dans la bibliothèque.

Mac


La bibliothèque affiche les fichiers SNAGPROJ issus des versions précédentes de Snagit. Il n'est pas nécessaire de les convertir en SNAGX pour les afficher ou les modifier dans Snagit 2022, mais la conversion est recommandée dans certains cas :

- Pour conserver les métadonnées des fichiers lors du stockage de la bibliothèque dans le cloud, voir [Conversion des captures sur invite](#).

- Pour afficher et modifier les fichiers SNAGPROJ sous Windows, voir [Conversion des captures à la demande](#).

Conversion des captures sur invite

Si vous choisissez un service cloud tiers comme emplacement de stockage de votre bibliothèque, Snagit vous invite à convertir les fichiers .snagproj au format SNAGX.



▼ Voir les détails

Convertissez les fichiers en SNAGX pour conserver les métadonnées (comme la date de capture et le système d'exploitation d'origine) et pour partager les captures avec Snagit pour Windows.


1. Cliquez sur **Convertir** pour convertir vos fichiers au format SNAGX.
2. Une barre de progression s'affiche.

Conversion des captures à la demande


Pour afficher et modifier des fichiers SNAGPROJ sous Windows, convertissez-les au format SNAGX.

▼ Voir les détails

1. Dans la bibliothèque Snagit, **appuyez sur la touche Cmd et cliquez** sur plusieurs fichiers pour les sélectionner.
2. Appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez l'option **Convertir les fichiers au format snagx**.
3. Dans la boîte de dialogue du même nom, sélectionnez **Convertir**.



4. Snagit affiche un message lorsque la conversion de fichiers est terminée. Cliquez sur **OK** pour faire disparaître le message.



Les fichiers SNAGX convertis s'affichent dans la bibliothèque.

Suppression des fichiers de sauvegarde

Lors de la conversion, Snagit conserve des copies de sauvegarde de l'ancien format pour qu'elles soient utilisables dans les versions antérieures du logiciel. Si vous savez que vous n'utiliserez que Snagit 2022 et que vous souhaitez gagner de l'espace disque, supprimez le dossier contenant les copies de sauvegarde.

IMPORTANT

Ne supprimez pas les fichiers SNAG et SNAGPROJ si vous utilisez Snagit 2022 dans le cadre d'un essai ou si vous prévoyez de repasser à une version antérieure de Snagit. Dans les versions antérieures, le format SNAG (Windows) ou SNAGPROJ (Mac) est indispensable pour ouvrir et modifier vos captures. Snagit n'est pas en mesure de récupérer des fichiers supprimés.

▼ Windows

Les fichiers SNAG sont enregistrés dans le dossier DataStore, généralement placé dans C:\Utilisateurs\[nom-utilisateur]\AppData\Local\TechSmith\Snagit.

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers dans la barre des tâches Windows.




2. Localisez le dossier DataStore.
3. Cliquez sur le dossier DataStore pour le sélectionner, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez **Supprimer**.

▼ Mac

Les fichiers SNAGPROJ sont enregistrés dans le dossier « library-conversion-backup » situé au même emplacement que la bibliothèque Snagit, généralement dans le répertoire Images.

1. Ouvrez le **Finder**.



2. Localisez le dossier « library-conversion-backup ».
3. Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur le dossier de sauvegarde, puis choisissez **Placer dans la corbeille**.

Importation de captures depuis un appareil mobile

Découvrez comment envoyer des images et vidéos de votre appareil mobile directement dans Snagit.

Dans ce tutoriel :

- [Importation avec TechSmith Fuse](#)
- [À propos du partage mobile à l'aide de TechSmith Fuse](#)
- [Dépannage de TechSmith Fuse](#)

TechSmith Fuse est une application pour appareils mobiles qui vous permet d'envoyer des images et des vidéos depuis votre appareil mobile directement vers Snagit. Vous avez ainsi la possibilité d'effectuer des captures, de collaborer avec vos collègues et d'accéder à votre contenu, où que vous soyez.

Fuse est disponible sur Google Play ou l'App Store et pris en charge sur les appareils mobiles qui exécutent l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- iOS version 13.6 ou ultérieure (téléphones et tablettes)
- Android version 7.0 ou ultérieure

Importation à l'aide de TechSmith Fuse

1. Connectez votre ordinateur et votre appareil mobile au même réseau.
2. Installez TechSmith Fuse sur votre appareil mobile à partir de Google Play ou l'App Store.
3. Sur votre ordinateur, activez le partage mobile dans Snagit :
 - Sous Windows, sélectionnez **Snagit Editor > Édition > Préférences Editor > onglet Options avancées > Autoriser le partage vers Snagit.**
 - Sur Mac, sélectionnez **Snagit Editor > Snagit > Préférences > Onglet Options avancées > Activer le partage.**
4. Dans Snagit Editor, sélectionnez **Fichier > Connecter un appareil mobile**. La boîte de dialogue Connecter un appareil mobile s'ouvre.



5. Ouvrez TechSmith Fuse sur votre appareil mobile.
6. Sélectionnez l'élément multimédia à envoyer :
 - Appuyez sur **Library** (Bibliothèque) pour importer depuis votre appareil ou pour sélectionner un élément multimédia existant.
 - Appuyez sur **Video** (Vidéo) pour enregistrer une vidéo.
 - Appuyez sur **Photo** pour prendre une photo.
7. Appuyez sur **Share** (Partager) et sélectionnez **Snagit**.
8. Le scanner apparaît. Pointez votre caméra sur le code QR de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile. Voir [Conseils pour lire le code QR](#).



TechSmith Fuse se connecte avec Snagit, et l'image ou la vidéo est envoyée dans le panneau des captures de Snagit Editor.

Conseils pour lire le code QR

Suivez ces conseils pour lire le code QR à l'aide de TechSmith Fuse sur votre appareil mobile :

- Vérifiez que l'appareil est allumé et connecté au même réseau que l'ordinateur exécutant Snagit.
- Pointez la caméra de l'appareil vers le code QR à l'écran de l'ordinateur.
- Positionnez la caméra de sorte que le code QR soit centré par rapport aux coins de l'écran du scanner dans TechSmith Fuse sur votre appareil mobile ou tablette.

À propos de la connexion entre TechSmith Fuse et Snagit

- L'ouverture de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile active l'option **Partage mobile** dans les préférences de Snagit.
- Vous devez lire le code QR dans Snagit pour établir une connexion entre l'appareil mobile et Snagit en vue d'envoyer des fichiers de l'appareil mobile.
- Votre appareil mobile et l'ordinateur exécutant Snagit doivent être connectés au même réseau.
- Snagit doit être ouvert sur l'ordinateur.

À propos du partage mobile à l'aide de TechSmith Fuse

Le partage mobile permet à Snagit de recevoir des fichiers de TechSmith Fuse. Il est désactivé par défaut et n'est activé que dans les cas suivants :

- Connectez TechSmith Fuse à Snagit depuis votre appareil mobile.

- Sélectionnez **Snagit Editor > Édition > Préférences Editor > onglet Préférences avancées > Autoriser le partage vers Snagit** (Windows uniquement).

Une fois le partage mobile activé, vous pouvez connecter Fuse à Snagit. Le partage mobile est exécuté jusqu'à ce qu'il soit désactivé.

Remarque : Snagit ouvre un port sur votre ordinateur pour établir une connexion sécurisée entre votre appareil mobile et Snagit. Si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité du fait que la connexion reste ouverte après le transfert des fichiers depuis Fuse, vous pouvez désactiver le partage mobile.

Désactivation du partage mobile

- Sous Windows, sélectionnez **Snagit Editor > Édition > Préférences Editor > onglet Options avancées > Autoriser le partage vers Snagit**.
- Sur Mac, sélectionnez **Snagit Editor > Snagit > Préférences > Onglet Options avancées > Désactiver le partage**.

Le partage mobile peut également être désactivé s'il est interrompu. Ceci peut se produire dans les cas suivants :

- Votre réseau/routeur est déconnecté ou doit être réinitialisé.
- Votre ordinateur génère automatiquement de nouvelles adresses IP.
- Vous changez de fournisseur Internet.

Dépannage de TechSmith Fuse

Lorsque TechSmith Fuse ne parvient pas à se connecter ou à envoyer des fichiers vers Snagit, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Impossible d'envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit](#)
- [Impossible de lire le code QR](#)
- [Absence de code QR](#)

Impossible d'envoyer des fichiers de TechSmith Fuse vers Snagit

Si vous ne parvenez pas à envoyer de fichiers depuis TechSmith Fuse vers Snagit, vérifiez les éléments suivants :

- Vérifiez que Snagit est ouvert sur l'ordinateur lorsque vous envoyez des fichiers depuis TechSmith Fuse.
- Vérifiez que le partage sur mobile est activé :
 - Sous Windows, sélectionnez **Snagit Editor > Édition > Préférences Editor > onglet Options avancées > Autoriser le partage vers Snagit**.
 - Sur Mac, sélectionnez **Snagit Editor > Snagit > Préférences > Onglet Options avancées > Activer le partage**.
- Vous devez lire le code QR dans Snagit pour établir une connexion entre l'appareil mobile et Snagit en vue d'envoyer des fichiers de l'appareil mobile.
- Votre appareil mobile et l'ordinateur exécutant Snagit doivent être connectés au même réseau.
- Réinitialisez le routeur ou le réseau sans fil.

- Vérifiez les paramètres du réseau ou du pare-feu.

Impossible de lire le code QR

Si TechSmith Fuse ne parvient pas à lire le code QR de la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile (**Snagit Editor > Fichier > Connecter un appareil mobile**), vérifiez les éléments suivants :

- Assurez-vous que l'appareil est connecté au même réseau Wi-Fi que l'ordinateur exécutant Snagit.
- Pointez la caméra de l'appareil vers le code QR à l'écran de l'ordinateur.
- Positionnez la caméra de sorte que le code QR soit centré par rapport aux coins de l'écran du scanner dans TechSmith Fuse sur votre appareil mobile ou tablette.

Absence de code QR

Lorsqu'un code QR ne peut pas être généré, un message d'erreur s'affiche dans la boîte de dialogue Connecter un appareil mobile (**Snagit Editor > Fichier > Connecter un appareil mobile**) dans Snagit.

Le code QR ne peut pas être généré lorsque :

- le réseau/routeur est déconnecté ou doit être réinitialisé ;
- le port spécifié est déjà utilisé.

Si le code QR n'est pas généré :

- Vérifiez les paramètres du réseau ou du pare-feu.
- Connectez votre ordinateur et votre appareil mobile à un autre réseau.
- Voir cet article de l'assistance.

Bonnes pratiques d'enregistrement pour vos fichiers Snagit

Découvrez les bonnes pratiques d'enregistrement à suivre pour modifier des images ultérieurement, prendre en charge la transparence et ouvrir des fichiers sur différentes plateformes.

Dans ce tutoriel :

- [SNAGX – Format de fichier multiplateforme](#)
- [Enregistrement des fichiers SNAGX](#)
- [Enregistrement dans un autre format de fichier](#)
- [Enregistrement automatique dans un format d'image précis \(Windows\)](#)
- [Formats de fichiers pris en charge](#)

SNAGX – Format de fichier multiplateforme

Ouvrez et modifier les mêmes fichiers Snagit sur les ordinateurs Windows et Mac. Le format de fichier SNAGX remplace l'ancien format SNAG pour Windows et SNAGPROJ pour Mac et offre une compatibilité sur les deux plateformes.

Les utilisateurs uniques et les équipes qui utilisent Snagit 2022 à la fois sur des ordinateurs Windows et Mac peuvent facilement ouvrir, modifier et partager des fichiers SNAGX.

- modifier des objets vectoriels (texte, légendes, timbres, formes, images collées, curseurs, etc.) ;
- créer une image préliminaire en prévision de modifications ou d'améliorations ;
- actualiser les illustrations et le texte pour prendre en charge plusieurs langues.

Remarque : Pour ouvrir et modifier des captures issues des versions précédentes de Snagit pour Windows, voir Conversion des captures antérieures.

Enregistrement des fichiers SNAGX

Snagit enregistre automatiquement vos captures d'images et les modifications que vous y apportez sous forme de fichier SNAGX dans la bibliothèque. Voir Introduction à la bibliothèque Snagit.

Pour enregistrer un fichier SNAGX à un autre emplacement :

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur une capture dans le panneau des captures récentes ou la bibliothèque pour la sélectionner.
2. Sélectionnez **Fichier > Enregistrer sous**.
3. Dans la liste déroulante **Type** (Windows) ou **Format** (Mac), sélectionnez **SNAGX – Fichier capture Snagit**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.
Ouvrez le fichier SNAGX sous Windows ou sur Mac pour modifier l'image par la suite.

Remarque : Le fichier de format SNAGX s'ouvre uniquement dans Snagit 2022 ou version ultérieure.

Pour partager des captures dans des versions antérieures de Snagit, enregistrez votre image au format SNAG (Windows) ou SNAGPROJ (Mac). Pour en savoir plus sur la compatibilité des fonctionnalités entre les versions, voir [Compatibilité des formats de fichier Snagit](#).

Enregistrement dans un autre format de fichier

Pour enregistrer votre capture d'image dans un autre type de fichier, comme JPG ou PNG, à utiliser dans une autre application :

1. Dans Snagit Editor, cliquez sur une capture dans le panneau des captures récentes ou la bibliothèque pour la sélectionner.
2. Sélectionnez **Fichier > Enregistrer sous**.
3. Dans la liste déroulante **Type** (Windows) ou **Format** (Mac), sélectionnez **SNAGX – Fichier capture Snagit**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Le nouveau fichier et le fichier SNAGX s'affichent dans le panneau des captures. Vous pouvez continuer de modifier le fichier. En revanche, lorsque vous quittez Editor, Snagit aplatit le nouveau fichier et vous ne pouvez plus modifier les annotations ou le texte qu'il contient.

Conseils

- Effectuez vos modifications dans le fichier SNAGX avant d'enregistrer dans un autre format.
- Pour conserver la transparence, enregistrez l'image sous un format compatible : CUR, GIF, ICO, PNG, TIF ou SNAGX.

Enregistrement automatique dans un format d'image précis (Windows)

Pendant la capture

Configurez la capture de manière à enregistrer directement l'image dans un type de fichier précis.

1. Dans la fenêtre de capture, sélectionnez l'onglet **Image**.
2. Dans la liste déroulante **Partage**, choisissez l'option **Fichier**, puis cliquez sur l'**icône en forme d'engrenage**.
3. Sélectionnez le **type de fichier image** voulu et les préférences de nom de fichier et d'emplacement.
4. Cliquez sur le bouton **Capture**.
 - Si **Aperçu dans Editor** était activé dans la fenêtre de capture, la capture s'affiche dans Snagit Editor. Effectuez les modifications nécessaires, s'il y a lieu, puis cliquez sur **Terminer**.
 - Si **Aperçu dans Editor** n'était pas activé dans la fenêtre de capture, votre fichier s'enregistre automatiquement ou vous êtes invité à saisir un nom de fichier.

Dans Snagit Editor

Pour définir le format de fichier par défaut dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, choisissez le **menu Partage > Préférences Enregistrer sous**.

Formats de fichiers pris en charge

Images

Formats de fichiers	Windows	Mac
SNAGX- Fichier capture Snagit	✓	✓
SNAG – Fichier capture Snagit v8-v2021	✓	
SNAGPROJ – Fichier capture Snagit v1.0-v2021		✓
BMP – Bitmap OS/2, bitmap Windows	✓	✓
CUR – Fichier curseur Windows	✓	
EMF – Windows Enhanced Metafile Format	✓	
EPS – Postscript encapsulé en niveaux de gris	✓	
GIF – GIF CompuServe	✓	✓
ICO – Fichier icône Windows	✓	
JPG – Image JPEG	✓	✓
MHT – Page Web avec image	✓	
PDF- Adobe Portable Document Format	✓	✓
PNG- Portable Network Graphics	✓	✓
PSD – Adobe PhotoShop	✓	
RAS – Sun Raster	✓	
TGA – Truevision Targa	✓	

TIF – Tagged Image File	✓	✓
WFX – WinFax	✓	
WMF – Windows Metafile Format	✓	
WPG – WordPerfect	✓	

Vidéos

- MP4
- GIF animé
Voir Création d'un GIF animé.

Création de guides visuels à partir de modèles

Avec les modèles de Snagit, vous pouvez créer des guides visuels de qualité professionnelle.

Dans ce tutoriel :


- [Création d'une image personnalisée à partir d'un modèle](#)
- [Combinaison d'images à partir du panneau des captures ou de la bibliothèque](#)
- [Modification d'une image créée à partir d'un modèle](#)

Snagit fournit des modèles basés sur les bonnes pratiques du secteur en matière de documentation. Combinez un ensemble d'images dans un modèle pour :


- proposer un comparatif illustré de modifications ;
- expliquer un processus ou un concept ;
- fournir une chronologie d'événements.

Build a Report


Follow the steps below:



1 Select the report dashboard.



2 Click the download button and select a file type.



3 View the report data in a spreadsheet.

Created by a.person | Tuesday, September 10

Made with TechSmith Snagit®


Conseil : téléchargez d'autres modèles.

Téléchargez d'autres styles et dispositions de modèles grâce à l'abonnement à TechSmith Assets. Voir Téléchargement d'éléments TechSmith Assets pour Snagit.


Création d'une image à partir d'un modèle

Ouvrez un modèle, et ajoutez des images et du texte.

1. Sélectionnez le **bouton Créer > Image à partir d'un modèle** ou le **menu Fichier > Créer une image à partir d'un modèle**.




2. La boîte de dialogue Créer une image à partir d'un modèle s'affiche. Cliquez sur un modèle pour le sélectionner.




3. Cliquez sur le bouton **Paramètres**.
4. La boîte de dialogue Paramètres du modèle s'affiche. Sélectionnez une option **Échelle de l'image** pour indiquer comment

Snagit doit redimensionner les images placées dans les zones du modèle :


- **Remplir la zone** : Snagit met l'image à l'échelle de manière qu'elle occupe toute la zone de destination. Si l'image d'origine est plus grande que la zone, il se peut que certaines parties n'en soient pas visibles. Si elle est plus petite que la zone, Snagit l'agrandit de manière qu'elle remplisse toute la zone.



- **Afficher toute l'image** : Snagit met l'image à l'échelle pour qu'elle soit entièrement visible dans la zone. Il se peut qu'une partie de la zone reste vide.



5. Sélectionnez une option sous **Nom de l'auteur dans le pied de page** (Windows) ou **Créé par** (Mac) afin de personnaliser le texte qui s'affiche au bas du modèle.



- **Système** : nom utilisé sur l'ordinateur et indiqué entre parenthèses.
- **Personnalisé** : saisissez votre propre texte, par exemple votre nom ou le nom de votre entreprise.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.


7. Cliquez sur **Créer**.

Le modèle s'ouvre sur le canevas. Ajoutez des images, du texte et d'autres annotations. Voir [Modification d'une image créée à partir d'un modèle](#).


Combinaison d'images à partir du panneau des captures ou de la bibliothèque

Sélectionnez un ensemble d'images dans le panneau des captures ou la bibliothèque pour les combiner dans un modèle.

1. Dans le panneau des captures ou la bibliothèque, **appuyez sur la touche Ctrl** (Windows) ou **Cmd** (Mac) et cliquez sur les images voulues.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une sélection d'images dans le panneau des captures récentes ou la bibliothèque, puis choisissez **Combiner dans un modèle** (pour plusieurs images) ou **Appliquer le modèle** (pour une seule image).



3. La boîte de dialogue Combiner dans un modèle s'affiche. Sélectionnez un modèle et modifiez les options suivantes :




- Activez l'option **Filtrer en fonction du nombre d'images sélectionnées** pour afficher les modèles qui incluent le même

nombre d'images.

- Si vous choisissez un modèle avec davantage d'emplacements que le nombre d'images sélectionnées dans le panneau des captures, les emplacements en trop sont vides dans l'image finale. Faites glisser des images supplémentaires dans les emplacements restés vides.
- Cliquez sur le bouton **Paramètres** afin de personnaliser le texte qui s'affiche au bas du modèle.

4. Cliquez sur **Suivant**.

5. Modifiez le contenu du modèle (facultatif) :



- A. Pour modifier l'ordre des images, faites glisser les miniatures vers l'emplacement voulu.
- B. Saisissez une légende pour chaque image.
- C. Saisissez un titre.
- D. Sélectionnez un thème pour appliquer automatiquement un jeu de styles et de couleurs à votre modèle.
- E. Sélectionnez la police et la couleur du texte du modèle.
- F. Sélectionnez la couleur d'arrière-plan du canevas.
- G. Activez l'option **Numéroter les images** pour ajouter un numéro d'étape à chaque image. Cliquez sur la liste déroulante afin de modifier la couleur des annotations d'étape.

6. Cliquez sur **Combiner**.

Snagit ouvre l'image combinée sur le canevas et ajuste les images qu'elle contient aux zones du modèle. Pour supprimer une image vide ou une légende sur le canevas, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez **Supprimer**.


Conseil : enregistrez le fichier pour le modifier plus tard.

Enregistrez le fichier au format SNAGX afin de modifier l'image ultérieurement.

Modification d'une image créée à partir d'un modèle

Après avoir créé l'image à partir d'un modèle, effectuez ce qui suit pour modifier les images et le texte :

- **Ajouter ou modifier une image** : faites glisser une image du panneau des captures sur un emplacement vide ou sur l'image à remplacer.



- **Positionner l'image** : double-cliquez sur l'image pour la sélectionner et faites-la glisser à l'intérieur de l'emplacement.



- **Remplacer une image et sa légende** : pour placer rapidement une image et sa légende sur un autre emplacement, cliquez sur le bouton **Faire glisser pour remplacer** et faites glisser l'image jusqu'à l'emplacement voulu.

Pour modifier des zones d'image ou des sections du modèle, voir Modification d'un modèle.

Modification d'un modèle

Modifiez un modèle Snagit pour le personnaliser, puis enregistrez-le au format SNAGX pour le réutiliser ultérieurement.

Dans ce tutoriel :

- [Ouverture d'un modèle](#)
- [Modification des sections](#)
- [Modification des zones d'image et de texte](#)
- [Personnalisation avec les thèmes](#)
- [Enregistrement pour une utilisation ultérieure](#)


Les modèles Snagit vous permettent de combiner plusieurs images dans un même document pour créer un comparatif, expliquer un processus ou un concept ou fournir une chronologie d'événements. Pour ajouter des images et du texte à un modèle, voir [Création de guides visuels à partir de modèles](#).

Modifiez la disposition du modèle en fonction de vos besoins et des couleurs de votre marque. Ensuite, enregistrez le fichier pour l'utiliser comme modèle personnalisé par la suite.


Ouverture d'un modèle

Pour commencer avec un modèle vierge de toute image et de tout texte :

1. Sélectionnez le **bouton Créer > Image à partir d'un modèle** ou le **menu Fichier > Créer une image à partir d'un modèle**.




2. La boîte de dialogue Créer une image à partir d'un modèle s'affiche. Cliquez sur un modèle pour le sélectionner.




3. Cliquez sur le bouton **Paramètres**.

4. La boîte de dialogue Paramètres du modèle s'affiche. Sélectionnez une option **Échelle de l'image** pour indiquer comment Snagit doit redimensionner les images placées dans les zones du modèle :


- **Remplir la zone** : Snagit met l'image à l'échelle de manière qu'elle occupe toute la zone de destination. Si l'image d'origine est plus grande que la zone, il se peut que certaines parties n'en soient pas visibles. Si elle est plus petite que la zone, Snagit l'agrandit de manière qu'elle remplisse toute la zone.



- **Afficher toute l'image** : Snagit met l'image à l'échelle pour qu'elle soit entièrement visible dans la zone. Il se peut qu'une partie de la zone reste vide.



5. Sélectionnez une option sous **Nom de l'auteur dans le pied de page** (Windows) ou **Créé par** (Mac) afin de personnaliser le texte qui s'affiche au bas du modèle.





- **Système** : nom utilisé sur l'ordinateur et indiqué entre parenthèses.
- **Personnalisé** : saisissez votre propre texte, par exemple votre nom ou le nom de votre entreprise.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cliquez sur **Créer**.

Le modèle s'ouvre sur le canevas. Pour ajouter des images, du texte et d'autres annotations, voir [Création de guides visuels à partir de modèles](#).


Modification des sections

- **Ajouter une section** : cliquez sur l'icône  pour insérer une section. Dans le menu, sélectionnez le type de contenu de la section.




- **Redimensionner une section** : faites glisser la ligne de séparation bleue entre deux sections.
- **Supprimer une section** : cliquez sur la section avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en appuyant sur le bouton Ctrl (Mac), puis sélectionnez **Supprimer la section**.


Modification des zones d'image et de texte

Remarque : Sur Mac, cliquez sur l'icône  en haut à droite de la zone d'image ou de texte afin d'autoriser la modification.


- **Déplacer** : cliquez sur l'image ou la zone de texte et faites-la glisser jusqu'au nouvel emplacement.



- **Redimensionner** : faites glisser les poignées pour redimensionner l'image ou la zone de texte sélectionnée.




- **Remplacer une image et sa légende** : pour déplacer rapidement une image et sa légende, cliquez sur le bouton **Faire glisser pour remplacer** et faites glisser l'image jusqu'à l'emplacement voulu.




Personnalisation avec les thèmes

Appliquez les couleurs du thème de votre choix pour respecter la charte graphique de votre entreprise, produit ou projet. Pour savoir comment créer un thème avec une palette de couleurs personnalisée, voir [Thèmes Snagit](#).

1. Dans le panneau Styles rapides, cliquez sur la liste déroulante **Thème** et sélectionnez un thème.



2. Cliquez sur une image ou une zone de texte sur le canevas pour la sélectionner.
3. Dans les propriétés de l'outil, cliquez sur **Remplir** ou sur **Contour** et choisissez une présélection dans la palette.



Enregistrement pour une utilisation ultérieure

Enregistrez le fichier modifié au format SNAGX pour l'utiliser comme modèle ultérieurement. Sélectionnez le **menu Fichier > Enregistrer sous > SNAGX** comme type de fichier.

Pour ajouter des images et du texte, voir [Création de guides visuels à partir de modèles](#).

Conseil : partagez votre fichier SNAGX.


Partagez votre fichier SNAGX avec vos collègues pour harmoniser les documents créés au sein de votre entreprise. Voir [Partage de captures](#).

Conversion de captures d'écran en vidéo

Enregistrez et commentez une vidéo pour donner davantage de contexte à une image ou série d'images.

Création d'une vidéo à partir d'images


1. Dans le panneau des captures récentes ou la bibliothèque, cliquez en appuyant sur la touche **Ctrl** (Windows) ou **Cmd** (Mac) sur les images à afficher dans la vidéo pour les sélectionner.
2. Sélectionnez le **bouton Créer > Vidéo à partir d'images** ou le **menu Fichier > Créer une vidéo à partir d'images**.



3. La barre d'outils d'enregistrement s'affiche.




Cliquez sur les images et faites-les glisser pour les réorganiser dans le panneau des captures.



4. Cliquez pour sélectionner les options d'enregistrement dans la barre d'outils d'enregistrement :

- **Couleur d'arrière-plan de la vidéo** : sélectionnez une couleur d'arrière-plan à afficher dans la vidéo. Elle apparaîtra dans la vidéo finale. Utilisez une couleur claire ou sombre comme le bleu foncé, le noir ou le blanc pour améliorer le contraste.




- **Curseur** : enregistrez le curseur.



- **Son du micro** : enregistrez le son du micro intégré de votre ordinateur ou d'un micro USB connecté.



- **Webcam** : enregistrez une vidéo en direct depuis une webcam connectée ou intégrée. Cliquez sur le bouton **Webcam** pour activer ou désactiver la webcam. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner la caméra et les paramètres d'affichage correspondants :



- **Image en incrustation** : la webcam s'affiche dans une petite fenêtre vidéo dans l'un des coins de votre vidéo. Pour modifier la position de l'image en incrustation, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez l'option voulue. Pour modifier la taille de l'image en incrustation, faites glisser un coin de l'aperçu de la webcam dans la direction voulue.



- **Webcam en plein écran** : la webcam occupe toute la zone d'affichage de la vidéo. Aucune vidéo d'écran n'est enregistrée lorsque l'option Webcam en plein écran est activée.
- **Forme** : choisissez **Cercle**, **Rectangle**, **Rectangle arrondi**, **Carré** ou **Carré arrondi** pour définir la forme de l'enregistrement de la webcam.

5. Pour commencer l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Enregistrement** ou appuyez sur **Maj+F9** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+Espace** (Mac).



6. Pour changer d'image dans la vidéo, cliquez sur le bouton **Image suivante** ou **Image précédente**.



Conseil : utilisez les touches fléchées droite et gauche.


Utilisez les touches fléchées gauche ou droite pour changer d'image.

7. Pour suspendre l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Pause** ou appuyez sur **Maj+F9** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+Espace** (Mac).



8. Attirez l'attention sur une zone en ajoutant des flèches, des formes ou d'autres annotations depuis les favoris en cours d'enregistrement ou lors d'une pause.

- Cliquez sur un style rapide enregistré dans vos favoris.



Conseil : enregistrez vos outils personnalisés dans les styles rapides.

Après avoir modifié les propriétés de l'outil, enregistrez vos personnalisations dans les styles rapides afin de les réutiliser par la suite. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

- Cliquez sur l'outil et faites-le glisser dans la zone d'enregistrement pour ajouter l'annotation.

9. Réglez le zoom et/ou les dimensions de l'image sur le canevas si vous le souhaitez (Windows uniquement).



10. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Stop** ou appuyez sur **Maj+F10** (Windows) ou sur **Ctrl+Maj+V** (Mac).




Le fichier vidéo MP4 s'affiche dans le panneau des captures récentes.

Création d'un GIF animé

Créez un fichier GIF animé à partir d'une portion de votre capture vidéo ou de la vidéo complète.

Création d'un GIF animé


1. Ouvrez une capture vidéo ou cliquez pour sélectionner une vidéo dans le panneau des captures récentes.
2. Faites glisser les poignées de début et de fin pour sélectionner une partie de la vidéo qui servira à créer le GIF animé.



Conseil : le passage ne doit pas être trop long.

Il est recommandé de sélectionner un segment de moins de 30 secondes.

3. Faites glisser la tête de lecture vers la poignée verte et cliquez sur le bouton **Lecture** pour afficher un aperçu de la sélection.
4. Si vous êtes satisfait de la sélection, cliquez sur le bouton **Créer un GIF animé**.



5. Indiquez si vous utilisez le passage que vous venez de sélectionner ou l'intégralité de la vidéo pour créer le GIF.
6. La boîte de dialogue de création d'un GIF s'affiche. Sélectionnez une option dans la liste **Optimiser pour** :
 - **Vidéo d'écran (par défaut)** : sélectionnez cette option si la vidéo contient un enregistrement d'écran.
 - **Vidéo High Motion** : sélectionnez cette option si la vidéo contient une séquence filmée ou des images de jeux.
 - **Taille de fichier réduite** : sélectionnez cette option pour optimiser la taille du fichier. Snagit réduit les dimensions de la vidéo de façon à obtenir une largeur ou une hauteur de 200 pixels maximum.
 - **Personnalisé** : sélectionnez cette option pour personnaliser les paramètres. Voir [Paramètres de GIF personnalisés](#).
7. Cliquez sur le bouton **Créer**.

Snagit crée le fichier GIF animé et l'ajoute au début du panneau des captures récentes.

Paramètres de GIF personnalisés

Paramètres	Description
Fréquence d'images	Nombre d'images par seconde. Une fréquence d'images élevée permet une lecture de la vidéo plus fluide, mais risque d'augmenter la taille du fichier.
Dimensions	

(unité)	Sélectionnez l'unité d'affichage de la largeur et de la hauteur.
Dimensions (Largeur et Hauteur)	Entrez la largeur et la hauteur du fichier GIF animé. Diminuez ces dimensions pour réduire la taille du fichier GIF animé.
Garder les proportions	Il est recommandé de garder les proportions (le rapport hauteur/largeur de la vidéo). Dans le cas contraire, la vidéo risque d'être déformée ou floue.
Activer le faux dégradé	Activez le faux dégradé pour éviter des bandes de couleur et améliorer la qualité de la vidéo. Cette option peut augmenter la taille de fichier.
Boucle	<ul style="list-style-type: none"> • Si cette option est désactivée, la lecture du GIF animé s'effectue en boucle continue. • Si cette option est désactivée, la lecture du GIF animé s'effectue jusqu'à la fin de la vidéo.
Couleurs dynamiques (Mac)	Cette option est recommandée pour la plupart des vidéos. Cette option peut augmenter la taille de fichier. Si vous avez besoin de réduire la taille de fichier, désactivez cette option pour les vidéos présentant de faibles variations de couleur.
Fondu jusqu'au noir	Ajoutez une transition à la fin du GIF animé pour fondre la dernière image jusqu'au noir.

Personnalisation de Snagit

Vous disposez de plusieurs manières de personnaliser l'application Snagit en fonction de vos besoins.

Affichez les options à personnaliser :

- [Capture](#)
- [Snagit Editor](#)
- [Partage](#)
- [Barre d'outils Editor](#)


Capture

Présélections

Les présélections mémorisent automatiquement les paramètres de capture. Utilisez les présélections dans les cas suivants :

- Enregistrer les paramètres de capture couramment utilisés
- Basculer rapidement d'un type de capture à un autre en fonction de la tâche à effectuer
- Ajouter automatiquement des effets, ou partager la capture vers un emplacement ou une application spécifique

Dans la fenêtre de capture, cliquez sur la liste déroulante **Ajouter une présélection** et sélectionnez **Nouvelle présélection**.



Voir Enregistrement des paramètres de capture en tant que présélections.

Options d'interface

Sélectionnez la fenêtre de capture et/ou le widget de capture (anciennement « onglet OneClick ») pour accéder aux options de capture. Voir Préférences de Snagit.




Commandes vidéo

Personnalisez les commandes qui s'affichent avant et pendant les enregistrements vidéo, comme le compte à rebours et les raccourcis de commandes. Voir Préférences de Snagit.

Snagit Editor

Couleur de l'interface Snagit

Choisissez l'un des deux thèmes de couleur de l'interface Snagit : Clair ou Sombre.



Voir Préférences de Snagit.


Barre d'outils de Snagit Editor

Personnalisez la barre d'outil d'édition pour accéder rapidement à vos outils, destinations de partage et effets favoris. Vous avez la possibilité d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser les options de la barre d'outils.

Pour commencer, dans la barre d'outils de Snagit Editor, sélectionnez **Plus > Personnalisation de la barre d'outils**. Pour en savoir plus, voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

Libellés de la barre d'outils


Dans la barre d'outils de Snagit Editor, vous pouvez choisir d'afficher les icônes seules ou les icônes et les libellés de texte.



Pour changer cette option, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'outils et sélectionnez **Icône et texte** ou **Icône uniquement** .

Couleur d'arrière-plan d'Editor (Windows)

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan autour d'une capture sur le canevas.



Pensez à modifier la couleur d'arrière-plan de façon à augmenter le contraste entre l'application et la capture prévisualisée sur le canevas. Voir Préférences de Snagit.

Couleur d'arrière-plan du canevas

La couleur d'arrière-plan du canevas correspond aux zones transparentes de l'image. Par défaut, Snagit affiche un motif en damier pour représenter les zones transparentes d'une image.




Pour modifier la couleur d'arrière-plan, sélectionnez **Image > Couleur du canevas (Windows)** ou **Modifier la couleur du canevas (Mac)**.

Aligner des objets sur le canevas

Activez (ou désactivez) l'alignement sur le canevas pour aligner des objets et des zones de texte : sélectionnez **Snagit Editor > Image > Alignement sur le canevas**.

Définir l'aperçu par défaut sur le canevas

Cliquez sur le bouton **Options de zoom** au-dessus du panneau des captures pour ouvrir les options d'affichage des captures sur le canevas.



Enregistrer des favoris

Enregistrez les styles rapides que vous utilisez souvent dans l'outil Favoris. Cliquez sur l'★ qui apparaît sur le style pour ajouter ce style aux favoris. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.


Enregistrer des styles rapides et des thèmes

- Un **thème** est un ensemble de styles rapides personnalisés dans Snagit, basés sur une palette de couleurs présélectionnées.
- Avec les **styles rapides**, vous pouvez enregistrer les propriétés personnalisées que vous avez définies pour un outil afin de les réutiliser plus tard. Dans un thème, des styles rapides sont générés automatiquement, mais vous pouvez aussi personnaliser des styles rapides et les ajouter à un thème existant.

Voir Thèmes Snagit et Accès rapide aux styles et outils favoris.


Taille de miniature

Pour changer la taille des miniatures dans le panneau des captures récentes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément du panneau, puis sélectionnez **Taille de miniature > Petite, Moyenne ou Grande**.



Partage

Le bouton **Partage** permet d'accéder à plusieurs options pour partager vos images ou vidéos.



Vous pouvez ajouter des destinations de partage supplémentaires (Windows et Mac) et des extensions tierces (Mac). Voir Partage de captures.

Barre d'outils de Snagit Editor

Personnalisez la barre d'outil d'édition pour accéder rapidement à vos outils, destinations de partage et effets favoris. Vous avez la possibilité d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser les options de la barre d'outils. Dans la barre d'outils de Snagit Editor, sélectionnez **Plus > Personnaliser la barre d'outils**. Voir Personnalisation de la barre d'outils Snagit.

Thèmes Snagit

Harmonisez le style des annotations, des flèches, du texte et des images que votre organisation utilise dans ses projets ou sur son site Web.

Dans ce tutoriel :


- [Création d'un thème](#)
- [Modification d'un thème](#)
- [Exportation d'un thème](#)
- [Importation d'un thème](#)
- [Téléchargement d'un thème](#)


Créez et partagez un thème basé sur la palette de couleurs et les polices choisies pour votre projet, votre entreprise ou votre charte graphique. Snagit génère automatiquement des styles rapides à partir du thème afin de favoriser l'harmonisation des contenus.

Création d'un thème


1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.



2. Le panneau des styles rapides s'ouvre.
 - **Windows** : cliquez sur la liste déroulante **Thème** et sélectionnez l'option **Nouveau thème**.
 - **Mac** : cliquez sur l'icône  et sélectionnez l'option **Nouveau thème**.
3. La boîte de dialogue Nouveau thème s'affiche. Cliquez sur la liste déroulante **Couleurs** pour sélectionner les couleurs à appliquer automatiquement aux styles rapides créés avec le thème.




- Cliquez pour sélectionner une présélection ou une couleur de la palette.
- Entrez une valeur HEX ou RVB dans le champ.
- Cliquez sur le bouton Pipette, puis cliquez où vous le souhaitez dans l'écran pour sélectionner une couleur.

4. Cliquez sur le  pour ajouter une autre couleur. Procédez ainsi jusqu'à ce que vous ayez ajouté au thème toutes les couleurs souhaitées.


Conseil : sélectionnez 4 à 8 couleurs.

Il est recommandé de sélectionner de 4 à 8 couleurs pour générer un nouveau thème.

5. Cliquez sur l'onglet **Police** et choisissez la police voulue dans la liste déroulante.



6. Cliquez sur la case d'option pour activer ou désactiver l'ombre portée des outils.




7. Entrez un nom évocateur dans le champ **Nom du thème**.

8. Cliquez sur le bouton **Créer**.

Snagit génère automatiquement un ensemble de styles rapides en fonction des couleurs sélectionnées. Ce nouveau thème est disponible dans la plupart des outils.

Pour modifier des styles rapides spécifiques au sein du thème, voir Accès rapide aux styles et outils favoris.




Modification d'un thème

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.




2. Le panneau des styles rapides s'ouvre.

- **Windows** : dans la liste déroulante **Thème**, cliquez sur l'icône ⚙️ à côté du thème et sélectionnez **Modifier**.



- **Mac** : cliquez sur l'icône ⚙️ et sélectionnez **Modifier**.



3. La boîte de dialogue Modifier le thème s'affiche. Effectuez les modifications nécessaires.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

IMPORTANT

La modification d'un thème écrase les styles rapides qui lui sont déjà associés. Pour conserver les styles existants, vous pouvez modifier les styles rapides individuellement. Voir Accès rapide aux styles et outils favoris.

Exportation d'un thème


Exportez et partagez un thème pour assurer l'harmonisation des visuels dans un projet, sur un site ou au sein de votre entreprise.

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.




2. Les propriétés de l'outil sélectionné s'affichent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor.

- **Windows** : dans la liste déroulante Thème, cliquez sur l'icône ⚙️ à côté du thème et sélectionnez **Exporter**.



- **Mac** : cliquez sur l'icône ⚙️ et sélectionnez **Exporter le thème**.



3. Choisissez l'emplacement d'exportation et entrez un nom de fichier. Cliquez sur **Enregistrer**.

Snagit enregistre le thème dans un fichier SNAGTHEME. Vous avez la possibilité d'envoyer le fichier à d'autres collaborateurs qui pourront l'importer dans Snagit.

Vous devez disposer de Snagit Windows version 13.1 ou supérieure ou de Snagit Mac version 4.1 ou supérieure pour importer un thème.


Importation d'un thème

1. Dans Snagit Editor, cliquez pour sélectionner un outil.




2. Les propriétés de l'outil sélectionné s'affichent dans le panneau des propriétés situé dans la partie droite de Snagit Editor.

- **Windows** : cliquez sur la liste déroulante **Thème** et sélectionnez **Importer**.



- **Mac** : cliquez sur l'icône  et sélectionnez **Importer**.



3. Recherchez et sélectionnez le fichier SNAGTHEME et cliquez sur **Ouvrir**.

Snagit ajoute le thème à la liste des thèmes disponibles.

Téléchargement d'un thème

Des thèmes prêts à l'emploi sont disponibles en téléchargement sur le site Web TechSmith Assets. Voir [Téléchargement d'éléments TechSmith Assets pour Snagit](#).


Préférences de Snagit

Découvrez les paramètres de Snagit pour capturer, modifier, partager et enregistrer vos contenus comme vous le souhaitez.

Dans ce tutoriel :

- [Ouverture des préférences de Snagit](#)
- [Onglet Général](#)
- [Onglet Capture](#)
- [Onglet Touches de raccourcis/Clavier](#)
- [Onglet Editor \(Windows\)](#)
- [Onglet Partage](#)
- [Onglet Bibliothèque \(Windows\)](#)
- [Onglet Options avancées](#)

Ouverture des préférences de Snagit

- **Windows :**
 - **Préférences de capture :** sélectionnez **Fenêtre de capture > Fichier > Préférences de capture.**
 - **Préférence Editor :** sélectionnez **Snagit Editor > Édition > Préférences Editor.**
- **Mac :**
 - Sélectionnez **Fenêtre de capture > icône  > Autres préférences.**
 - Sélectionnez **Snagit Editor > Snagit > Préférences.**

Onglet Général

Remarque : Sous Windows, l'emplacement de certaines options diffère entre l'onglet Général dans les préférences de capture et la boîte de dialogue Préférences Editor.

Option

Lancer Snagit au démarrage de Windows (Windows)

Toujours laisser Snagit s'exécuter en arrière-plan (Mac)

Description


Permet d'ouvrir et d'exécuter Snagit au démarrage de l'ordinateur.

Remarque : Sous Windows, cette option est uniquement disponible dans la boîte de dialogue Préférences de capture.


Options de l'interface de capture
(Windows)

Affichage de Snagit (Mac)

- **Fenêtre de capture** : affiche la totalité des paramètres de capture ainsi que les présélections personnalisées pour capturer plus rapidement.



- **Widget de capture (ancien onglet OneClick)** : affiche des options de capture succinctes dans un onglet ancré au bord de l'écran. Le widget s'affiche lorsque vous passez le curseur sur la barre bleue. Faites glisser la barre bleue pour repositionner le widget sur le bord supérieur (Windows uniquement) ou sur le côté (Windows et Mac) de l'écran.




Remarque : Sous Windows, vous pouvez sélectionner l'option Widget de capture dans la boîte de dialogue Préférences de Snagit Editor. Sous l'onglet Général, sélectionnez **Afficher le widget de capture**.

Thème Snagit (Windows)

Thème de couleur d'Editor (Mac)

Dans la liste déroulante, sélectionnez Clair, Foncé ou Système (Mac) pour choisir le thème de couleur de l'interface Snagit.




Afficher les instructions (Windows)

Affichez les fenêtres contextuelles qui présentent les nouveautés ou expliquent une fonctionnalité que vous sélectionnez pour la première fois.


Afficher des informations
complémentaires dans les infobulles

Désactivez cette option pour afficher des infobulles concises.




Activez cette option pour afficher des infobulles améliorées, puis choisissez un format :

- **Texte seul** : affiche une description textuelle de la fonctionnalité de l'outil.



- **Vidéo et texte** : affiche une description textuelle et une brève animation pour illustrer la fonctionnalité de l'outil.



Envoyer des informations d'utilisation anonymes (Windows)
Envoyer des infos d'utilisation anonymes (Mac)

Envoyez des données anonymes sur l'utilisation de Snagit pour aider TechSmith à améliorer les futures versions. Pour en savoir plus sur les rapports d'utilisation, consultez le site Web de TechSmith.

Notifications

Sélectionnez les notifications que vous souhaitez recevoir parmi les options suivantes :

- **Ne pas afficher les notifications**
- **Afficher uniquement les notifications d'aide** : vous recevez des conseils et des astuces sur les fonctionnalités de Snagit.
- **Afficher les notifications d'aide et les promotions de TechSmith** (Windows) ou **Afficher toutes les notifications de TechSmith** (Mac) : vous recevez des conseils et des astuces ainsi que des informations sur les actualités et les webinaires de TechSmith, et d'autres messages promotionnels.

Remarque : l'option **Envoyer des infos/informations d'utilisation anonymes** doit être sélectionnée pour activer les notifications.

Envoyer des rapports d'erreur anonymes (Mac)

Envoyez des rapports anonymes lorsque Snagit plante, afin d'aider TechSmith à identifier et résoudre les bogues.

Rechercher automatiquement les mises à jour

Permet de vérifier automatiquement la dernière version de Snagit lorsque vous êtes connecté à Internet.

Sur Mac, sélectionnez la fréquence de recherche des mises à jour et indiquez si celles-ci doivent être téléchargées et installées automatiquement.

Réinitialiser les avertissements "Ne plus me demander" (Mac)

Si vous avez précédemment sélectionné l'option « Ne plus me demander » dans une invite, cliquez sur le bouton pour que tous les messages s'affichent à nouveau.

Onglet Capture

Option

Description

Masquer Snagit pendant la capture


Masque Snagit pendant la capture pour éviter qu'il ne soit visible dans vos images.

Ouvrir les captures d'écran copiées à partir des outils système (Windows)

Ouvre dans Snagit Editor les captures d'écran capturées à l'aide des outils système, comme l'outil Capture d'écran ou Capture d'écran et croquis.

Afficher la loupe (Windows)

La loupe aide à capturer les zones sélectionnées au pixel près.



Appuyez sur **W** pour masquer la loupe pendant la capture.

Pointeur simplifié (Windows)

Affiche un pointeur simplifié pour améliorer les performances de capture.

Commencer automatiquement l'enregistrement vidéo

Permet de démarrer automatiquement l'enregistrement vidéo après la sélection de la zone d'enregistrement vidéo.

Par défaut, cette option est désactivée. Pour commencer l'enregistrement, vous devez cliquer sur le bouton **Enregistrement**.

Afficher le compte à rebours vidéo

Affiche un compte à rebours de trois secondes avant le démarrage de l'enregistrement vidéo.

Afficher les commandes rapides sur les enregistrements en plein écran

Affiche les boutons **Webcam** et **Pause** dans l'angle inférieur droit de l'écran pendant un enregistrement vidéo en plein écran.

Ouvrir les captures d'écran et vidéos système dans Snagit (Mac)

Ouvrez dans Snagit Editor les captures d'écran et les vidéos capturées à l'aide des outils système de macOS ou des raccourcis clavier. La capture passe de l'emplacement système par défaut à la bibliothèque Snagit.

Sélectionnez **Conserver le fichier d'origine** pour effectuer une copie du fichier dans la bibliothèque Snagit.

Résoudre les autorisations de capture (Mac)

Snagit nécessite des autorisations pour capturer, modifier et partager des images ou des vidéos. Cliquez sur **Résoudre les autorisations de capture** pour ouvrir la boîte de dialogue Autorisations système et activer la webcam, le micro, la capture avec défilement, et plus. Voir Autorisations macOS.

Qualité vidéo (Windows)

Sélectionnez la qualité des enregistrements vidéo. Une qualité vidéo supérieure peut être obtenue avec des tailles de fichiers supérieures.

Fréquence d'images (Mac)

Sélectionnez la fréquence d'images Basse, Moyenne ou Haute pour les enregistrements vidéo. Une qualité vidéo supérieure peut donner des fichiers plus volumineux.

Mettre les captures à l'échelle 1920 x 1080 (Windows)

Permet de mettre à l'échelle les enregistrements vidéo selon des dimensions réduites. Les dimensions peuvent varier en fonction des dimensions d'enregistrement d'origine.

Sous-échantillonner les enregistrements vidéo Retina (Mac)

Lorsque la qualité vidéo revêt une certaine importance, envisagez de désactiver cette option. Quand elle est désactivée, l'aspect du texte et des images est plus net, mais l'enregistrement vidéo risque de créer des fichiers de taille et de dimensions supérieures.

Combiner les pistes audio (Mac)

Enregistre le son du micro et celui du système sur la même piste et combine les voies gauche et droite en mono. Envisagez de désactiver cette option si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement vidéo dans Camtasia pour le monter.

Composant Son du système (Mac)

Le composant de capture audio TechSmith vous permet d'enregistrer le son du système (le son des haut-parleurs de l'ordinateur) pendant une capture vidéo. Cliquez sur **Désinstaller le composant** pour désinstaller le plug-in Son du système de votre ordinateur. Pour en savoir plus, voir Autorisations macOS.

Remarque : Vous ne pourrez enregistrer le son du système pour aucune application requérant le plug-in.

Activer la webcam (Windows)

Sélectionnez une caméra intégrée ou connectée pour l'enregistrement d'une vidéo avec caméra. Pour en savoir plus, voir Enregistrement d'une vidéo avec Snagit.

Onglet Touches de raccourcis/Clavier

Vous pouvez modifier certaines touches de raccourcis. Pour afficher la liste des raccourcis par défaut, voir Guide des raccourcis de Snagit.

Pour modifier un raccourci clavier par défaut sous Windows :

1. Sélectionnez **Fenêtre de capture > Fichier > Préférences de capture > onglet Touches de raccourcis**.
2. Sélectionnez les raccourcis souhaités.
3. Cochez la case **Snagit peut ignorer d'autres affectations de raccourcis** pour éviter les conflits de raccourcis avec d'autres applications lorsque vous utilisez Snagit.
4. Cliquez sur **OK**.

Pour modifier un raccourci clavier par défaut sur Mac :

1. Sélectionnez **Snagit Editor > Snagit > Préférences > onglet Clavier**.
2. Cliquez sur un bouton de raccourci clavier.
3. Appuyez sur la combinaison de touches voulue au clavier.

Le nouveau raccourci clavier s'affiche dans le champ.


Onglet Editor (Windows)

Option

Description

Couleur de l'espace de travail d'Editor

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan d'Editor.



Pensez à modifier la couleur d'arrière-plan de façon à augmenter le contraste entre l'application et la capture prévisualisée sur le canevas.

Taille de la miniature des fichiers récents

Pour modifier la taille des miniatures dans le panneau des captures récentes, sélectionnez **Taille de la miniature des fichiers récents > Petite, Moyenne ou Grande** dans la liste déroulante.

Agrandir automatiquement le canevas pour l'ajuster aux objets

Augmente automatiquement la taille d'une image lors du collage ou du glissement d'objets hors des limites de l'image actuelle.

Remarque : Sur Mac, cette option est uniquement disponible sous l'onglet Options avancées.

La touche Échap ferme Editor

Définissez le raccourci de façon à fermer Snagit Editor avec la touche Échap.

Cette option est désactivée par défaut. Pour quitter Snagit, sélectionnez **Fichier > Quitter Snagit Editor**.



Afficher le pop-up des styles rapides du curseur

Affiche un aperçu du style d'outil à côté du curseur sur le canevas.



Afficher les libellés de la barre d'outils

Permet d'afficher les icônes seules ou les icônes et les libellés de texte sur la barre d'outils de Snagit Editor.



Activer la correction orthographique

Activez la correction orthographique du système d'exploitation pour identifier les mots mal orthographiés dans les légendes, les zones de texte et les résultats de la Saisie de texte.

Sélectionnez la langue de la correction orthographique dans la liste déroulante.

Onglet Partage

Pour en savoir plus sur l'onglet Partage, voir [Partage de captures](#).

Onglet Bibliothèque (Windows)

Option

Description

Nombre maximal de fichiers récents

Entrez le nombre maximal de captures à afficher simultanément dans **Fichier > Ouvrir un fichier récent**. Entrez une valeur numérique comprise entre 1 et 15.

Enregistrer automatiquement les nouvelles captures d'image dans la bibliothèque

Par défaut, Snagit enregistre automatiquement les nouvelles captures dans la bibliothèque Snagit. Si cette option est désactivée, les captures non enregistrées sont fermées et supprimées lorsque vous quittez Snagit.

Enregistrer automatiquement les nouvelles captures vidéo dans la bibliothèque

Par défaut, Snagit enregistre automatiquement les nouvelles captures dans la bibliothèque. Si cette option est désactivée, les captures non enregistrées sont fermées et supprimées lorsque vous quittez Snagit.

Me demander avant de supprimer les fichiers

Affiche un message avant de supprimer les fichiers dans Snagit.

Supprimer tous les éléments du panneau des captures lors de la fermeture d'Editor

Supprime tous les éléments du panneau des captures lors de la fermeture de Snagit. Lors de la prochaine ouverture de Snagit, le panneau des captures sera vide.

Emplacement de la bibliothèque

Par défaut, les fichiers de la bibliothèque se trouvent dans le dossier suivant : C:\Utilisateurs\nom d'utilisateur\Documents\Snagit. Pour modifier cet emplacement, cliquez sur **Choisir un emplacement**. Pour en savoir plus, voir Gestion de la bibliothèque.

Afficher l'invite pour convertir et utiliser les captures passées

Lorsque vous ouvrez la bibliothèque pour la première fois dans Snagit 2022, Snagit vous invite à convertir vos captures antérieures du format de fichier SNAG au format SNAGX. Si vous avez déjà sélectionné **Ignorer et ne pas convertir**, activez cette option pour rétablir l'invite et avoir la possibilité de convertir les captures effectuées avec une version antérieure de Snagit.

Onglet Options avancées

Option

Description

Toujours laisser Editor s'exécuter en arrière-plan (Windows)

Activez cette option pour ouvrir les captures plus rapidement dans Snagit Editor. L'exécution de Snagiteditor.exe se poursuit dans le gestionnaire des tâches Windows même après la fermeture de la fenêtre Snagit Editor.

Supprimer le contenu rogné (Windows)

Supprime automatiquement le contenu rogné d'une image.

Aplatir automatiquement les images collées (Windows)

Permet d'aplatir automatiquement les images ou les objets collés sur le canevas. Les objets collés ne sont pas modifiables et deviennent des composants permanents de l'image une fois aplatie.

Réduire les images Retina lors du partage (Mac)

Permet de réduire la taille d'une image Retina pour améliorer son affichage sur un écran à résolution standard. Cette option est activée par défaut et réduit la taille de l'image lorsque :

- vous partagez une image vers l'une des destinations de partage de Snagit ;
- vous faites glisser des images de Snagit Editor vers un autre emplacement.

Conseil

Maintenez la touche **Maj** enfoncée pour désactiver temporairement ce paramètre lorsque vous faites glisser une image depuis Snagit Editor.

Conserver un double modifiable de la capture lors de l'enregistrement (Mac)

Crée une copie des fichiers .snagx dans le panneau des captures pour permettre de le modifier ultérieurement lorsque vous l'enregistrez sous un format de fichier autre que .png.

Agrandir automatiquement le canevas pour l'ajuster aux objets

Augmente automatiquement la taille d'une image lors du collage ou du glissement d'objets hors des limites de l'image actuelle.

Remarque : Sous Windows, cette option est uniquement disponible sous l'onglet Editor.

Afficher la barre d'outils d'édition rapide sur le canevas (Mac)

Affiche une barre de propriétés flottante pour les légendes, le texte, les formes et d'autres outils.



Toujours utiliser ces paramètres pour créer des images (Mac)

Définit les dimensions d'image par défaut lorsque vous sélectionnez **Fichier > Nouvelle image** (Cmd+N). Si vous activez cette option, la boîte de dialogue de saisie des dimensions personnalisées des nouvelles images ne s'ouvre pas.

Toujours utiliser l'icône de barre de menus en noir et blanc (Mac)

L'icône de barre de menu de Snagit devient route pendant l'enregistrement vidéo. Sélectionnez cette option pour conserver l'icône Snagit en noir ou blanc pendant l'enregistrement.



Emplacement de la bibliothèque (Mac)
(anciennement Emplacement
d'enregistrement automatique)

Les captures image non enregistrées sont stockées sous forme de fichier .snagx et les captures vidéo sous forme de fichier .mp4 dans : Nom d'utilisateur/Images/Snagit.

Cliquez sur le bouton **Choisir** pour sélectionner un autre emplacement. Voir Gestion de la bibliothèque.

Format pour glisser et coller (Mac)

Permet de définir le format de fichier par défaut pour faire glisser les captures de Snagit Editor vers un autre emplacement ou une autre application.

Partage sur mobile

Ajoutez un appareil mobile sous **Fichier > Connecter un appareil mobile** pour activer cette option et permettre le partage d'images et de vidéos entre l'appareil mobile et Snagit.

- **Conserver les dimensions d'origine de l'image** : Snagit redimensionne automatiquement les images d'appareils mobiles afin d'en améliorer la visualisation dans Snagit Editor. Activez cette option pour importer des images d'appareils mobiles aux dimensions d'origine.
- **Nom de connexion** : TechSmith Fuse se souvient de chaque connexion et vous permet de choisir l'instance de Snagit à utiliser pour l'envoi d'images ou de vidéos d'appareils mobiles. Vous pouvez personnaliser le nom de chaque connexion afin d'être certain que les fichiers sont envoyés à l'ordinateur Snagit correct.
- **Port** : il s'agit du numéro de port pour connecter TechSmith Fuse à Snagit.

Téléchargement d'éléments TechSmith Assets pour Snagit

Découvrez comment télécharger des timbres, des photos, des thèmes et des modèles pour Snagit.

Dans ce tutoriel :

- [Types d'éléments](#)
- [Téléchargement d'éléments dans Snagit](#)
- [Téléchargement d'éléments sur votre ordinateur](#)

Améliorez vos captures d'image avec des éléments téléchargés depuis le site Web TechSmith Assets.


Types d'éléments

Les types d'éléments suivants sont disponibles en téléchargement sur le site <https://library.techsmith.com/Snagit>.

Type d'élément	Description
Timbres	Créations spécialement conçues pour annoter des images.
Photos	Photos libres de droits pour améliorer vos images dans Snagit.
Thèmes	Présélections de couleurs pour les styles rapides de Snagit.
Modèles	Mises en page prêtes à l'emploi pour créer des documents visuels, des tutoriels et des supports de formation. Remarque : Les modèles ne sont disponibles que dans Techsmith Snagit 2020 ou version ultérieure.


Téléchargement d'éléments dans Snagit

1. Sélectionnez une option de téléchargement dans Snagit ou rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets :
 - Pour les timbres, sélectionnez **Snagit Editor > outil Timbre > panneau Propriétés > Styles rapides > bouton Télécharger plus.**
 - Pour les modèles, sélectionnez **Snagit Editor > Fichier > Créer une image à partir d'un modèle > lien Télécharger plus.**
2. Le site Web Techsmith Assets s'ouvre. Connectez-vous avec votre compte TechSmith.
3. Sélectionnez un type d'élément et une catégorie. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en afficher l'aperçu.
4. Cliquez sur le bouton **Send to Snagit** (Envoyer dans Snagit) pour télécharger l'élément dans Snagit.



Remarque : Vous devez disposer de la version 2020 ou d'une version ultérieure de Snagit pour télécharger des éléments directement dans Snagit. Pour les versions précédentes, voir [Téléchargement d'éléments sur votre ordinateur](#).

5. Dans le message d'invite, cliquez sur le bouton **Ouvrir Snagit Editor** (Windows) ou **Autoriser** (Mac)



L'élément est téléchargé dans Snagit.


- Pour les timbres, sélectionnez l'**outil Timbre > liste déroulante Timbre** et choisissez la catégorie de timbres. Voir Outil Timbre.
- Pour les photos, l'image s'ouvre dans le panneau des captures récentes et s'ajoute à la bibliothèque.
- Pour les thèmes, le thème s'affiche dans le panneau des styles rapides des annotations, des flèches et de l'outil Texte, entre autres. Voir Thèmes Snagit.
- Pour les modèles, la boîte de dialogue Créer une image à partir d'un modèle s'ouvre automatiquement dans Snagit Editor et présente l'élément téléchargé. Voir Création de guides visuels à partir de modèles.

Téléchargement d'éléments sur votre ordinateur

Pour savoir comment télécharger des éléments sur votre ordinateur, suivez les procédures ci-après en fonction de votre navigateur Web :


▼ Google Chrome

1. Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.
2. Sélectionnez un type d'élément et une catégorie.
3. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en afficher l'aperçu. Cliquez sur le bouton **Télécharger**.



Remarque : Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir télécharger des éléments.


4. Google Chrome télécharge l'élément dans votre dossier Téléchargements. Cliquez sur le menu déroulant au bas de votre navigateur Web et sélectionnez **Afficher dans le dossier**.



- Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l'élément téléchargé pour l'ouvrir dans Snagit.
- Pour les images, sélectionnez **Snagit Editor > Fichier > Ouvrir** (Windows) ou **Snagit > Ouvrir** (Mac) pour ouvrir l'élément dans Snagit.

▼ Microsoft Edge

1. Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.
2. Sélectionnez un type d'élément et une catégorie.
3. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en afficher l'aperçu. Cliquez sur le bouton **Télécharger**.




Remarque : Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir télécharger des éléments.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** au bas de votre navigateur Web.




5. Microsoft Edge télécharge l'élément dans votre dossier Téléchargements. Cliquez sur le bouton **Ouvrir le dossier** au bas de votre navigateur Web.



- Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l'élément téléchargé pour l'ouvrir dans Snagit.
- Pour les images, sélectionnez **Snagit Editor > Fichier > Ouvrir** (Windows) ou **Snagit > Ouvrir** (Mac) pour ouvrir l'élément dans Snagit.


▼ Firefox

1. Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.
2. Sélectionnez un type d'élément et une catégorie.
3. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en afficher l'aperçu. Cliquez sur le bouton **Télécharger**.




Remarque : Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir télécharger des éléments.

4. Une boîte de dialogue s'affiche. Sélectionnez **Enregistrer le fichier**, puis cliquez sur **OK**.




5. Firefox télécharge l'élément dans votre dossier Téléchargements. Cliquez sur le bouton **Téléchargements** dans l'angle supérieur droit de votre navigateur Web.



- Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l'élément téléchargé pour l'ouvrir dans Snagit.
- Pour les images, sélectionnez **Snagit Editor > Fichier > Ouvrir** (Windows) ou **Snagit > Ouvrir** (Mac) pour ouvrir l'élément dans Snagit.

▼ Internet Explorer

1. Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.
2. Sélectionnez un type d'élément et une catégorie.
3. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en afficher l'aperçu. Cliquez sur le bouton **Télécharger**.




Remarque : Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir télécharger des éléments.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** au bas de votre navigateur Web.



5. Internet Explorer télécharge l'élément dans votre dossier Téléchargements. Cliquez sur le bouton **Ouvrir le dossier** au bas de votre navigateur Web.




6. Une boîte de dialogue de sécurité s'affiche. Cliquez sur le bouton **Autoriser**.
7. Pour ouvrir l'élément dans Snagit :

- Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l'élément téléchargé.
- Pour les images, sélectionnez **Snagit Editor > Fichier > Ouvrir** (Windows) ou **Snagit > Ouvrir** (Mac).

▼ Safari

1. Rendez-vous sur le site Web TechSmith Assets et connectez-vous avec votre compte TechSmith.
2. Sélectionnez un type d'élément et une catégorie.
3. Placez le curseur de la souris sur un élément pour en afficher l'aperçu. Cliquez sur le bouton **Télécharger**.



Remarque : Les nouveaux utilisateurs doivent accepter les conditions du service avant de pouvoir télécharger des éléments.

4. Safari télécharge l'élément dans votre dossier Téléchargements.


- Pour les timbres, les thèmes et les modèles, double-cliquez sur l'élément téléchargé pour l'ouvrir dans Snagit.
 - Pour les images, sélectionnez **Snagit Editor > Fichier > Ouvrir** (Windows) ou **Snagit > Ouvrir** (Mac) pour ouvrir l'élément dans Snagit.
-

Partage sur Slack


Avec TechSmith Snagit, vous pouvez partager une image ou une vidéo sur un canal ou dans un message direct Slack.

Remarque : Pour partager sur Slack, vous devez utiliser Snagit 2020 ou une version plus récente. Cliquez ici pour télécharger la dernière version de Snagit.


1. Cliquez sur une image ou une vidéo dans le panneau des captures récentes pour la sélectionner.
2. Dans Snagit Editor, sélectionnez **Partage > Slack**.



3. Une page Web s'affiche. Saisissez l'URL de votre espace de travail Slack et cliquez sur **Continuer**.




4. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur **Se connecter**.



The image shows the Slack sign-in page. At the top is the Slack logo. Below it is the heading "Sign in to Your" followed by "yourworkspace.slack.com". There are two input fields: "Email address" with the placeholder "name@work-email.com" and "Password" with the placeholder "Your password". A purple "Sign In" button is below the password field. There is a checked checkbox for "Remember me on this device". At the bottom, there are two links: "Forgot your password? Get help signing in" and "Looking for another workspace? Find your workspaces".

5. Une boîte de dialogue d'autorisation s'affiche. Cliquez sur le bouton **Permettre** pour que Snagit puisse accéder à votre espace de travail Slack.
6. Dans la liste déroulante **Partager sur**, sélectionnez le nom du canal ou du message direct. Saisissez éventuellement un message.



The image shows a "Share to Slack" dialog box. It has a title bar with "Share to Slack" and window control buttons. The dialog contains the following information: "Account: username@yourworkspace.com" with a "Sign Out" button; "Workspace: Your Workspace"; "Share to: # general" with a dropdown arrow; and a "Message:" text area. At the bottom, there are two buttons: "Share" and "Cancel".

7. Cliquez sur le bouton **Partager**.
Snagit télécharge l'image ou la vidéo sur Slack et copie l'URL dans votre Presse-papiers.

Guide des raccourcis de Snagit

Consultez rapidement les raccourcis utilisés dans Snagit et découvrez comment personnaliser les raccourcis de capture.

Dans ce tutoriel :

- [Personnalisation des raccourcis de capture](#)
- [Raccourcis de capture](#)
- [Raccourcis de Snagit Editor](#)
- [Raccourcis des outils](#)

Personnalisation des raccourcis de capture

Pour afficher les raccourcis clavier que vous pouvez personnaliser :

- **Windows** : sélectionnez Fenêtre de capture > Fichier > Préférences de capture > onglet Touches de raccourcis.
- **Mac** : sélectionnez Snagit > Préférences > onglet Clavier.

Raccourcis de capture

Remarque : Les raccourcis de Snagit sont testés sur un clavier QWERTY. Il se peut que certains ne fonctionnent pas sur le clavier que vous utilisez. Pour configurer vos propres raccourcis clavier, voir [Personnalisation des raccourcis de capture](#).

Option	Windows	Mac
Mode de capture sélectionné/Capture globale	Impr. écran	Ctrl+Maj+C
Capture All-in-One	–	Ctrl+Maj+O
Capture d'image	–	Ctrl+Maj+S
Capture Mission Control (Mac)	–	Ctrl+Maj+M
Exposer (Window)/Capturer (Mac)	–	Ctrl+Maj+W
Capture de menu	–	Ctrl+Maj+E
Refaire la dernière capture	Pour définir une touche de raccourci pour cette option, sélectionnez Fenêtre de capture > Fichier > Préférences de capture > onglet Touches de raccourcis .	Ctrl+Maj+R
Capture vidéo	–	Ctrl+Maj+V

Guides de sélection vidéo	G	G
Commencer l'enregistrement	Maj+F9	Ctrl+Maj+Barre d'espace
Pause/Reprendre l'enregistrement	Maj+F9	Ctrl+Maj+Barre d'espace
Arrêter l'enregistrement	Maj+F10	Ctrl+Maj+V
Loupe	M	M
Annuler la capture	Échap	Échap
Afficher/Masquer l'aide pour la capture	F1	H
Capturer le plein écran	–	F
Capturer plusieurs zones	–	Maintenir la touche Commande enfoncée
Mettre fin à la capture d'images multiples	Clic avec le bouton droit de la souris sur l'écran	–
Défilement horizontal	H	R
Défilement vertical	V	D
Défilement en diagonale	B	X
Déplacer le pointeur de 1 pixel	Touches fléchées	–
Rapport hauteur/largeur 1:1 de la capture (carré)	Maintenir la touche Maj enfoncée	–
Zone (rapport hauteur/largeur 16:9)	Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l'écran. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour maintenir le rapport hauteur/largeur 16:9 pour la sélection.	–
Zone (rapport hauteur/largeur 4:3)	Cliquez et faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l'écran. Maintenez les touches Ctrl+Maj enfoncées pour maintenir le rapport hauteur/largeur 4:3 pour la sélection.	–
Effectuer une capture	Entrée	–
Commencer une sélection de zone	Maj+Entrée	–


Option	Windows	Mac
Ouvrir Editor	–	Cmd+Maj+E
Passer en plein écran	–	Cmd+Maj+F
Ouvrir les préférences	–	Cmd+Virgule
Masquer Snagit	Ctrl+Maj+X	Cmd+H
Quitter Snagit	–	Cmd+Q
Nouvelle image	Ctrl+N	Cmd+N
Créer à partir du Presse-papiers	Ctrl+Maj+N	Maj+Cmd+N
Créer une image à partir d'un modèle	Ctrl+Alt+C	Option+Maj+C
Ouvrir	Ctrl+O	Cmd+O
Fermer Snagit	Alt+F4	Cmd+W
Fermer la capture	Ctrl+F4 Ctrl+W	Maj+Cmd+W
Tout fermer	–	Option+Cmd+W
Enregistrer	Ctrl+S	Cmd+S
Enregistrer sous	Ctrl+Maj+S	Maj+Cmd+S
Tout enregistrer	–	Option+Cmd+S
Imprimer	Ctrl+P	Cmd+P
Annuler	Ctrl+Z	Cmd+Z
Rétablir	Ctrl+Y	Maj+Cmd+Z
Couper	Ctrl+X	Cmd+X
Copier	Ctrl+C	Cmd+C
Tout copier	Ctrl+Maj+C	Option+Cmd+C
Coller	Ctrl+V	Cmd+V
Dupliquer	Ctrl+D Ctrl+Clic (outils Déplacement, Timbre et Étape)	Maj+Cmd+D

Supprimer	Ctrl+Suppr	Supprimer
Tout sélectionner	Ctrl+A	Cmd+A
Tout désélectionner	Ctrl+D	Cmd+D
Inverser la sélection	Ctrl+I	Maj+Cmd+I
Avancer	Ctrl+Maj+F	–
Reculer	Ctrl+Maj+B	–
Grouper	Ctrl+Maj+G	–
Dissocier	Ctrl+Maj+U	–
Atteindre l'image suivante	–	Flèche droite
Atteindre l'image précédente	–	Flèche gauche
Atteindre le début	–	Cmd+Retour
Atteindre la fin	–	Maj+Cmd+Retour
Image suivante (vidéo à partir d'images)	Flèche droite	Flèche droite
Image précédente (vidéo à partir d'images)	Flèche gauche	Flèche gauche
Dessiner un carré ou un cercle parfait Déplacer ou dessiner un objet sur une ligne	Maintenir la touche Maj enfoncée pendant l'opération	Maintenir la touche Maj enfoncée pendant l'opération
Dessiner sur les objets	–	Maintenir la touche Option enfoncée pendant l'opération
Alignement sur le canevas	–	Maintenir la touche Option enfoncée pendant l'opération
Ajuster au canevas	–	Cmd+K
Écrêter	–	Maj+Cmd+X
Aplatir	Ctrl+T	Maj+Cmd+T
Tout aplatir	Ctrl+Maj+T	Ctrl+Maj+T
Taille réelle	Ctrl+O	Cmd+O
Zoomer pour tout afficher	–	Cmd+Maj+O
Zoom avant	Ctrl+Plus	Cmd+Plus

		Option+Défiler vers le bas
Zoom arrière	Ctrl+Moins	Cmd+Moins Option+Défiler vers le haut
Redimensionner une image	–	Maj+Cmd+R
Faire pivoter l'image	–	Cmd+R
Afficher la Bibliothèque	–	Cmd+1
Afficher/Masquer le panneau des effets	–	Cmd+2
Afficher/masquer les propriétés	–	Cmd+3
Afficher/Masquer le panneau des captures récentes	–	Option+Cmd+T
Capture suivante du panneau	–	Cmd+[
Capture précédente du panneau	–	Cmd+]
Ouvrir l'historique de partage	–	Option+Maj+S

Raccourcis des outils

Sous Windows, des raccourcis sont affectés aux dix premiers emplacements de la barre d'outils de Snagit Editor. Pour utiliser l'outil correspondant, appuyez sur les combinaisons de touches Ctrl+1 à Ctrl+9.




Option	Raccourcis Mac
Favoris	Ctrl+R
Flèche ou ligne	Ctrl+A
Texte	Ctrl+T
Légende	Ctrl+D
Forme	Ctrl+U
Timbre	Ctrl+I
Remplir	Ctrl+F

Déplacement	Ctrl+V
Sélection	Ctrl+L
Flou	Ctrl+B
Simplifier	Ctrl+Y
Baguette magique	Ctrl+W
Rogner	Ctrl+C
Découper	Ctrl+X
Stylo	Ctrl+P
Surligneur	Ctrl+H
Étape	Ctrl+S
Gomme	Ctrl+E
Loupe	Ctrl+M


Autorisations macOS

Activez les autorisations sur le système d'exploitation Mac (macOS) afin d'autoriser Snagit à capturer, modifier et partager des images et des vidéos.

Snagit nécessite des autorisations pour capturer, modifier et partager des images ou des vidéos. Une boîte de dialogue s'affiche lorsqu'une autorisation est requise.




1. Cliquez sur **Modifier les autorisations système** pour activer chaque autorisation.
2. Dans la boîte de dialogue Sécurité et confidentialité, sélectionnez les options **Snagit** et **SnagitHelp** pour la version que vous utilisez.



Remarque : Pour que certaines modifications d'autorisation prennent effet, vous êtes invité à fermer et rouvrir Snagit.


3. Cliquez sur le rond rouge pour fermer la boîte de dialogue Sécurité et confidentialité, puis cliquez sur **Terminé** pour fermer la boîte de dialogue Autorisation système.




Modification manuelle des autorisations

Procédez comme suit pour afficher et modifier toutes les autorisations en même temps, plutôt que de le faire à chaque fois que Snagit vous y invite.

1. Sélectionnez le **menu Snagit > Préférences > onglet Capture**.
2. Cliquez sur le bouton **Résoudre les autorisations de capture**.




3. Cliquez sur **Modifier les autorisations système** pour activer chaque autorisation.




Remarque : Certaines autorisations pour des applications telles que Safari ne présentent pas la mention « Activée » si l'application n'est pas actuellement ouverte. Fermez la boîte de dialogue Autorisations système, ouvrez l'application, puis rouvrez la boîte de dialogue Autorisations système.

4. Dans la boîte de dialogue Sécurité et confidentialité, sélectionnez les options **Snagit** et **SnagitHelper** pour la version que vous utilisez.




Remarque : Pour que certaines modifications d'autorisation prennent effet, vous êtes invité à fermer et rouvrir Snagit.

5. Cliquez sur le rond rouge pour fermer la boîte de dialogue Sécurité et confidentialité, puis cliquez sur **Terminé** pour fermer la boîte de dialogue Autorisations système.



Activation du son du système

1. Choisissez le **menu Snagit > Préférences > onglet Capture > bouton Résoudre les autorisations de capture** pour accéder à la boîte de dialogue Autorisations système.
2. Cliquez sur **Activer** en regard de Son du système.
3. Cliquez sur **Installer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche afin d'installer le plug-in de son du système.



4. Cliquez sur **Terminé** pour fermer la boîte de dialogue Autorisations système.

Remarque : En cas d'erreurs ou de problèmes lors de l'activation du son du système, voir MacOS et le composant de capture audio du système Snagit.











Compatibilité du format de fichier Snagit

Découvrez les options et les propriétés d'outils qui présentent une compatibilité restreinte avec les versions antérieures ou d'une plateforme à l'autre.


Enregistrement au format SNAG

Le format de fichier SNAG (utilisé dans les versions antérieures de Snagit Windows) ne prend pas en charge certaines des nouveautés de Snagit 2022. Pour conserver ces options dans votre fichier, enregistrez-le au format SNAGX.

Le tableau suivant présente les différences entre les images enregistrées au format SNAGX et celles enregistrées au format SNAG :

Propriété d'outil	Enregistrée au format SNAGX (nouveau format de fichier)	Enregistrée au format SNAG (pour les versions antérieures de Snagit Windows)
Outils Flèche et Ligne Extrémités en « T »		
Outil Légende Pointeurs multiples		
Outil Légende Pointeur en nuage		
Outils Légende et Texte Marges de texte réduites		
Outil Étape Remplissage transparent		

Lorsque vous sélectionnez **Fichier > Enregistrer sous > SNAG** pour un fichier contenant l'une de ces propriétés, une boîte de dialogue s'affiche.



- Sélectionnez **Enregistrer en .snagx** pour conserver les propriétés.
- Sélectionnez **Enregistrer en .snag** pour enregistrer l'image sans ces propriétés.







Compatibilité multiplateforme

Entre Windows et Mac

Certaines propriétés d'outil dans Snagit Windows ne sont pas entièrement prises en charge dans Snagit Mac. Les fichiers qui présentent ces propriétés risquent de ne pas avoir le même aspect une fois ouverts dans Snagit Mac.

Le tableau suivant montre l'aspect des images créées dans Snagit Windows, puis ouvertes dans Snagit Mac :

Propriété d'outil	Windows	Mac
Outil Flèche Certains styles d'extrémités		
Outil Flèche Les courbes présentent le même aspect sur Mac. Modifiez-les avec les poignées de courbe Windows (courbe de Bézier) plutôt qu'avec les poignées de courbe Mac. (Pour en savoir plus sur la modification des courbes sur chaque plateforme, voir Outil Flèche.)		
Outil Légende Formes avec coins arrondis		





<p>Outil Légende Formes avec pointeurs courbés et ajustables en largeur</p>		
<p>Outil Stylo Forme de stylo autre que le rond</p>		
<p>Outils Légende et Texte Marges de texte</p>		









Remarque : Snagit Mac n'affiche pas ces propriétés de la même manière que Snagit Windows, mais il les conserve dans le fichier. Les propriétés présentent l'aspect attendu lorsque le fichier est rouvert dans Snagit Windows.

Entre Mac et Windows

Certaines options de Snagit Mac ne sont pas prises en charge dans Snagit Windows. Elles risquent de ne pas s'afficher de la même manière et peuvent être perdues lorsque vous ouvrez le fichier dans Snagit Windows.

Le tableau suivant montre l'aspect des images créées dans Snagit Mac, puis ouvertes dans Snagit Windows :


Option ou propriété d'outil	Mac	Windows
<p>Effets Bordure, ombre, bord et autres effets</p>		
<p>Verrouillage d'objet Les objets verrouillés sur Mac sont modifiables sous Windows</p>		
<p>Outil Flèche Les courbes présentent le même aspect sous Windows. Modifiez-les avec les</p>		

<p>poignées de courbe Mac plutôt qu'avec les poignées de courbe Windows (courbe de Bézier). (Pour en savoir plus sur la modification des courbes sur chaque plateforme, voir Outil Flèche.)</p>		
<p>Outil Remplir Remplissage global</p>		
<p>Outil Légende Pointeur sur forme explosive</p>		
<p>Outil Forme Styles de ligne en pointillés</p>		

IMPORTANT

Les propriétés non prises en charge sont perdues si vous ouvrez le fichier dans Snagit Windows.

Si vous ouvrez un fichier comprenant des fonctionnalités non prises en charge, une boîte de dialogue s'affiche.



- Sélectionnez **Ouvrir le fichier** au risque de perdre les fonctionnalités non prises en charge.
- Sélectionnez **Annuler** pour préserver le fichier et continuer de le modifier dans Snagit Mac.