



Ayuda de Snagit

Versión 2022
Octubre de 2022

Todos los derechos reservados

Este manual, así como el software descrito en él, se proporciona bajo licencia y se puede usar o copiar solo de acuerdo con los términos de dicha licencia. El contenido de este manual se proporciona únicamente con fines informativos, está sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso de TechSmith Corporation. TechSmith Corporation no asume ninguna responsabilidad por los errores o imprecisiones que puedan aparecer en este manual.

Marcas comerciales

All-In-One Capture, Camtasia, Camtasia Relay, Camtasia Studio, Coach's Eye, Coach's Eye +, DubIt, EnSharpen, Enterprise Wide, Jing, Knowmia, Morae, Rich Recording Technology (RRT), Screencast, Screencast.com, ScreenChomp, Show The World, SmartFocus, Snagit, TechSmith, TechSmith AppShow, TechSmith Fuse, TechSmith Loop, TechSmith Relay, TechSmith Screencast, TechSmith Smart Player y TSCC son marcas o marcas registradas de TechSmith Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Esta lista no es una lista completa de todas las marcas de TechSmith Corporation. La ausencia de nombres/marcas o logotipos en este aviso no constituye una renuncia a ningún derecho de propiedad intelectual que TechSmith Corporation haya establecido en ninguno de sus productos, funciones o nombres/marcas de servicios o logotipos. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Novedades de Snagit 2022

Las nuevas funciones y mejoras permiten trabajar con mayor fluidez en varios ordenadores y colaborar en todos los sistemas operativos.

Almacenamiento de la biblioteca en la nube

Guarda tu biblioteca en la nube para acceder a las capturas desde cualquier ordenador y haz copias de seguridad automáticamente. Snagit es compatible con los siguientes servicios de almacenamiento de terceros:

- Box
- Dropbox Business
- Dropbox Personal
- iCloud (de momento solo en Windows)
- OneDrive for Business
- OneDrive Personal

Para obtener más información sobre los servicios en la nube y su configuración, consulta [Gestionar la biblioteca](#).




Los usuarios de Snagit para Windows verán mejoras en el rendimiento de la biblioteca con una carga y búsqueda más rápidas. Consulta [Introducción a la biblioteca de Snagit](#) para recordar todo lo que puedes hacer con tu biblioteca de Snagit.

Formato de archivo multiplataforma

Abre y edita los mismos archivos de Snagit en ordenadores Windows y Mac. El formato de archivo SNAGX de Snagit sustituye al antiguo formato SNAG para Windows y al formato SNAGPROJ para Mac y ahora es compatible con ambas plataformas.

Las personas y los equipos que utilizan tanto ordenadores Windows como Mac pueden abrir, editar y compartir archivos de Snagit con facilidad.



- Para obtener más información sobre el formato de archivo SNAGX, consulta [Prácticas recomendadas para guardar tus archivos de Snagit](#).
- Para abrir y editar capturas de versiones anteriores de Snagit para Windows, consulta [Convertir tus capturas anteriores](#).

Coherencia de herramientas multiplataforma

El nuevo formato SNAGX viene acompañado de una mayor coherencia entre Windows y Mac. Disfruta de nuevas propiedades de las herramientas para obtener estilos más coherentes en todas las plataformas.

Novedad en Windows	Novedad en Mac
<p>Varias colas para rótulos</p> 	<p>Tamaños ajustables de inicio y final de flecha</p> 
<p>Relleno transparente para pasos</p> 	<p>Controles avanzados de sombra en las herramientas Flecha, Texto, Rótulo, Forma, Sello, Pincel y Paso.</p> 
<p>Estilos de final en forma de "T" para flechas</p> 	<p>Agrupación de objetos</p> 


No te pierdas nuestros tutoriales sobre herramientas para obtener información e instrucciones detalladas sobre cada herramienta y sus propiedades.

Vídeo con imagen dentro de imagen

Graba la pantalla y la cámara web al mismo tiempo con la función Imagen dentro de imagen de Snagit.

- Mejora tus vídeos con un toque más personal.
- Comunica con más claridad mediante expresiones faciales.
- Controla la forma, el tamaño y la ubicación del vídeo de la cámara web en tu grabación.
- Apagar y encender la cámara durante la grabación según sea necesario.

Para obtener más información, consulta [Grabar un vídeo con imagen dentro de imagen](#).



Mejoras de vídeo

Snagit 2022 viene con un motor de vídeo actualizado para una mayor estabilidad, una mejor sincronización de audio y vídeo, y mejor compatibilidad con una mayor variedad de cámaras web.

- Para impulsar la comunicación en tu lugar de trabajo y eliminar las reuniones innecesarias, consulta [Grabar un vídeo con Snagit](#).
- Para empezar a crear contenido instructivo, consulta [Convertir tus capturas en pantalla en un vídeo](#).


Información sobre herramientas de vídeo

La gran cantidad de herramientas de Snagit te ayudan a marcar y anotar las capturas de forma rápida y clara. Descúbrelas todas con la nueva información sobre herramientas mejorada. Estas animaciones explicativas fáciles de entender te ayudan a mejorar tus flujos de trabajo actuales y te dan la oportunidad de descubrir herramientas de Snagit que antes se pasaban por alto.

Pasa el cursor del ratón por encima de una herramienta en la barra de herramientas Snagit Editor hasta que aparezca la información sobre la herramienta de vídeo. Haz clic en **Más información** en la información sobre la herramienta para ver un tutorial sobre la herramienta y sus propiedades.

Herramienta Foco

Novedad para los usuarios de Mac: destaca una zona de tu imagen atenuando o desenfocando el área circundante, todo con con una sola herramienta.



- Para obtener más información, consulta [Herramienta Foco \(Mac\)](#).
- Los usuarios de Windows pueden seguir combinando los efectos Foco y Lupa. Consulta [Añadir efectos](#).

Capturar tu pantalla

Aprende a hacer tu primera captura con Snagit.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Abrir la ventana de captura](#)
- [Descripción general de la ventana de captura](#)
- [Tomar tu primera captura](#)


Este tema ofrece una breve introducción para ayudarte a realizar tu primera captura con Snagit. Para obtener información más detallada sobre cómo realizar una captura o un vídeo de cualquier elemento de la pantalla, consulta los siguientes temas:


- Capturar una imagen
- Grabar un vídeo con Snagit
- Graba un vídeo con imagen dentro de imagen
- Capturar un área de desplazamiento
- Capturas habituales con Snagit


Abrir la ventana de captura

Desde la ventana de captura se puede acceder a todos los ajustes de captura de Snagit. Para abrir la ventana de captura de Snagit:


- En Windows, haz clic en el icono de Snagit de la barra de herramientas o en la barra de notificaciones.



- En Mac, haz clic en el icono  de la barra de menús.




- En Snagit Editor, haz clic en el botón **Captura**.



Descripción general de la ventana de captura

En la ventana de captura, selecciona el tipo de captura y los ajustes para capturar cualquier elemento de la pantalla.



1

Pestaña All-in-One

Captura rápidamente una imagen, un vídeo o una captura panorámica. Consulta [Tomar tu primera captura](#).

2

Pestaña Imagen

Personaliza los ajustes para capturar una imagen. Añade automáticamente efectos, compártela directamente en un destino y mucho más. Consulta [Capturar una imagen](#).

3

Pestaña Vídeo

Personaliza los ajustes para capturar un vídeo. Establece un dispositivo de audio o una cámara web para grabar vídeo. Consulta [Grabar vídeo con Snagit](#).

4

Preajustes

Guarda los ajustes que uses con más frecuencia y asígnales accesos directos de teclado para incrementar la velocidad y la eficacia de las capturas. Haz clic en el botón **Preajustes** para abrir las listas de preajustes. Consulta [Guardar los ajustes de captura como preajustes](#).


5

Botón Captura


Haz clic en el botón **Captura** para iniciar una captura con los ajustes actuales seleccionados en la pestaña.

Tomar tu primera captura

1. Abre la aplicación o ventana que quieras capturar en la pantalla.
2. En la ventana de captura, haz clic en la **pestaña All-in-One** y haz clic en el botón **Captura**. También puedes pulsar **Imprimir pantalla** (Windows) o **Control+Mayús+C** (Mac).



3. Aparecerán las cruces de color naranja. Pulsa y arrastra en la pantalla para seleccionar el área que deseas capturar.



4. Aparecerá la barra de herramientas de All-in-One. Selecciona una opción:



- Para capturar una imagen, haz clic en el botón **Captura de imagen**.



- Para capturar un vídeo, haz clic en el botón **Captura de vídeo**. Selecciona las opciones de grabación y haz clic en el botón **Grabar**. Consulta Grabar vídeo con Snagit.



- Para capturar un área de desplazamiento, haz clic en el botón **Captura panorámica**. Consulta Capturar un área de desplazamiento.



La captura se abre en Snagit Editor, desde donde puedes previsualizarla, editarla y compartirla.

Sugerencia: ahorra tiempo con las combinaciones de teclas y los preajustes de captura global.

La combinación de teclas de captura global (**Imprimir pantalla** para Windows o **Control+Mayús+C** para Mac) inicia una nueva captura con los ajustes actuales de la ventana de captura. Dichos ajustes se guardarán por lo general de la captura más reciente. Para editar los ajustes de captura, [abre la ventana de captura](#).

Para configurar distintos accesos directos de teclado para tus capturas más habituales, consulta Guardar los ajustes de captura como preajustes.

Grabar un vídeo con Snagit

Aprende a capturar un vídeo y a hacer modificaciones rápidas antes de compartirlo con tus compañeros de trabajo.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Descripción general de la captura de vídeo](#)
- [Grabar un vídeo](#)
- [Ajustes de la captura de vídeo](#)
- [Dimensiones de grabación \(resolución\)](#)


Descripción general de la captura de vídeo

Si una captura de pantalla no es suficiente, graba un vídeo de la pantalla como archivo MP4. Puedes elegir si quieres grabar el audio del micrófono, el audio del sistema y si añadirás la captura de una cámara web. Usa los vídeos de Snagit para:


- Explicar a alguien un proceso o problema.
- Grabar una demostración o un vídeo instructivo.
- Grabar una presentación con diapositivas y un vídeo del ponente.
- Enviar a alguien comentarios visuales y de voz en un vídeo.
- Grabar un breve fragmento de un vídeo o animación en línea.
- Grabar y narrar un conjunto de imágenes con la opción **Crear vídeo a partir de imágenes**. Consulta [Convertir tus capturas en pantalla en un vídeo](#).

Grabar un vídeo

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Vídeo**. Si quieres saber más sobre los ajustes de esta pestaña, consulta [Ajustes de la captura de vídeo](#).




2. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla** (Windows) o **Control+Mayús+C** (Mac).



3. Aparecerán las cruces de color naranja. Haz clic y arrastra para seleccionar el área de grabación en la pantalla o haz clic en el

botón **Pantalla completa** para seleccionar toda la pantalla. Para obtener más información sobre la selección del área de grabación, consulta [Dimensiones de grabación \(resolución\)](#).




4. Para editar el área seleccionada, sigue cualquiera de estos pasos:

- Arrastra los controles para ajustar la selección.
- Para indicar un tamaño concreto, escribe las dimensiones en píxeles en los campos **Anchura** y **Altura**.
- Para mover el área seleccionada de la pantalla, haz clic en el área resaltada y arrastra la selección hasta la ubicación que quieras.




Sugerencia: pulsa **G** para ver la directrices de selección de vídeo al seleccionar un área de grabación. Consulta [Dimensiones de grabación \(resolución\)](#).

5. Aparecerá la barra de herramientas de grabación de vídeo. Haz clic en un botón de la barra de herramientas para activar o desactivar la opción antes o durante la grabación.



- **Cámara web:** graba en directo desde la cámara web conectada o integrada. Haz clic en el menú desplegable para seleccionar el dispositivo de la cámara y la opción de cámara web **Imagen dentro de imagen** o **Pantalla completa**. Consulta [Grabar un vídeo con imagen dentro de imagen](#).



- **Audio del sistema:** graba el audio del equipo, como las alertas de las aplicaciones o el audio que estén reproduciendo los altavoces del ordenador.



- **Audio del micrófono:** graba el audio del micrófono integrado en el ordenador o desde un micrófono conectado por USB.



6. Para comenzar la grabación, haz clic en el botón **Grabar** o pulsa **Mayús+F9** (Windows) o **Comando+Mayús+Espacio** (Mac).



7. Para pausar la grabación, haz clic en el botón **Pausa** o pulsa **Mayús+F9** (Windows) o **Comando+Mayús+Espacio** (Mac).



8. Para detener la grabación, haz clic en el botón **Detener** o pulsa **Mayús+F10** (Windows) u **Opción+Mayús+V** (Mac).



La captura se abre en Snagit Editor, desde donde puedes previsualizarla, editarla y compartirla.

Nota: Para activar la cámara web o el micrófono en Mac, debes permitir el acceso a Snagit. En Preferencias del Sistema, selecciona **Seguridad y privacidad** > **pestaña Privacidad** > **Micrófono o cámara** > **permitir Snagit 2022**. Consulta Permisos de macOS.

Ajustes de la captura de vídeo

Sugerencia: Ahorra tiempo con los preajustes de captura.

Si usas con frecuencia las mismas dimensiones de vídeo o los mismos ajustes, guárdalos como un preajuste para usarlos en un futuro. Consulta Guardar los ajustes de captura como preajustes.


Selección

Selecciona una opción de área de grabación: **Región**, **Ventana** (Windows) o **Pantalla completa** (Mac). Haz clic en el icono de engranaje para ver más opciones.



Compartir

Selecciona compartir la grabación de vídeo en un destino específico o elige Ninguno para seleccionar un destino más tarde. Para obtener más información sobre los destinos para compartir, consulta Compartir capturas.



Grabación con cámara web

Graba una cámara web integrada u otro dispositivo de cámara.



1. Activa o desactiva la cámara web.
2. Haz clic en la flecha para seleccionar opciones:
 - **Dispositivo:** selecciona la cámara web integrada o el dispositivo conectado para grabar.
 - **Posición:** selecciona la ubicación de la ventana Imagen dentro de imagen en tu vídeo final o selecciona **Pantalla completa** (Windows) o **Cámara web a pantalla completa** (Mac).
 - **Forma:** selecciona Círculo, Rectángulo, Rectángulo redondeado, Cuadrado o Cuadrado redondeado para la visualización de la cámara web en Imagen dentro de imagen.

Vista previa en el editor

Abre la captura en Snagit Editor para previsualizar, editar y compartir el vídeo.



Para omitir la previsualización y la edición de la captura en Snagit Editor y compartir directamente en un destino:

1. Activa o desactiva esta opción.
2. En la ventana de captura, selecciona una opción de **Compartir**.

Capturar el cursor

Incluye el cursor en la captura.



Nota: En capturas de vídeo, se recomienda capturar el cursor con la grabación del vídeo para mostrar en qué parte de la pantalla sucede la acción.

Grabar micrófono

Graba audio con un dispositivo de micrófono durante la captura de vídeo.



- Activa o desactiva la grabación del micrófono.
- Haz clic en la flecha para seleccionar un dispositivo de micrófono.

Grabar sistema de audio

Graba el audio del sistema (los sonidos de las aplicaciones y los sitios web) durante la captura de vídeo.



Dimensiones de grabación (resolución)


Para crear vídeos de calidad, ten en cuenta las dimensiones de la grabación antes de iniciar la grabación del vídeo. Es importante seleccionar las dimensiones adecuadas para el lugar donde pienses compartir el vídeo con tu audiencia. Snagit cuenta con varias formas de ayudarte a seleccionar las dimensiones adecuadas para tus grabaciones de vídeo.

Seleccionar el área de grabación del vídeo

Snagit te ofrece flexibilidad para grabar con dimensiones personalizadas, una relación de aspecto de 4:3 o 16:9, toda la pantalla, una región o una ventana. Enmarca el contenido de la pantalla seleccionando un área de grabación que incluya únicamente el contenido relevante de la pantalla.


Pantalla completa

Haz clic en botón de pantalla completa.



Ventana

1. Pasa el cursor por encima de ventana que quieras capturar.



2. Aparece un borde naranja alrededor de la ventana. Haz clic para seleccionarlo.


Región

Pulsa y arrastra para seleccionar un área de la pantalla. Para bloquear la selección con una relación de aspecto específica:

- **16:9:**
 - **Windows:** mantén pulsada la tecla **Control** y arrastra.
 - **Mac:** mantén pulsada la tecla **Mayús** y arrastra.
- **4:3:** mantén pulsada la tecla **Mayús** y arrastra (solo Windows).

Dimensiones personalizadas

1. Pulsa y arrastra para seleccionar un área de la pantalla.
2. Aparecerá la barra de herramientas. Escribe las dimensiones personalizadas en los campos **Anchura** y **Altura**.



Dimensiones estándar

Las guías de vídeo de Snagit muestran las dimensiones estándar o recomendadas (hasta 1920×1080) de los destinos de uso compartido de vídeo más comunes, como YouTube, sitios web y dispositivos móviles. Las guías de vídeo disponibles son:

- 1080p: 1920×1080
- 720p: 1280×720
- 640×480
- 320×240

Si estás pensando en compartir tu vídeo en una ubicación que requiere unas dimensiones de vídeo específicas, te recomendamos grabarlo con estas dimensiones o con la misma relación de aspecto que las dimensiones recomendadas.

1. Cuando selecciones un área de grabación, pulsa **G** para activar o desactivar las guías de selección del vídeo.
2. Pulsa y arrastra para seleccionar el área de grabación. Al arrastrar el cursor cerca de una de las dimensiones estándar, la guía aparecerá atenuada.
3. Sigue arrastrando el cursor hasta que el borde de la selección destaque porque coincide con la guía.

Sugerencia: limita las grabaciones de vídeo a una hora como máximo.

Se recomienda limitar las grabaciones de vídeo a una hora como máximo. Grabar más de una hora puede dar lugar a problemas con el vídeo o a una captura de vídeo fallida.

Editar tus capturas


Aprende a editar imágenes con las potentes herramientas y efectos de Snagit Editor.

Usa Snagit Editor para previsualizar, editar y compartir tus capturas.


Nota: este tutorial presenta las opciones para editar imágenes. Para aprender más sobre las opciones de vídeo, consulta [Editar un vídeo](#).

Abrir Snagit Editor


- Haz clic el botón **Abrir editor** en la ventana de captura.



- En el área de notificaciones, haz clic con el botón derecho en el icono de **Snagit** y selecciona **Abrir Snagit Editor** (solo Windows)



Descripción general de Snagit Editor



1

Biblioteca

Consulta y organiza tus historial de captura.

Consulta [Introducción a la biblioteca de Snagit.](#)

2

Crear

- **Imagen a partir de plantilla:** añade imágenes y texto a una plantilla para mostrar un proceso o información compartida. Consulta [Crear guías visuales con plantillas.](#)
- **Vídeo a partir de imágenes:** narra y marca un conjunto de imágenes para mostrar un proceso o compartir información. Consulta [Convertir tus capturas en pantalla en un vídeo.](#)

3

Lienzo

El área de trabajo donde se previsualizan y editan las capturas.

Sugerencias para trabajar en el lienzo:

- Para editar objetos movibles en el lienzo con posterioridad, guarda las imágenes como un archivo SNAGX. Consulta [Prácticas recomendadas para guardar tus archivos de Snagit](#).
- Arrastra uno de los controles del borde de una imagen para crear más espacio de trabajo en el lienzo.
- Guarda imágenes con fondo transparente. Consulta [Eliminar un fondo](#).
- Para cambiar el color de fondo en el lienzo:
 - Haz clic con el botón derecho sobre el lienzo y selecciona **Color del lienzo** para abrir el selector de color.
 - O bien, selecciona **Imagen > Color del lienzo**.
- Activa o desactiva el ajuste del lienzo para alinear objetos y cuadros de texto:
 - Selecciona **Imagen > Ajuste del lienzo**.
 - O bien, haz clic con el botón derecho en el lienzo y selecciona **Ajuste del lienzo**.

4

Barra de herramientas

Haz clic para seleccionar una herramienta de edición. Anota, edita y mejora las capturas de imagen. Puedes personalizar el orden y las herramientas disponibles en la barra de herramientas.

Consulta [Herramientas de Snagit](#).

5

Compartir

Comparte capturas en espacios de almacenamiento de archivos en línea, redes sociales u otras aplicaciones empresariales.

Para copiar rápidamente una captura para pegarla en otra aplicación, haz clic en **Copiar todo**.

Consulta [Compartir capturas](#).

6

Estilos rápidos

Aplica o guarda estilos personalizados.

Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).

7

Propiedades

Ajusta las propiedades, como por ejemplo el color, el tamaño de fuente o la forma, para personalizar una herramienta.

Consulta [Herramientas de Snagit](#).

8

Panel de efectos

Haz clic en el botón **Efectos** para ver los efectos de imagen disponibles, como por ejemplo límite de la imagen, borde rasgado, información sobre la captura o ajuste del color.

Consulta [Añadir efectos](#).

9

Bandeja de capturas recientes

La bandeja muestra las capturas de imagen y de vídeo más recientes, así como otros archivos abiertos o editados en Snagit Editor. La miniatura seleccionada en la bandeja aparece en el lienzo en Snagit Editor.

Consulta [Bandeja de capturas recientes](#).

Compartir capturas

Comparte rápidamente imágenes o vídeos en una ubicación o aplicación específica usando destinos de uso compartido de Snagit.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:


- [Compartir una captura](#)
- [Destinos de uso compartido predeterminados](#)
- [Añadir un destino de uso compartido](#)
- [Personalizar un destino de uso compartido](#)
- [Quitar un destino de uso compartido](#)
- [Añadir extensiones para Mac](#)

Compartir una captura

Sugerencia: para copiar rápidamente una captura para pegarla en otra aplicación, haz clic en **Copiar todo**.



1. En Snagit Editor, haz clic para seleccionar una captura en la bandeja de capturas recientes.
2. Haz clic en el botón **Compartir** y selecciona un destino.



Los destinos de uso compartido que no sean compatibles con el tipo de archivo seleccionado aparecen desactivados en el menú **Compartir**.

Se te pedirá que permitas a Snagit acceder a tu cuenta o aplicación antes de poder compartir la imagen o el vídeo.

Sugerencia: añade un preajuste

Configura un preajuste para enviar automáticamente una imagen o un vídeo a un destino de uso compartido tras la captura. Consulta Guardar los ajustes de captura como preajustes.

Destinos de uso compartido predeterminados

Imagen

Vídeo

Archivo

Guarda una imagen o un vídeo en una ubicación de archivo.



Correo electrónico

Inserta la imagen en un nuevo mensaje de correo electrónico.



FTP

Envía una imagen o un vídeo a un servidor FTP usando el protocolo de transferencia de archivos.





Programa (Windows)

Envía una imagen o un vídeo a otro programa. Selecciona un programa de una lista de programas compatibles con el formato de archivo seleccionado.



Para añadir un programa a la lista:

1. Selecciona el **botón Compartir > Programa > Gestionar**.
2. Haz clic en  **icono Añadir programa**.
3. Especifica el nombre para mostrar que prefieras (por ejemplo, el nombre del programa) y el tipo de salida.
4. Haz clic en  **icono Examinar**.
5. Ve al programa que quieras, haz clic para seleccionar el archivo .exe del programa y luego haz clic en **Abrir**.
6. Haz clic en **Aceptar**.

El campo Parámetros se rellenará automáticamente.

Portapapeles (Windows)

Copia una imagen en el portapapeles de Windows para pegarla rápidamente en otras ubicaciones o aplicaciones.



Impresora (Windows)

Envía la captura a una impresora.



Microsoft Word



Inserta una imagen en un documento de Microsoft Word. Para personalizar las opciones de uso compartido de Word:

- **Windows:** selecciona el **botón Compartir > lista desplegable Word > Opciones.**
- **Mac:** selecciona el **botón Compartir > Más destinos de uso compartido > Microsoft Word.**

Para añadir más destinos de uso compartido de Microsoft, haz clic en el **botón Compartir** y selecciona **Más destinos de uso compartido**. Haz clic en el **botón Añadir** y selecciona la salida de Microsoft deseada. Consulta [Añadir más destinos de uso compartido](#).

Microsoft PowerPoint



Inserta una imagen en una presentación de diapositivas de Microsoft PowerPoint. Para personalizar las opciones de uso compartido de PowerPoint:

- **Windows:** selecciona el **botón Compartir > lista desplegable PowerPoint > Opciones.**
- **Mac:** selecciona el **botón Compartir > Más destinos de uso compartido > Microsoft PowerPoint.**

Para añadir más destinos de uso compartido de Microsoft, haz clic en el **botón Compartir** y selecciona **Más destinos de uso compartido**. Haz clic en el **botón Añadir** y selecciona la salida de Microsoft deseada. Consulta [Añadir más destinos de uso compartido](#).

Microsoft Excel



Inserta una imagen en un libro de Microsoft Excel. Para personalizar las opciones de uso compartido de Excel:

- **Windows:** selecciona el **botón Compartir > lista desplegable Excel > Opciones.**
- **Mac:** selecciona el **botón Compartir > Más destinos de uso compartido > Microsoft Excel.**

Para añadir más destinos de uso compartido de Microsoft, haz clic en el **botón Compartir** y selecciona **Más destinos de uso compartido**. Haz clic en el **botón Añadir** y selecciona la salida de Microsoft deseada. Consulta [Añadir más destinos de uso compartido](#).

Microsoft OneNote



Inserta una imagen en una página de Microsoft OneNote. Para personalizar las opciones de uso compartido de OneNote, selecciona el **botón Compartir > lista desplegable OneNote > Opciones.**

Microsoft Outlook (Mac)



Adjunta una imagen o un vídeo a un nuevo mensaje de correo electrónico de Outlook.

Screencast.com



Carga una imagen o un vídeo en la plataforma Screencast.com. Screencast.com proporciona una URL para compartir rápidamente o un código para insertar y añadir la captura a un sitio web o blog.

Para personalizar las opciones de uso compartido de Screencast.com:

- **Windows:** selecciona el **botón Compartir > lista desplegable Screencast.com > Opciones.**
- **Mac:** selecciona el **botón Compartir > Más destinos de uso compartido > Screencast.com.**

Si todavía no has iniciado sesión en tu cuenta TechSmith, iníciala o configura una cuenta. Consulta [Acerca de las cuentas de TechSmith](#).

TechSmith Camtasia



Usa Camtasia para:

- Importar imágenes estáticas o vídeos para usarlos como archivos originales en proyectos de Camtasia.
- Mejorar vídeos grabados en Snagit con rótulos, texto, títulos, subtítulos, efectos y más.

Snagit importa un vídeo MP4 o una imagen al contenedor de medios en TechSmith Camtasia.

Para compartir imágenes o vídeos en Camtasia, debes tener instalado Camtasia 7.0 (Windows)/2.0 (Mac) o versiones posteriores.

TechSmith Knowmia



Carga una imagen o un vídeo en TechSmith Knowmia.

Cuando se solicite, debes iniciar sesión en Knowmia y permitir a Snagit acceder a tu cuenta para compartir la imagen o el vídeo.

Panopto



Carga un vídeo en tu cuenta de Panopto.

Cuando se solicite, debes iniciar sesión en Panopto y permitir a Snagit acceder a tu cuenta para compartir la imagen o el vídeo.

Twitter (Windows)



Escribe un tuit que incluya una imagen o un vídeo.

Cuando se solicite, debes iniciar sesión en Twitter y permitir a Snagit acceder a tu cuenta para compartir la imagen o el vídeo.

Evernote (Windows)



Carga una imagen como una nota en Evernote.

Cuando se solicite, debes iniciar sesión en Evernote y permitir a Snagit acceder a tu cuenta.

YouTube



Carga un vídeo en tu cuenta de YouTube. YouTube proporciona una URL para compartir rápidamente con la audiencia o un código para insertar y añadir la captura a un sitio web o blog.

YouTube cambia el tamaño del vídeo para ajustarlo a sus dimensiones estándar. Para obtener los mejores resultados, graba con las dimensiones recomendadas de YouTube. Consulta Grabar vídeo con Snagit.

Cuando se solicite, debes iniciar sesión en YouTube y permitir a Snagit acceder a tu cuenta para compartir la imagen o el vídeo.

Google Drive




Carga una imagen o un vídeo en la plataforma de alojamiento Google Drive. Snagit envía un enlace para compartir al portapapeles.

1. Si todavía no has iniciado la sesión en tu cuenta de Google, aparece el diálogo Conectar con Google Drive. Introduce una dirección de correo electrónico y una contraseña y haz clic en **Iniciar sesión**.
2. Haz clic en **Permitir**. Aparecerá el diálogo Enviar a Google Drive.
3. Escribe un nombre de archivo, selecciona la carpeta en la que se cargará la captura y haz clic en **Cargar**.

Para personalizar los destinos de uso compartido:

- **Windows:** selecciona el **botón Compartir > lista desplegable Google Drive > Opciones**.
- **Mac:** selecciona el **botón Compartir > Más destinos de uso compartido**. Haz clic en el botón **Añadir** y selecciona el destino de uso compartido de la lista.



Cuando se solicite, debes iniciar sesión en Google Drive y permitir a Snagit acceder a tu cuenta para compartir la imagen o el vídeo.

Dropbox



Carga una imagen o un vídeo en la plataforma de alojamiento Dropbox. Snagit envía el enlace para compartir al portapapeles.

Cuando se solicite, debes iniciar sesión en Dropbox y permitir a Snagit acceder a tu cuenta para compartir la imagen o el vídeo.

Microsoft OneDrive (Windows)




Carga una imagen o un vídeo en Microsoft OneDrive. Para personalizar las opciones de uso compartido de OneDrive, selecciona el **botón Compartir > lista desplegable OneDrive > Opciones**.

Box



Carga una imagen o un vídeo en la plataforma de alojamiento Box. Snagit envía el enlace para compartir al portapapeles.

Box no es un destino de uso compartido predeterminado en Mac. Para añadir este destino de uso compartido, selecciona **Compartir > Más destinos de uso compartido**. Haz clic en el botón **Añadir** y selecciona el destino de uso compartido de la lista.



Cuando se solicite, debes iniciar sesión en Box y permitir a Snagit acceder a tu cuenta para compartir la imagen o el vídeo.

Slack



Carga una imagen o un vídeo en la plataforma de alojamiento Slack. Snagit envía el enlace para compartir al portapapeles.

Cuando se solicite, debes iniciar sesión en Slack y permitir a Snagit acceder a tu cuenta para compartir la imagen o el vídeo.

SharePoint (Windows)



Carga una imagen o un vídeo en SharePoint. Snagit envía el enlace para compartir al portapapeles.

Cuando se solicite, debes iniciar sesión en SharePoint y permitir a Snagit acceder a tu cuenta para compartir la imagen o el vídeo.

Pages (Mac)



Inserta una imagen o un vídeo en un documento de Pages. Snagit abre un nuevo documento de Pages si todavía no hay ninguno abierto.

La aplicación Pages debe de estar instalada antes de compartir un elemento. Cuando se solicite, debes permitir a Snagit acceder a Pages para compartir la imagen o el vídeo.

Keynote (Mac)



Inserta una imagen o un vídeo en una presentación de Keynote.

La aplicación Keynote debe de estar instalada antes de compartir un elemento. Cuando se solicite, debes permitir a Snagit acceder a Keynote para compartir la imagen o el vídeo.

Numbers (Mac)




Inserta la imagen o el vídeo en un documento de Numbers.

La aplicación Numbers debe de estar instalada antes de compartir un elemento. Cuando se solicite, debes permitir a Snagit acceder a Numbers para compartir la imagen o el vídeo.

Añadir un destino de uso compartido

Puedes añadir destinos de uso compartido adicionales a Snagit.

1. En Snagit Editor:
 - **Windows:** selecciona el **botón Compartir > icono Propiedades > Preferencias de uso compartido.**
 - **Mac:** selecciona el **botón Compartir > Más destinos de uso compartido.**
2. En la pestaña Compartir, haz clic en el botón » />Añadir destino de uso compartido 
3. Descarga un destino de uso compartido desde el sitio web (Windows) o selecciona un destino de uso compartido de la lista (Mac).

Personalizar un destino de uso compartido


Personaliza los destinos de uso compartido para:

- Guardar o cambiar los ajustes de tu cuenta.
- Cambiar el nivel de privacidad del contenido compartido.
- Cambiar la carpeta predeterminada en la que se guardan tus imágenes o vídeos.
- Añadir un nombre personalizado para el destino de uso compartido (solo Mac).
- Añadir un acceso directo para tu destino de uso compartido (solo Mac).

Para personalizar un destino de uso compartido:


1. En Snagit Editor:
 - **Windows:** selecciona **Editar > Preferencias del Editor > pestaña Compartir.**
 - **Mac:** selecciona **Snagit > Preferencias > pestaña Compartir.**
2. Selecciona un destino de uso compartido de la lista.
3. Personaliza los ajustes de los destinos de uso compartido.
4. Cierra el diálogo Preferencias.

Quitar un destino de uso compartido

1. En Snagit Editor:
 - **Windows:** selecciona **Editar > Preferencias del Editor > pestaña Compartir.**
 - **Mac:** selecciona **Snagit > Preferencias > pestaña Compartir.**
2. Selecciona el destino de uso compartido para quitar y haz clic en el .

Añadir extensiones para Mac

Puedes añadir las extensiones de terceros para Mac que se proporcionan mediante Apple OS como destinos de uso compartido en el menú Compartir.




1. En Snagit Editor, haz clic en el botón **Compartir** y selecciona **Más**.
2. Aparecerá el diálogo Extensiones. Haz clic en el **menú Compartir** y selecciona las extensiones que quieras usar en Snagit.
3. Cierra el diálogo Preferencias del Sistema.


Capturar una imagen

Aprende a capturar cualquier cosa en la pantalla desde la ventana de captura de Snagit.

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.




2. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla** (Windows) o **Control+Mayús+C** (Mac).




3. Aparecerán las cruces de color naranja.
Al seleccionar un área, usa la lupa para conseguir más precisión. Para ocultar la lupa, pulsa la tecla **M**.

Realiza una de las siguientes acciones para seleccionar el área que quieres capturar:

- **Pantalla completa:** haz clic en el botón **Pantalla completa** para capturar toda la pantalla.



- **Ventana:** desplaza el cursor sobre la ventana que quieras capturar. Cuando aparezca un borde intermitente de color naranja alrededor de la ventana, haz clic para seleccionar el área resaltada.




- **Región:** haz clic y arrastra para seleccionar el área que quieras en la pantalla.
- **Desplazamiento:** para capturar un contenido que se extiende más allá de los límites de la pantalla, haz clic en las

flechas de desplazamiento. Consulta Capturar un área de desplazamiento.

La captura se abre en Snagit Editor, donde puedes previsualizarla, editarla y compartirla.

Nota: si has ajustado la captura en la pestaña All-in-One, haz clic en el botón de **captura de imagen**.



Ajustes de captura

Opción	Descripción
<p>Selección</p> <p>Selection: Region ▼ ⚙️</p> <ul style="list-style-type: none">RegionWindowFullscreenScrolling WindowPanoramicGrab TextAdvanced <ul style="list-style-type: none">ObjectMultiple AreaMenuClipboardFreehandFile	<p>Selecciona la zona o el tipo de captura.</p>
<p>Efectos</p> <p>Effects: None ▼</p>	<p>Aplica automáticamente un efecto a tu captura.</p> <p>Si quieres añadir varios efectos, selecciona Añadir otro</p>

- None
- Border
- Filters
- Shadow
- Capture Info
- Color Replacement
- Scale Image
- Edges
- Trim
- Color Adjustment
- Rotate Image
- Watermark
- Image Resolution
- Add another effect
- Remove this effect

efecto.

Para quitar el último efecto añadido, selecciona **Quitar este efecto.**



Compartir

Share:

Comparte automáticamente tu captura en el destino que quieras después de la captura.

Si quieres saber más sobre los destinos para compartir, consulta [Compartir capturas](#).

Si está desactivada la opción **Vista previa en el editor**, debes pulsar el botón **Finalizar** en Snagit Editor para compartir la captura.



Si está desactivada la opción **Vista previa en el Editor**, la captura se enviará al destino seleccionado.

Nota: solo los destinos que admiten formatos de archivo de imagen están disponibles en la pestaña Imagen. Para ver otros destinos de uso compartido, haz clic en la la pestaña Vídeo, o bien comparte una captura desde Snagit Editor.

Vista previa en el editor

Preview in Editor



Abre la captura en Snagit Editor para previsualizar, editar y compartir la imagen o el vídeo.

Desactiva esta opción para evitar que el editor se abra automáticamente después de cada captura.

Copiar en el portapapeles

Copy to Clipboard



Copia la captura en el portapapeles para pegarla rápidamente en otro programa o ubicación tras capturarla.

Capturar el cursor

Capture Cursor



Incluye el cursor en la captura.

En capturas de imagen, el cursor se captura como una imagen vectorial que se puede mover, editar o eliminar de la imagen.

Retraso

Retrasa el inicio de la captura un número de segundos para dejar un tiempo de configuración adicional antes de capturar elementos como menús desplegables.


Después de pulsar el **botón de captura**, aparece una cuenta atrás en la esquina inferior derecha de la pantalla.




Intervalo

Establece un intervalo de tiempo en el que Snagit captura continuamente imágenes de la zona seleccionada en la pantalla.

Puedes optar por descartar las capturas idénticas si no ha cambiado nada en la pantalla.




Nota: el botón de captura se muestra como un botón Iniciar/Detener cuando se selecciona esta opción.




Programa

Programa una fecha y hora para que Snagit realice una captura del área seleccionada en la pantalla.

Temporizador




Nota: el botón de captura se muestra como un botón Iniciar/Detener cuando se selecciona esta opción.



Consulta Capturas comunes de Snagit para obtener más información.

Opciones adicionales (pestaña All-in-One)

Haz clic en el icono de opciones adicionales para ampliar las opciones de Selección y Uso compartido de la captura All-In-One.



Sugerencia: Descubre nuevas formas de capturar con Snagit.

Consulta Capturas-comunes con Snagit para aprender a configurar Snagit como destino de impresión para otras aplicaciones o para obtener más detalles sobre cómo capturar menús desplegables, múltiples áreas de la pantalla, etc.

Capturar un área de desplazamiento

Captura todo el contenido de un navegador web o una ventana de la aplicación, incluido el contenido que se extiende más allá de la zona visible en la ventana.


La captura con desplazamiento de Snagit permite hacer capturas de pantalla de páginas web completas, documentos extensos y cualquier otra ventana en la que debas desplazarte para poder ver todo lo que contiene.

Hay dos maneras de capturar el área de desplazamiento:


- [Automáticamente con flechas de desplazamiento](#): desplázate por una ventana en horizontal, en vertical o en ambas direcciones para capturar todo el contenido de la ventana o del navegador web.
- [Manualmente con captura panorámica](#): desplázate por una ventana horizontal o verticalmente con mayor control para capturar solo la zona deseada de la ventana o del navegador web. Elige esta opción para evitar recortar los bordes no deseados de la imagen capturada.

Desplazamiento automático con las flechas de desplazamiento


1. Abre o ajusta el elemento que quieras capturar.
2. En la ventana de captura, haz clic en la pestaña **All-in-One**.



3. Haz clic en el botón Captura o pulsa **Imprimir pantalla** (Windows) o **Control+Mayús+C** (Mac).



4. Aparecerán las cruces de color naranja. Desplaza el cursor sobre la ventana.



5. Haz clic en una flecha para capturar el área de desplazamiento horizontal, el área de desplazamiento vertical o la totalidad del área de desplazamiento.

La captura se abre en Snagit Editor, desde donde puedes previsualizarla, editarla y compartirla.

Nota: si las flechas de desplazamiento no aparecen en Snagit para Mac, asegúrate de que la captura con desplazamiento esté activada. Ve al **menú Snagit > Preferencias > pestaña Captura > Definir permisos de captura.**


Si sigues teniendo problemas para capturar automáticamente con las flechas de desplazamiento:

- **Windows:** consulta este artículo de soporte.
- **Mac:** consulta este artículo de soporte.


Desplazamiento manual con captura panorámica

La captura panorámica te permite desplazarte hacia arriba, hacia abajo o de lado a lado para capturar páginas web y documentos largos o ventanas de aplicaciones amplias. Ofrece más control que el desplazamiento automático para capturar con precisión solo la parte deseada de una ventana.

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **All-in-One**.




2. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla** (Windows) o **Control+Mayús+C** (Mac).




3. Aparecerán las cruces de color naranja. Pulsa y arrastra para seleccionar un área en la ventana de la pantalla. Consulta [Sugerencias de selección del área](#).

4. Pulsa el botón de **Captura panorámica**.




5. En la barra de herramientas de panorámica, haz clic en el botón **Iniciar**.




6. Usa las barras de desplazamiento de la ventana o la rueda del ratón para desplazarte por el contenido que deseas capturar. Snagit captura todo lo que aparece en el área seleccionada. Consulta [Sugerencias de barrido y desplazamiento](#).

7. Para detener una captura panorámica, haz clic en el botón **Detener** de la barra de herramientas de panorámica.



Si la barra está oculta, haz clic en el icono de la ventana de captura de la barra de tareas.



La captura se abre en Snagit Editor, desde donde puedes previsualizarla, editarla y compartirla.

Sugerencias de selección del área

- Cambia el tamaño del navegador web o la ventana de la aplicación a uno más grande para ver mejor el contenido a medida que te desplazas o realizas el barrido durante la captura.

- No incluyas la barra de desplazamiento en la selección.
- Considera excluir el contenido irrelevante de la captura, como los márgenes en negro, los anuncios en línea, etc.
- Desactiva las barras de herramientas flotantes antes de realizar la captura.

Sugerencias de barrido y desplazamiento


- Desplázate con suavidad. No te desplaces muy rápido ni muy despacio.
- Desplázate o realiza un barrido en una sola dirección cada vez. Intenta no desplazarte en zigzag.

Grabar un vídeo con imagen dentro de imagen

Graba la pantalla y la cámara web al mismo tiempo con la función Imagen dentro de imagen de Snagit.


Añade un vídeo de imagen dentro de imagen (cámara web) para conectar con tu público. La función de imagen dentro de imagen de Snagit te permite:

- Mostrar la pantalla y la cámara web simultáneamente en tu vídeo.
- Controlar el tamaño y la ubicación del vídeo de la cámara web.
- Apagar y encender la cámara durante la grabación según sea necesario.




Nota: Para obtener más información sobre todas las opciones de grabación de vídeo, incluidos los ajustes de captura y las dimensiones de grabación, consulta [Grabar un vídeo con Snagit](#).


1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Vídeo**.




2. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla** (Windows) o **Control+Mayús+C** (Mac).



3. Aparecerán las cruces de color naranja. Haz clic y arrastra para seleccionar el área de grabación en la pantalla o haz clic en el botón **Pantalla completa** para seleccionar toda la pantalla.




4. Aparece la barra de herramientas de grabación de vídeo con una vista previa de la cámara web. Haz clic en un botón de la barra de herramientas para activar o desactivar la opción antes o durante la grabación.



- **Cámara web:** haz clic en el botón de la cámara web para activar o desactivar la grabación de la cámara web.



- **Opciones de cámara web:** haz clic en el desplegable para seleccionar las opciones de la cámara web:



- **Dispositivo:** selecciona la cámara web integrada o conectada de tu ordenador.
- **Posición de imagen dentro de imagen o Pantalla completa:** selecciona la ubicación que quieras para la ventana de imagen dentro de imagen del vídeo final o selecciona **Pantalla completa** (Windows) o **Cámara web a pantalla completa** (Mac) para llenar el área de grabación seleccionada con el vídeo de la cámara web.
- **Forma:** selecciona la forma **Círculo**, **Rectángulo**, **Rectángulo redondeado**, **Cuadrado** o **Cuadrado redondeado** para la grabación de la cámara web.

Nota: en algunos casos, como los entornos Citrix, solo están disponibles las formas Rectángulo y Cuadrado.


- **Audio del micrófono:** graba el audio del micrófono integrado en el ordenador o desde un micrófono conectado por USB.



5. Para cambiar el tamaño de la imagen dentro de imagen, arrastra una esquina de la vista previa de la cámara web hacia dentro o hacia fuera.



Sugerencia: también puedes hacer clic y arrastrar la vista previa de la cámara web para cambiar la posición de la imagen dentro de imagen.



6. Para comenzar la grabación, haz clic en el botón **Grabar** o pulsa **Mayús+F9** (Windows) o **Comando+Mayús+Espacio** (Mac).



7. Para pausar la grabación, haz clic en el botón **Pausa** o pulsa **Mayús+F9** (Windows) o **Comando+Mayús+Espacio** (Mac).



8. Para detener la grabación, haz clic en el botón **Detener** o pulsa **Mayús+F10** (Windows) u **Opción+Mayús+V** (Mac).



La captura se abre en Snagit Editor, desde donde puedes previsualizarla, editarla y compartirla.

Sugerencia: pausa la grabación para cambiar los ajustes de vídeo.

Para grabar un vídeo más profesional, pon en pausa la grabación antes de cambiar los ajustes de vídeo, como por ejemplo, cambiar la posición de la imagen dentro de imagen.

Capturas comunes de Snagit

Descubre formas de capturar con Snagit que se adapten a tus necesidades y familiarízate con los ajustes de captura.

Sugerencia: guarda un preajuste de los ajustes de captura para utilizarlo en el futuro.

En la ventana de captura, selecciona el desplegable **Añadir preajuste > Nuevo Nuevo preajuste de la configuración actual**.

Capturar una imagen

Captura una instantánea de una imagen o cualquier elemento de tu pantalla.
Consulta [Capturar una imagen](#).

Capturar una región

Captura una parte de la pantalla. Consulta [Capturar una imagen](#).




Capturar una imagen de tamaño fijo



Ahorra tiempo de edición seleccionando las dimensiones necesarias durante la captura. Usa esta opción para capturar todas las imágenes del mismo tamaño.

▼ Estos son los pasos:

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.



2. En el desplegable **Selección**, selecciona **Región**.
3. Haz clic en el botón **Propiedades de la selección**.




4. Selecciona la opción **Región fija**.
5. Escribe las dimensiones en píxeles de los campos **Anchura** y **Altura**.
6. Desactiva la opción **Establecer posición** para seleccionar cualquier área de la pantalla.
7. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla**.




8. Aparece en la pantalla un cuadro con las dimensiones seleccionadas. Desplaza el cuadro hasta el área que quieres capturar en la pantalla. Haz clic para seleccionar dicha área.

▼ Estos son los pasos:


1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.



2. En el desplegable **Selección**, selecciona **Región**.
3. Haz clic en el botón **Propiedades de la selección**.



4. Selecciona la opción **Región fija**.
5. Activa la opción **Establecer posición**.
6. Introduce la posición en los campos **X** e **Y** o haz clic en el botón **Seleccionar región** para hacer clic y arrastrar sobre un área de la pantalla.
7. Si ajustas la posición X e Y, haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla**.



Snagit captura una imagen de la posición seleccionada en la pantalla.

Capturar toda la pantalla

Captura la pantalla al completo. Consulta [Capturar una imagen](#).


Nota: en Mac, si tienes varios monitores, solo puedes seleccionar una pantalla a la vez.

Captura una ventana



Captura una ventana abierta, un diálogo o un área en una aplicación de tu pantalla. Consulta Capturar una imagen.


Capturar una ventana abierta u oculta (Mac)




Captura una imagen de una ventana abierta u oculta en la pantalla.

▼ Estos son los pasos:

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.




2. En el desplegable **Selección**, selecciona **Mission Control**.
3. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Control+Mayús+C**.



4. Snagit muestra todas las ventanas abiertas en la pantalla. Desplaza el cursor a la ventana que quieras capturar. Haz clic para capturar la ventana.


Capturar una ventana con desplazamiento



Captura el contenido de un navegador web o de una aplicación que se extiende más allá de la zona visible en la ventana.

Consulta [Capturar un área de desplazamiento](#).


Capturar un menú




Captura un desplegable o un menú en cascada.

▼ Estos son los pasos:

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.




2. En el desplegable **Selección**, selecciona **Avanzado > Menú** (Windows) o **Menú** (Mac).
3. En Windows, haz clic en el botón **Propiedades de menú**.



- **Capturar submenús abiertos:** captura los submenús o desplegables abiertos.
 - **Capturar barra de menús:** captura la etiqueta de la barra de menús con la captura del menú.
4. Activa la opción **Temporizador** para establecer un tiempo adicional para abrir un menú antes de la captura. Haz clic en la flecha de opciones e introduce el número de segundos para el retraso.



5. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla** (Windows) o **Control+Mayús+C** (Mac).




6. La cuenta atrás comienza en la esquina inferior derecha de la pantalla. Abre el menú que quieras.

Snagit captura una imagen del menú abierto.

▼ Estos son los pasos:


1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.



2. Selecciona una opción en el desplegable **Selección**.
3. Activa la opción **Temporizador**. Haz clic en la flecha de opciones e introduce el número de segundos para el retraso.



4. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla** (Windows) o **Control+Mayús+C** (Mac).




5. La cuenta atrás comienza en la esquina inferior derecha de la pantalla. Abre o ajusta el elemento que quieras capturar en la pantalla.

Snagit captura una imagen del área seleccionada la pantalla.

Programa una fecha y hora para que Snagit realice una captura del área seleccionada en la pantalla.

▼ Estos son los pasos:

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.



2. Selecciona una opción en el desplegable **Selección**.
3. Añade un efecto, selecciona un destino de uso compartido o personaliza el resto de opciones de captura en la pestaña Imagen.
4. Activa la opción **Temporizador**.
5. Selecciona la opción **Programa** e indica la fecha y hora de la captura.
6. Haz clic en el botón **Iniciar** o pulsa **Imprimir pantalla**.




7. Pulsa y arrastra para seleccionar el área que deseas capturar.

Nota: si eliges Pantalla completa, Menú, Portapapeles o Archivo en el desplegable **Selección**, no tendrás que hacer clic y arrastrar para seleccionar un área para capturar.

▼ Estos son los pasos:


1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.



2. Selecciona una opción en el desplegable **Selección**.
3. Añade un efecto, selecciona un destino de uso compartido o personaliza el resto de opciones de captura en la pestaña Imagen.
4. Activa la opción **Temporizador**.
5. Selecciona la opción **Intervalo** y establece el intervalo de tiempo.
6. Haz clic en el botón **Iniciar** o pulsa **Imprimir pantalla**.



7. Pulsa y arrastra para seleccionar el área que deseas capturar.
8. Snagit captura una imagen en función del intervalo establecido. Para terminar la captura de intervalos de tiempo, haz clic en el botón **Detener** de la ventana de captura.



Nota: si eliges Pantalla completa, Menú, Portapapeles o Archivo en el desplegable **Selección**, no tendrás que hacer clic y arrastrar para seleccionar un área para capturar.

▼ Estos son los pasos en Windows:


Define un acceso directo para esta opción.

1. En la ventana de captura, selecciona **Archivo > Preferencias de captura > pestaña Atajos de teclado**.
2. Para la opción Repetir última captura, selecciona la(s) tecla(s) modificadora(s) preferida(s) y la tecla de acceso directo en el desplegable.
3. Haz clic en **Aceptar**.

▼ Estos son los pasos en Mac:

Pulsa **Control+Mayús+R**.


Capturar un área a mano alzada (Windows)



Captura un área dibujada con el cursor.

▼ Estos son los pasos:

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.



2. En el desplegable **Selección**, elige **Avanzado > A mano alzada**.
3. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla**.




4. El cursor cambia a un icono de tijeras. Haz clic y arrastra en el área que quieras capturar. Suelta el botón del ratón para terminar la captura.




▼ Estos son los pasos en Windows:


1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.



2. En el desplegable **Selección**, elige **Avanzado > Área múltiple**.
3. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla**.




4. Aparecerán las cruces de color naranja. Realiza una de las siguientes acciones para seleccionar el área que quieres capturar:
 - **Ventana:** desplaza el cursor sobre la ventana que quieras capturar. Cuando aparezca un borde intermitente de color naranja alrededor de la ventana, haz clic para seleccionar el área resaltada.
 - **Región:** haz clic y arrastra para seleccionar el área que quieras en la pantalla.
5. Para completar la captura, haz clic en el botón **Finalizar** en la parte superior de la pantalla.



▼ Estos son los pasos en Mac:

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **All-in-One**.




2. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Control+Mayús+C**.




3. Aparecerán las cruces de color naranja. Mantén pulsada la tecla **Comando** y haz clic y arrastra para seleccionar las áreas que desees de la pantalla.
 4. Suelta la tecla **Comando** para terminar la captura.
-

▼ Estos son los pasos:

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.



2. En el desplegable **Selección**, elige **Cámara web**.
3. Conecta una cámara web al ordenador o utiliza la cámara web integrada.
4. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Control+Mayús+C**.



5. Aparecerá el diálogo de la cámara web. Selecciona el dispositivo de cámara en el desplegable **Cámara**.
6. Haz clic en el botón **Captura**.

Capturar una página web completa (Mac)

Este es un método alternativo a la captura con desplazamiento para capturar rápidamente una página web completa.

▼ Estos son los pasos:

Arrastra la URL de la barra de direcciones a una de las siguientes ubicaciones:



- Icono de la barra de menú



- Icono del Dock de Snagit



Snagit captura todo el contenido de la página web, incluida el área que no se ve en la ventana del navegador actual.

Capturar con un preajuste y un acceso directo de teclado

Los preajustes recuerdan automáticamente los ajustes de tus capturas. Usa preajustes para:

- Guardar los ajustes de uso más habitual.
- Cambiar rápidamente entre tipos de captura según la tarea que estés realizando.
- Añadir automáticamente efectos o compartir capturas en una ubicación o aplicación específica.

Consulta [Guardar los ajustes de captura como preajustes](#).

Grabar un vídeo

Graba la acción de la pantalla, la cámara web o el audio (con un micrófono o sistema de audio) como un archivo de vídeo MP4.

Consulta [Grabar vídeo con Snagit](#).

Grabar un vídeo con imagen dentro de imagen




Graba la pantalla y la cámara web al mismo tiempo para conectar mejor con tu público.

Consulta [Grabar un vídeo con imagen dentro de imagen](#).


Captura texto de cualquier parte de la pantalla para pegarlo en un documento u otra aplicación.

▼ Estos son los pasos:

1. En la ventana de captura, haz clic para seleccionar la pestaña **Imagen**.




2. En el desplegable Selección, elige **Extraer texto**.




Nota: los ajustes de captura que no son compatibles con Extraer texto aparecen desactivados en la ventana de captura.

3. Haz clic en el botón **Captura** o pulsa **Imprimir pantalla** (Windows) o **Mayús+Ctrl+C** (Mac).



4. Aparecerán las cruces de color naranja. Pulsa y arrastra para seleccionar el área que deseas de la pantalla.




La captura se abre en Snagit Editor, desde donde puedes previsualizar el texto en el diálogo Resultados de Extraer texto. Haz clic en el botón **Copiar todo** para copiar el texto en el portapapeles y pegarlo en un documento u otra aplicación. Consulta Copiar y editar texto en una imagen.

Copiar la captura en el portapapeles y evitar Snagit Editor

Copia una captura de imagen directamente en el portapapeles para pegarla en otra aplicación y evita tener que abrir Snagit Editor.

▼ Estos son los pasos:

1. En la ventana de captura, desactiva la opción **Vista previa en el editor**.



2. Selecciona la opción **Copiar en el portapapeles**.

Captura de impresora de Snagit (Windows)

Envía contenido de una aplicación a Snagit Editor con la opción de impresora de la aplicación.

▼ Estos son los pasos:

Establecer una impresora de Snagit

1. En la ventana de captura, selecciona **Archivo > Preferencias de captura > pestaña Captura > Ajustes de captura de impresora**.
2. Aparecerá el diálogo Propiedades de selección. En la pestaña Impresoras de Snagit, selecciona **Snagit 2022** o haz clic en **Añadir una impresora de Snagit**. Haz clic en el botón **Propiedades** para editar los ajustes de la salida de la impresora.
3. Haz clic en botón **Aceptar**.

Enviar contenido de una aplicación a Snagit Editor

1. En la aplicación, selecciona **Archivo > Imprimir** (o su equivalente).
2. En la lista de impresoras, selecciona **Snagit 2022**.
3. Haz clic en **Aceptar** para enviar la captura a Snagit Editor.

Guardar los ajustes de captura como preajustes

Ahorra tiempo creando un preajuste para recordar automáticamente tus ajustes de captura.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:


- [Capturar con un preajuste](#)
- [Añadir un nuevo preajuste](#)
- [Editar un preajuste](#)
- [Organizar la lista de preajustes \(Windows\)](#)
- [Compartir preajustes \(Windows\)](#)

Los preajustes recuerdan automáticamente los ajustes de tus capturas. Usa preajustes para:


- Guardar los ajustes de uso más habitual.
- Cambiar rápidamente entre tipos de captura según la tarea que estés realizando.
- Añade automáticamente efectos como bordes o información de la captura.
- Guarda directamente las capturas en el formato de archivo que prefieras sin tener que abrir Snagit Editor.

Capturar con un preajuste

1. En la ventana de captura, haz clic en el botón **Preajustes**.



2. Se expande la lista de preajustes disponibles. Pasa el cursor por encima del preajuste deseado hasta que aparezca un botón rojo para **capturar el preajuste**. Haz clic en el botón para iniciar la captura.




Sugerencia: asigna accesos directos de teclado a los preajustes.

Para asignar un acceso directo de teclado a un preajuste, haz clic en los campos **Añadir combinación de teclas** (Windows) o **Añadir acceso directo (Mac)** y pulsa la combinación de teclas que desees en el teclado.

Añadir un nuevo preajuste

Añade rápidamente un nuevo preajuste basado en los ajustes seleccionados en este momento.


1. En la ventana de captura, ajusta la configuración a la captura para la que quieres crear un preajuste. Para obtener más información sobre los ajustes de captura, consulta [Capturar una imagen](#) o [Grabar un vídeo con Snagit](#).
2. Haz clic en el desplegable **Añadir preajuste**.




3. Selecciona la opción **Nuevo preajuste de la configuración actual** en el desplegable.

Nota: puedes elegir si quieres añadir un preajuste seleccionando **Nuevo preajuste** y, a continuación, escogiendo manualmente los ajustes de captura que quieras añadir al preajuste en la ventana que se abre.

4. Se ha añadido un nuevo preajuste a la lista de preajustes guardados. Escribe un nombre para el preajuste y pulsa **Intro**.





5. Para asignar una combinación de teclas, haz clic en los campos **Añadir combinación de teclas** (Windows) o el **Añadir acceso directo** (Mac) y pulsa la combinación de teclas que desees en el teclado.




Editar un preajuste


1. En la ventana de captura, haz clic en el botón **Preajustes**.




2. Se expande la lista de preajustes disponibles. Haz clic en el icono  a la derecha del nombre del preajuste y selecciona una de las opciones de el desplegable.



Organizar la lista de preajustes (Windows)

1. Pasa el cursor por encima del preajuste que quieras hasta que aparezca el icono .
2. Haz clic y arrastra el icono para mover el preajuste hacia arriba o hacia abajo en la lista de preajustes.



Compartir preajustes (Windows)


Importa y exporta preajustes de Snagit (.snagpresets) para compartir tus ajustes de captura con otras personas.


Importar un preajuste


1. En la ventana de captura, selecciona **Archivo > Importar preajustes**.
2. Selecciona un archivo de preajustes de Snagit (.snagpresets) y haz clic en **Abrir**. Pulsa Control+clic (Windows) o Comando+clic (Mac) para seleccionar varios preajustes.
3. Snagit añade los preajustes importados a la lista de preajustes guardados.

Exportar un preajuste

1. En la ventana de captura, haz clic en el botón **Preajustes**.



2. Se expande la lista de preajustes disponibles. Haz clic en el icono  junto al preajuste para exportar y selecciona **Exportar**.



3. Aparecerá el diálogo Guardar como. Selecciona una ubicación.

4. Escribe un nombre de archivo.

5. Haz clic en **Guardar**.


Cambiar la combinación de teclas de Captura global

Inicia una captura en cualquier momento y en cualquier lugar utilizando el acceso directo de captura global. Aprende a configurar esta acción con la tecla de acceso directo o la combinación de teclas que prefieras.

El acceso directo de captura global (**Imprimir pantalla** para Windows o **Control+Mayús+C** para Mac) inicia una captura basada en los ajustes seleccionados de la ventana de captura. Para obtener más información sobre cómo cambiar estos ajustes, consulta [Captura tu pantalla](#).

Para cambiar el acceso directo:

1. Abre la ventana de captura.
2. Haz clic en el campo de acceso directo.



3. Pulsa en el teclado el atajo de teclado que desees.
El nuevo acceso directo de teclado aparece en el campo.

Sugerencia: crea un acceso directo de teclado para cada tipo de captura que realices habitualmente.

Guarda tus ajustes de captura más utilizados como preajustes y crea un acceso directo de teclado para cada uno de ellos. Consulta [Guardar los ajustes de captura como preajustes](#).

Añadir información de captura a una imagen

Añade automáticamente información a tus capturas de pantalla, como la fecha de captura, la URL, el sistema operativo, la versión o el número de compilación.


Si casi siempre necesitas incluir información sobre tus capturas de pantalla para compartirla con otras personas, por ejemplo, la fecha de captura, la URL, el sistema operativo, la versión o el número de compilación, puedes ahorrar tiempo con el efecto Información de captura de Snagit.




Añadir información de captura

Sigue estos pasos para añadir automáticamente la información de captura al tomar una imagen:

1. En la ventana de captura, haz clic en la **pestaña Imagen**.
2. En el desplegable Efectos, selecciona **Información de captura**.



3. Haz clic en el icono de engranaje para personalizar los ajustes de Información de captura.



Nota: al capturar un navegador web en Windows, Snagit sustituye el nombre de la aplicación del navegador por la URL del sitio web.

4. Haz clic en el botón **Captura**.

Sugerencia: podrás repetir rápidamente esta captura si guardas los ajustes como un preajuste.

En la ventana de captura, haz clic en el desplegable **Añadir preajuste** y selecciona **Nuevo preajuste de la configuración actual**. Consulta Guardar los ajustes de captura como preajustes.

Añadir comentarios o etiquetas

Snagit hace que sea fácil añadir comentarios o etiquetas a tus imágenes para mejorar la comunicación en el lugar de trabajo.

Herramienta Rótulo

Añade anotaciones para resaltar o comentar áreas de una imagen.




1. Haz clic en la herramienta **Rótulo** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla.
3. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar el rótulo.
4. Escribe el texto en el rótulo.
5. Sigue cualquiera de estos pasos para editar el rótulo:


- Para cambiar el tamaño del rótulo, arrastra los controles **blancos**.



- Para cambiar la cola del rótulo, arrastra el control **amarillo**.




- Para añadir una cola adicional al rótulo, arrastra el control **azul**.



- Para eliminar la cola de un rótulo, arrastra el control **amarillo** hasta el

Nota: para añadir texto con un color de fondo, un borde o una flecha, utiliza la [herramienta Rótulo](#) en lugar de la herramienta Texto.



1. Haz clic en la herramienta **Texto** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla.
3. Haz clic y arrastra en el lienzo para seleccionar la ubicación del texto.
4. Escribe el texto que quieras.

Para obtener más información, consulta [Herramienta Texto](#).

Herramienta Paso

Añade pasos para ilustrar un proceso o destaca zonas concretas de una imagen.



1. Haz clic en la herramienta **Paso** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla.
3. Haz clic en el lienzo para añadir el primer número o la primera letra.
4. Ajusta el tamaño del primer paso como necesites.
5. Haz clic en el lienzo para añadir pasos adicionales en orden.

Para obtener más información, consulta [Herramienta Paso](#).

Herramientas para captar la atención


Descubre algunas de las herramientas más populares de Snagit que puedes usar para captar la atención de tu público.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Herramienta Flecha](#)
- [Herramienta Forma](#)
- [Herramienta Marcador](#)
- [Herramienta Lupa](#)
- [Herramienta Cortar](#)
- [Herramienta Sello](#)

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Herramienta Flecha




Añade flechas para resaltar áreas de una imagen.

1. Haz clic en la herramienta **Flecha** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla.
3. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar una flecha empezando por el final.



Para obtener más información, consulta [Herramienta Flecha](#).

Herramienta Forma




Enmarca la zona de una imagen dibujando un rectángulo o un círculo con un color de relleno transparente.

1. Haz clic en la herramienta **Forma** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla.
3. En las propiedades de la herramienta, haz clic en el desplegable **Relleno** y selecciona **Transparente** (patrón de tablero de ajedrez).



4. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar la forma. Mantén presionada la tecla **Mayús** mientras arrastras dibujando un cuadrado o un círculo.

Para obtener más información, consulta Herramienta Forma.

Herramienta Marcador

Activity

Project 56

○ Dolor sit amet : 1 hr ago

○ Consectetuer adipiscing elit : 4 hrs ago

○ Magna aliquam erat : 1 day ago

○ aliquip ex ea commodo: 3 days ago


Resalta una zona rectangular en una imagen.

1. Haz clic en la herramienta **Marcador** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla.



3. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar la zona que se resaltará.

Para obtener más información, consulta Herramienta Marcador.

Herramienta Lupa




Amplía una zona del lienzo para resaltar o mostrar los detalles.

1. Haz clic en la herramienta **Lupa** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.


2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla.
3. Haz clic y arrastra para seleccionar la zona que quieras ampliar en el lienzo.
4. Arrastra los controles blancos para ajustar el tamaño de la selección para ampliar.
5. Haz clic y arrastra el icono  para mover la zona ampliada a otra posición de la imagen.



6. En las propiedades, arrastra los controles deslizantes **Lupa** y **Ancho de línea** para ajustar la ampliación.

Para obtener más información, consulta herramienta Lupa.

Herramienta de corte




Capta la atención eliminando las secciones innecesarias de una imagen.

1. Haz clic en la herramienta **Cortar** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. Selecciona un estilo rápido para determinar la dirección y el estilo de borde del corte.




3. Aparece una línea en el lienzo. Haz clic y arrastra en el lienzo para seleccionar el área que se eliminará.



Para obtener más información, consulta Herramienta Cortar.

Herramienta Sello




Añade sellos para captar la atención y comunicar visualmente tus ideas.

1. Haz clic en la herramienta **Sello** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. En Estilos rápidos, selecciona una categoría de sellos en el desplegable o introduce un término de búsqueda. Haz clic para seleccionar un sello.



Para saber más sobre cómo descargar sellos o añadir un sello personalizado, consulta Herramienta Sello.

Sugerencia: guarda las personalizaciones de las herramientas como estilos rápidos.

Después de editar las propiedades de la herramienta, guarda tu personalización como un estilo rápido para usarlo en el futuro. Consulta Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos.

Ocultar información sensible en una imagen

Snagit cuenta con varias herramientas que te permiten eliminar, sustituir u ocultar partes de una captura de pantalla que deben compartirse.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Eliminar información sensible con la herramienta Selección](#)
- [Sustituir información sensible con la herramienta Mover o Selección](#)
- [Ocultar información sensible con la herramienta Desenfoque](#)
- [Cubrir información sensible con la herramienta Forma](#)
- [Cubrir todos los elementos con la herramienta Simplificar](#)

Eliminar información sensible con la herramienta Selección

Selecciona una zona para eliminar de una imagen, como información de identificación personal o funcionalidades/opciones del producto que no quieras que vean tus clientes.



1. Haz clic en la herramienta **Selección** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. En el panel Propiedades de la herramienta, selecciona una opción de relleno de fondo:
 - **Transparente:** deja ver el lienzo detrás de la zona seleccionada.
 - **Relleno automático:** rellena automáticamente la zona seleccionada según el contenido que rodea a la selección.
3. Haz clic y arrastra sobre la información que quieras eliminar.
4. Pulsa **Supr**.

Para obtener más información, consulta Herramienta Selección.

Sustituir información sensible con la herramienta Mover o Selección

Si tu imagen incluye nombres reales, direcciones u otra información sensible o personalmente identificable, sustitúyela por información inventada con la herramienta Mover o la herramienta Selección.



Para sustituir texto con la herramienta Mover:

1. Haz clic en la herramienta **Mover** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. En Propiedades de la herramienta, activa **Smart Move**. Snagit detecta automáticamente los elementos de la imagen.
3. Haz doble clic en el texto. Aparecerá un cuadro de texto editable.
4. Escribe el texto que quieras usar para sustituir el existente y pulsa **Intro**.

Para sustituir texto con la herramienta Selección:

1. Haz clic en la herramienta **Selección** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. Haz clic y arrastra para seleccionar el texto en el lienzo.



3. Haz clic con el botón derecho en la selección o haz clic con la tecla Ctrl pulsada (Mac) y selecciona **Editar texto**.
4. Haz clic en el cuadro de texto para editarlo.

Para obtener más información, consulta las secciones Herramienta Mover y Editar texto en una imagen.

Ocultar información sensible con la herramienta Desenfoque

Difumina o pixela parte de una imagen, como una foto de perfil o una matrícula, para ocultar rápidamente detalles identificables.




1. Haz clic en la herramienta **Desenfoco** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. En Propiedades de la herramienta, selecciona la forma Desenfoco (solo Mac) y Tipo.




3. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar el desenfoco.
4. Arrastra el control deslizante para ajustar la intensidad.

Para obtener más información, consulta Herramienta Desenfoco.

Nota: algunas herramientas de terceros pueden invertir la pixelación. Si quieres proteger información confidencial, cúbrela con la [herramienta Forma](#), no con Desenfoco.

Cubrir información sensible con la herramienta Forma

Cubre los elementos de una imagen para redactarlos u ocultarlos de la vista. Esto resulta útil para indicar que has eliminado información, como el contenido de una base de datos, un formulario o un documento real.



1. Haz clic en la herramienta **Forma** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. Selecciona una forma en Propiedades de la herramienta. Para obtener un aspecto redactado, selecciona el estilo rápido de rectángulo negro.
3. Haz clic y arrastra sobre la información que quieras ocultar.

Para obtener más información, consulta Herramienta Forma.

Cubrir todos los elementos con la herramienta Simplificar

A veces es más eficaz cubrir todos los elementos de una imagen a la vez y luego revelar los pocos elementos que quieras mostrar.



1. Haz clic en la herramienta **Simplificar** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. En Propiedades de la herramienta, habilita **Simplificación automática**.
3. Snagit reemplaza el texto y los elementos visuales de la imagen con formas utilizando la paleta de colores.
4. Para revelar una zona concreta de la imagen, haz clic en la forma que quieras eliminar y pulsa **Supr.**

Para obtener más información, consulta Herramienta Simplificar.

Nota: para mantener la protección de la información sensible, aplanar la imagen o compártela como PNG, JPG u otro tipo de archivo de imagen. Para obtener más información, consulta Prácticas recomendadas para guardar tus archivos de Snagit.

Eliminar partes de una imagen

Eliminar objetos, espacios o información que no desees de una imagen.


Puedes eliminar partes de una imagen para centrar la atención en otras zonas o para ocultar objetos y formas.

Snagit ofrece varias formas para eliminar partes de una imagen, por ejemplo:

- [Cortar secciones horizontales o verticales](#)
- [Rellenar objetos con color para ocultarlos](#)
- [Seleccionar y eliminar áreas](#)
- [Borrar manualmente](#)
- [Recortar los bordes de una imagen](#)

Cortar secciones horizontales o verticales

Corta secciones horizontales o verticales de una imagen para eliminar espacio, objetos o información que no desees.




1. Haz clic en la herramienta **Cortar** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido para determinar la dirección y el estilo de borde del corte.




3. Aparece una línea en el lienzo. Haz clic y arrastra en el lienzo para seleccionar el área que se eliminará.



Nota: para los estilos recortados con bordes rectos, Snagit cose las secciones a la perfección. Para otros estilos de bordes, Snagit deja un hueco. El tamaño del hueco no se puede modificar.

Rellenar objetos con color para ocultarlos

Sustituye un color por otro de tu imagen para ocultar objetos y formas.




Nota: para cambiar el color de una imagen y que sea transparente, consulta [Eliminar un fondo](#).

1. Haz clic en la herramienta **Relleno** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Para seleccionar el color del relleno, haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la imagen.




3. El cursor de Cuentagotas cambia al cursor de Relleno. Haz clic en el color de la imagen que quieras sustituir.

El color del relleno sustituye el color existente en la imagen por el color seleccionado. Para obtener más información, consulta [Herramienta Relleno](#).

Seleccionar y eliminar áreas

Selecciona y elimina rápidamente las partes u objetos no deseados de una imagen.



1. Haz clic en la herramienta **Selección** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. En la propiedades de la herramienta, elige una forma de selección: rectangular, elíptica, poligonal o a mano alzada.



3. Selecciona la opción **Relleno de fondo** para rellenar el área cuando la selección se mueva o se elimine:
 - **Transparente:** rellena el área con transparencia para mostrar el lienzo que hay debajo.
 - **Relleno automático:** rellena automáticamente el área según el contenido que envuelve a la selección.
4. Haz clic y arrastra para dibujar la selección en el lienzo.
5. Pulsa la tecla **Supr** para eliminar la selección.

Sugerencia: invierte la selección para seleccionar todo lo demás.

Para eliminar o editar todo excepto el área seleccionada, haz clic con el botón derecho del ratón (Windows) o clic con la tecla Control pulsada (Mac) en el lienzo y selecciona **Invertir selección**.

Para obtener más información, consulta [Herramienta Selección](#).

Borrar manualmente

Borra con la herramienta a mano alzada para dejar ver el lienzo que queda por debajo.

1. Haz clic en la herramienta **Borrador** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar la barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla.
3. Haz clic y arrastra en las áreas que quieras borrar.



Para obtener más información, consulta [Herramienta Borrador](#).

Recortar los bordes de una imagen

Recorta para eliminar las zonas los bordes de una imagen para centrar la atención.

1. Haz clic en la herramienta **Recortar** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).


2. Para seleccionar una zona para recortar, arrastra los controles azules.





3. Para mover el área seleccionada, haz clic y arrastra la selección a una nueva ubicación.



4. Haz clic en el botón **Recortar** para guardar los cambios.



Snagit aplica el recorte a la imagen en el lienzo.



Herramienta Borrador

Borra zonas compactadas en una imagen para mostrar el lienzo.

Nota: las herramientas solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Herramienta Borrador


Nota: la herramienta Borrador solo borra las áreas compactadas u originales de una imagen.

1. Haz clic en la herramienta **Borrador** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar barra de herramientas de Snagit.

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic y arrastra para borrar partes de la imagen en el lienzo.




Sugerencia: selecciona una anchura de borrador menor y amplía el lienzo para borrar con precisión partes de la imagen.

Nota: selecciona **Imagen > Color del lienzo** (Windows) o **Imagen > Cambiar color del lienzo** (Mac) para cambiar el color del borrador. Si el color del lienzo está configurado como transparente, verás un patrón de tablero de ajedrez mientras borras. Para obtener más información, consulta Eliminar un fondo.

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.

Sugerencia: guarda tus personalizaciones como un estilo rápido para utilizarlo en el futuro. Consulta Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos.




Anchura

Arrastra el control deslizante o introduce un valor para ajustar la anchura del borrador.



Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia.



Antiescalonado (solo Windows)

Activa esta opción para suavizar los bordes del área borrada.



Herramienta de corte

Elimina una sección vertical u horizontal de una imagen.


Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

1. Haz clic en la herramienta **Cortar** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar barra de herramientas de Snagit.

2. Selecciona un estilo rápido para determinar la dirección y el estilo de borde del corte.



3. Aparece una línea en el lienzo. Haz clic y arrastra en el lienzo para seleccionar el área que se eliminará.



Nota: para los estilos recortados con bordes rectos, Snagit cose las secciones a la perfección. Para otros estilos de bordes, Snagit deja un hueco. El tamaño del hueco no se puede modificar.

Herramienta Desenfoque

Añade un desenfoque para ocultar o tapar información sensible.

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

1. Haz clic en la herramienta **Desenfoque** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar el desenfoque.

Nota: algunas herramientas de terceros pueden invertir la pixelación. Si quieres proteger información confidencial, cúbrela con la herramienta Forma, no con Desenfoque. Consulta [Ocultar información sensible en una imagen](#).

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.



Tipo

Haz clic en el desplegable para seleccionar el tipo de desenfoque:

- **Suave:** reduce los detalles en una captura similar a la que se ve a través de un objetivo desenfocado. Se usa para aplicar profundidad o para desenfocar detalles de la información sensible.



- **Pixelar:** cubre un área con un conjunto de grandes píxeles cuadrados. Se usa para enmascarar los rostros o la información

sensible contenida en una imagen.



Forma (solo Mac)

Haz clic en el desplegable para seleccionar la forma del desenfoque.

Intensidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de desenfoque.

Herramienta Flecha

Añade flechas para resaltar áreas de una imagen.

Nota: las herramientas solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Dibujar una flecha

1. Haz clic en la herramienta **Flecha** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si has personalizado la barra de herramientas, puede que tengas que hacer clic en el menú desplegable **Más** para seleccionar la herramienta Flecha. Consulta [Personalizar la barra de herramientas de Snagit](#).


2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar una flecha empezando por el final.



Añadir una flecha curva


Windows:

1. [Dibuja una flecha](#) en el lienzo.
2. Haz clic para seleccionar la flecha en el lienzo.
3. En Propiedades de las herramientas, haz clic para marcar la casilla de verificación **Curva de Bézier**.
4. Haz clic y arrastra los controles blancos para ajustar la curva.



Mac:

1. [Dibuja una flecha](#) en el lienzo.
2. Haz clic para seleccionar la flecha en el lienzo.
3. Haz clic y arrastra el control amarillo del centro de la flecha para ajustar la curva. Aparecerán más controles para un control más preciso mientras editas la flecha.




Eliminar una flecha

1. Haz clic para seleccionar la flecha en el lienzo.
2. Pulsa la tecla **Supr.**

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.


Sugerencia: guarda tus personalizaciones como un estilo rápido para utilizarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).



Color

Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.




- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.




Sombra

Haz clic para seleccionar la dirección de una sombra. Para desactivar la sombra, haz clic para anular la selección de la dirección de la sombra.



Propiedades avanzadas de sombra

Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de sombra:



- **Color:** selecciona un color para la sombra.
- **Ángulo (solo Windows):** establece la dirección de la sombra desde la herramienta.
- **Distancia:** aumenta/reduce la distancia entre la herramienta y la sombra.
- **Opacidad:** aumenta/reduce la transparencia de la sombra.
- **Desenfoque:** aumenta/reduce la claridad de la sombra.

Estilo de final

Haz clic en el desplegable para seleccionar un estilo de final o de punta de flecha para la flecha.



Estilo de línea

Haz clic en el desplegable para seleccionar un estilo de línea.




Anchura

Arrastra el control deslizante o introduce un valor en píxeles para ajustar la anchura de la flecha.

Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia.




Tamaño de final/punta

Arrastra el control deslizante para ajustar el tamaño del estilo de final y de la punta de la flecha.

Curva de Bézier (solo Windows)

Haz clic para marcar la casilla de verificación **Curva de Bézier**. En el lienzo, haz clic y arrastra los controles blancos para ajustar la curva.



Nota: para dibujar una flecha curva en un Mac, consulta [Añadir una flecha curva](#).

Herramienta Foco (Mac)

Llama la atención sobre una zona atenuando y/o desenfocando el resto de la imagen.

Nota: las herramientas solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Añadir un foco



1. Haz clic en la herramienta **Foco** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más** para seleccionar la herramienta. Consulta [Personalizar la barra de herramientas de Snagit](#).

2. Puedes personalizar la herramienta en las [propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic y dibuja en el lienzo para colocar el foco en la zona que quieras.

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.

Sugerencia: guarda tus personalizaciones como un estilo rápido para utilizarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).




Forma

Selecciona una forma cuadrada, cuadrada con esquinas redondeadas u ovalada para el foco.

Color

Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color del fondo para la imagen que rodea al foco:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.



- Haz clic en el botón Cuentagotas y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.



Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar la transparencia del color de fondo que rodea al foco.

Desenfoque:

Arrastra el control deslizante para ajustar la claridad de la imagen de fondo que rodea el foco.

Herramienta Forma

Añade una forma a una imagen. Haz que el color de relleno sea transparente para convertirlo en un marco.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Dibujar un rectángulo o una elipse \(óvalo\)](#)
- [Dibujar una forma poligonal](#)
- [Propiedades de la herramienta](#)

Nota: para añadir una forma con texto, utiliza la herramienta Rótulo.

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Dibujar un rectángulo o una elipse (óvalo)


1. Haz clic en la herramienta **Forma** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar la forma.
4. Sigue cualquiera de estos pasos para editar la forma:


Haz clic y arrastra para mover la forma.



Haz clic y arrastra un control blanco para cambiar de tamaño la forma.



Haz clic y arrastra un control verde para girar la forma.



Sugerencia: mantén pulsada la tecla Mayús para dibujar un cuadrado o un círculo perfecto.

Selecciona una forma de rectángulo o elipse en el panel de propiedades. Mantén presionada la tecla **Mayús** y haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar un cuadrado o un rectángulo.

5. Cuando hayas terminado con la herramienta **Forma**, haz clic en la herramienta **Mover** de la barra de herramientas para seleccionar, mover, editar o eliminar los objetos que hayas añadido a la imagen.




Dibujar una forma poligonal


1. Haz clic en la herramienta **Forma** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



2. En Propiedades de la herramienta, selecciona **lista desplegable Forma > Polígono**.



3. Edita las [propiedades de la herramienta](#) para personalizar la herramienta.
4. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar el primer lado de la forma. Pulsa para anclar cada esquina adicional de la forma.



5. Haz doble clic (Windows) o pulsa **Intro** (Mac) para completar la forma.

6. Cuando hayas terminado con la herramienta **Forma**, haz clic en la herramienta **Mover** de la barra de herramientas para seleccionar, mover, editar o eliminar los objetos que hayas añadido a la imagen.




Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.

Sugerencia: guarda las personalizaciones de las herramientas como estilos rápidos.

Después de editar las propiedades de la herramienta, guarda tu personalización como un estilo rápido para usarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).




Relleno/Contorno

- **Relleno:** cambia el color del interior.




- **Contorno:** cambia el color del contorno de una forma.



Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color de relleno:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.



- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.




Sugerencia: usa la opción Transparente para no incluir ningún relleno.

Para crear un marco o una forma vacía sin relleno, selecciona Transparente como color de relleno.


Forma

Haz clic en el desplegable para seleccionar el estilo de la forma.




Sombra

Haz clic para seleccionar la dirección de una sombra. Para desactivar la sombra, haz clic para anular la selección de la dirección de la sombra.



Propiedades avanzadas de sombra


Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de sombra:



- **Color:** selecciona un color para la sombra.
- **Ángulo (solo Windows):** establece la dirección de la sombra desde la herramienta.
- **Distancia:** aumenta/reduce la distancia entre la herramienta y la sombra.
- **Opacidad:** aumenta/reduce la transparencia de la sombra.
- **Desenfoque:** aumenta/reduce la claridad de la sombra.


Grosor

Arrastra el control deslizante o introduce un valor en píxeles para ajustar el contorno de la forma.




Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia.



Estilo de línea

Haz clic en el desplegable para seleccionar un estilo para el contorno de la forma.



Herramienta Línea (Windows)

Añade una línea a una imagen.

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

1. Haz clic en la herramienta **Línea** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic y dibuja en el lienzo para dibujar la línea.
4. Sigue cualquiera de estos pasos para editar el línea:
 - Haz clic y arrastra para mover.
 - Haz clic y arrastra un control blanco para cambiar de tamaño.

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.


Sugerencia: guarda tus personalizaciones como un estilo rápido para utilizarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).



Color

Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.




- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.




Sombra

Haz clic para seleccionar la dirección de una sombra. Para desactivar la sombra, haz clic para anular la selección de la dirección de la sombra.



Propiedades avanzadas de sombra


Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de sombra:



- **Color:** selecciona un color para la sombra.
- **Ángulo (solo Windows):** establece la dirección de la sombra desde la herramienta.
- **Distancia:** aumenta/reduce la distancia entre la herramienta y la sombra.
- **Opacidad:** aumenta/reduce la transparencia de la sombra.
- **Desenfoque::** aumenta/reduce la claridad de la sombra.

Estilo de final

Haz clic en el desplegable para seleccionar un estilo de final o de punta de flecha para la línea.



Nota: algunas propiedades de las herramientas de Snagit Windows no son totalmente compatibles con Snagit Mac.
Consulta Compatibilidad de formatos de archivo de Snagit.

Estilo de línea


Haz clic en el desplegable para seleccionar un estilo de línea.



Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia.


Opacity



100

Curva de Bézier

Haz clic para marcar la casilla de verificación **Curva de Bézier**. En el lienzo, haz clic y arrastra los controles blancos para ajustar la curva.



Herramienta Lupa

Agranda y marca una zona en una imagen.


Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.



1. Haz clic en la herramienta **Lupa** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic y arrastra para seleccionar la zona que quieras ampliar en el lienzo.
4. Arrastra los controles blancos para ajustar el tamaño de la selección para ampliar.
5. Haz clic y arrastra el  para mover la zona ampliada a otra posición de la imagen.



6. Cuando hayas terminado con la herramienta **Lupa**, haz clic en la herramienta **Mover** de la barra de herramientas para seleccionar, mover, editar o eliminar los objetos que hayas añadido a la imagen.




Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.

Sugerencia: guarda las personalizaciones de las herramientas como estilos rápidos.

Después de editar las propiedades de la herramienta, guarda tu personalización como un estilo rápido para usarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).




Contorno

Cambia el color del contorno de la zona ampliada.




Forma

Selecciona una forma para el área ampliada.



Lupa

Arrastra el control deslizante o introduce un valor para ajustar el porcentaje de ampliación.



Ancho de línea

Arrastra el control deslizante o introduce un valor en píxeles para ajustar la anchura del área ampliada.

Herramienta Marcador

Resalta una zona rectangular en una imagen.


Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

1. Haz clic en la herramienta **Marcador** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).



3. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar la zona que se resaltará.
4. Cuando hayas terminado con la herramienta Marcador, haz clic en la herramienta **Mover** de la barra de herramientas para seleccionar, mover, editar o eliminar los objetos que hayas añadido a la imagen.




Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.

Sugerencia: guarda las personalizaciones de las herramientas como estilos rápidos.


Después de editar las propiedades de la herramienta, guarda tu personalización como un estilo rápido para usarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).



Relleno

Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.




- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.



Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia.



Herramienta Mover

Mueve objetos existentes en el lienzo o cambia a Smart Move para poder editar objetos estáticos.

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Mover anotaciones en el lienzo.

Mueve y edita las anotaciones ya añadidas al lienzo en Snagit Editor.

1. Haz clic en la herramienta **Mover** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar barra de herramientas de Snagit.

2. Haz clic para seleccionar una anotación.
3. Sigue cualquiera de estos pasos para editar la anotación:
 - **Mover objeto:** haz clic y arrastra para mover el objeto a la ubicación que quieras.
 - **Eliminar objeto:** haz clic con el botón derecho y selecciona **Eliminar**.
 - **Editar texto:** haz doble clic en un cuadro de texto para editarlo.

Editar texto y elementos estáticos con Smart Move


Activa Smart Move para seleccionar y editar elementos estáticos en una imagen.

1. Haz clic en la herramienta **Mover** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar Snagit.

2. En Propiedades de la herramienta, activa **Smart Move**.



3. Los controles de selección aparecen cuando pasas el cursor por encima de los objetos que pueden moverse. Haz clic en un objeto para editarlo.

Sugerencia: para identificar más objetos, arrastra el control deslizante **Detalle** para aumentar el nivel de detalle.

4. Para editar objetos y texto:
 - **Mover objeto:** haz clic y arrastra para mover el objeto a la ubicación que quieras.
 - **Eliminar objeto:** haz clic con el botón derecho y selecciona **Eliminar**.
 - **Editar texto:** haz doble clic en un cuadro de texto para editarlo.

Herramienta Paso

Añade pasos para ilustrar un proceso o destaca zonas concretas de una imagen.

Haz clic para añadir números o letras de forma secuencial en el lienzo.

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

1. Haz clic en la herramienta **Paso** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).

3. Haz clic para añadir números o letras de forma secuencial en el lienzo.

Sugerencia: cambia el tamaño de los pasos en la secuencia.


Después de añadir tu primer paso en el lienzo, haz clic para seleccionar el paso y arrastra los controles blancos hacia dentro o hacia fuera hasta el tamaño deseado. Todos los pasos que añadas al lienzo se ajustarán a este tamaño.

4. Para editar manualmente la etiqueta, haz clic con el botón derecho del ratón (Windows) o Control-clic (Mac) en el paso y selecciona **Editar valor**. Introduce el valor alfanumérico deseado y pulsa **Intro**.

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.


Sugerencia: guarda tus personalizaciones como un estilo rápido para utilizarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).



Relleno

Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.



- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.




Color del texto

Haz clic en el desplegable para seleccionar un color de fuente.


Forma

Haz clic en el desplegable para seleccionar el estilo de la forma.




Sombra

Haz clic para seleccionar la dirección de una sombra. Para desactivar la sombra, haz clic para anular la selección de la dirección de la sombra.



Propiedades avanzadas de sombra

Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de sombra:



- **Color:** selecciona un color para la sombra.
- **Ángulo (solo Windows):** establece la dirección de la sombra desde la herramienta.

- **Distancia:** aumenta/reduce la distancia entre la herramienta y la sombra.
- **Opacidad:** aumenta/reduce la transparencia de la sombra.
- **Desenfoque:** aumenta/reduce la claridad de la sombra.

Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia.




Tipo

Haz clic en el desplegable para seleccionar un tipo alfanumérico para la secuencia de pasos.



Reiniciar secuencia

Haz clic en  para reiniciar la secuencia de letras o números para el siguiente paso añadido al lienzo.

Herramienta Pincel

Añade líneas a mano alzada a una imagen.

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Dibujar una línea con el pincel

1. Haz clic en la herramienta **Pincel** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic y arrastra el cursor en el lienzo para dibujar una línea.

Editar una línea con el pincel



Nota: para poder editar una línea con el pincel, debes seleccionar la opción **Crear como vector** (Windows) o **Crear línea editable** (Mac) antes de dibujarla. Las líneas dibujadas sin esta opción no se pueden editar.

1. Haz clic para seleccionar la línea en el lienzo.
2. Sigue cualquiera de estos pasos para editar el línea:
 - Haz clic y arrastra para mover el dibujo con el pincel.
 - Ajusta las [propiedades de la herramienta](#).
 - Pulsa **Supr** para eliminar la línea.

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.


Sugerencia: guarda tus personalizaciones como un estilo rápido para utilizarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).



Color

Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.




- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.




Forma (solo Windows)

Haz clic en el desplegable para seleccionar el estilo de la forma.




Nota: Snagit Mac solo admite la forma de círculo para los dibujos con pincel. Si abres un archivo SNAGX en Snagit Mac, las líneas dibujadas con otras formas se muestran como si estuvieran dibujadas con la forma del círculo. Consulta [Compatibilidad de formatos de archivo de Snagit](#).




Sombra

Haz clic para seleccionar la dirección de una sombra. Para desactivar la sombra, haz clic para anular la selección de la dirección de la sombra.



Propiedades avanzadas de sombra


Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de sombra:



- **Color:** selecciona un color para la sombra.
- **Ángulo (solo Windows):** establece la dirección de la sombra desde la herramienta.
- **Distancia:** aumenta/reduce la distancia entre la herramienta y la sombra.
- **Opacidad:** aumenta/reduce la transparencia de la sombra.
- **Desenfoque::** aumenta/reduce la claridad de la sombra.


Anchura

Arrastra el control deslizante o introduce un valor en píxeles para ajustar la anchura de la flecha/el contorno/la línea.




Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia.



Crear como vector (Windows)/Crear línea editable (Mac)

Selecciona esta opción para dibujar una línea que puedas editar después.



Antiescalonado (Windows)

Selecciona esta opción para difuminar los bordes de los píxeles con el fondo.



Suave (Windows)

Selecciona esta opción para suavizar ángulos marcados y convertirlos en curvas.

Nota: esta opción solo está disponible en la forma circular del lápiz.



Curvas suaves (Mac)

Selecciona esta opción para difuminar los bordes de los píxeles con el fondo y suavizar los ángulos marcados y convertirlos en curvas.

Herramienta Recortar

Recorta los bordes exteriores de una imagen para eliminar el contenido no deseado.

Utiliza la herramienta Recortar para mejorar el encuadre, atraer la mirada del público objetivo hacia el objeto de la imagen o cambiar el tamaño o la relación de aspecto de una imagen.

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

1. Haz clic en la herramienta **Recortar** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar barra de herramientas de Snagit.

2. Para seleccionar una zona para recortar, arrastra los controles azules.




3. Para mover el área seleccionada, haz clic y arrastra la selección a una nueva ubicación.



4. Haz clic en el botón **Recortar** para guardar los cambios.



Snagit elimina cualquier zona de la imagen que esté fuera del área resaltada.



5. Cuando hayas terminado con la herramienta Recortar, haz clic en la herramienta **Mover** para seleccionar, mover, editar o eliminar los objetos que hayas añadido a la imagen.



Sugerencia: utiliza la herramienta Selección para recortar una imagen en forma de círculo.

Para convertir una imagen rectangular en una imagen circular, consulta la herramienta Selección.

Herramienta Relleno

Rellena un área con un color diferente.

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.


Rellenar un área con otro color

1. Haz clic en la herramienta **Relleno** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar barra de herramientas de Snagit.

2. Los ajustes disponibles para la herramienta aparecerán en el panel Propiedades de la herramienta. Para seleccionar el color de relleno, elige una de las siguientes opciones:
 - Selecciona un color en el menú Estilos rápidos.




- Haz clic en el desplegable **Relleno** y selecciona uno de los colores preestablecidos o de la paleta de colores.




Si quieres que la imagen coincida con el fondo de cualquier página o si quieres que partes de la imagen muestren algún contenido detrás de la imagen, selecciona relleno de transparencia (patrón de tablero de ajedrez).



- Haz clic en el desplegable **Relleno** e introduce un valor HEX o RVA en el campo. Haz clic en el botón **Modo** para cambiar entre valores HEX y RVA.



- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.




3. Haz clic para aplicar el color de relleno en una ubicación del lienzo.

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.

Sugerencia: guarda tus personalizaciones como un estilo rápido para utilizarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).



Cuentagotas


Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.



Relleno

Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.




- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.



Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia.



Tolerancia

Si Snagit rellena muy poco o demasiado en un área del lienzo, pulsa **Ctrl+Z** (Windows) o **Comando+Z** (Mac) para deshacer el relleno anterior y arrastra el control deslizante **Tolerancia** para ajustar la cantidad de relleno.



Herramienta Rótulo

Añade anotaciones para resaltar o comentar áreas de una imagen.

Nota: las herramientas solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Añadir un rótulo


1. Haz clic en la herramienta **Rótulo** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si has personalizado la barra de herramientas, puede que tengas que hacer clic en el menú desplegable **Más** para seleccionar la herramienta. Consulta Personalizar la barra de herramientas de Snagit.

2. Selecciona un estilo rápido o edita las [propiedades de la herramienta](#) para personalizar la herramienta.
3. Haz clic y arrastra en el lienzo para dibujar el rótulo.
4. Escribe el texto en el rótulo.
5. Sigue cualquiera de estos pasos para editar el rótulo:


- Para cambiar el tamaño del rótulo, arrastra los controles **blancos**.




- Para cambiar la cola del rótulo, arrastra el control **amarillo**.




- Para añadir una cola adicional al rótulo, arrastra el control **azul**.




- Para girar el rótulo, arrastra el control **verde**.



- Para ajustar los radios de las esquinas redondeadas, arrastra el control **amarillo** cerca de la esquina. (Mac).



- Para mover el cuerpo del rótulo alrededor de la cola del mismo, haz clic en el **punto de anclaje**.





Eliminar un rótulo

1. Haz clic para seleccionar el rótulo en el lienzo.
2. Pulsa la tecla **Supr**.

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.

Sugerencia: guarda tus personalizaciones como un estilo rápido para utilizarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).




Relleno/Contorno

- **Relleno:** cambia el color del interior.




- **Contorno:** cambia el color del contorno de un rótulo.



Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.




- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.




Forma

Haz clic en el desplegable para seleccionar el estilo de la forma.




Sombra

Haz clic para seleccionar la dirección de una sombra. Para desactivar la sombra, haz clic para anular la selección de la dirección de la sombra.



Propiedades avanzadas de sombra

Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de sombra:




- **Color:** selecciona un color para la sombra.
- **Ángulo (solo Windows):** establece la dirección de la sombra desde la herramienta.
- **Distancia:** aumenta/reduce la distancia entre la herramienta y la sombra.
- **Opacidad:** aumenta/reduce la transparencia de la sombra.
- **Desenfoque:** aumenta/reduce la claridad de la sombra.

Propiedades de las fuentes

- **Fuente:** haz clic en el desplegable para seleccionar una fuente.
- **Color de fuente:** haz clic en el desplegable para seleccionar un color de fuente.
- **Tamaño de fuente:** arrastra el control deslizante o introduce un valor para ajustar el tamaño de la fuente.
- **Estilo de fuente (solo Mac):** haz clic en el desplegable para seleccionar el formato del texto: Normal, Cursiva, Negrita, Negrita cursiva. Para Windows, consulta [Propiedades avanzadas del texto](#) para ver más opciones de formato.
- **Tamaño de contorno (Windows)/Ancho de línea (Mac):** arrastra el control deslizante o introduce un valor para ajustar el tamaño del contorno del rótulo. Elige 0 para eliminar el rótulo.

Estilo de flecha

Haz clic en el desplegable para seleccionar un estilo de línea y un estilo de final para la cola del rótulo.




Color de flecha



Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.



- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.

Tamaño de flecha

Arrastra el control deslizante o introduce un valor para ajustar el tamaño de la cola del rótulo.

Propiedades avanzadas del texto

Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de fuente.

- **Estilo:** haz clic para seleccionar el formato del texto: Negrita (Windows), Cursiva (Windows), Subrayado, Tachado (Mac). Para Mac, consulta [Estilo de fuente](#) para ver más opciones de formato.
- **Alineación:** haz clic para seleccionar la alineación horizontal o vertical del texto.
- **Márgenes (solo Windows):** ajusta el espacio que rodea al texto.
- **Opacidad:** arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia del texto.
- **Sombreado (solo Windows):** marca la casilla de verificación para mezclar el color del contorno del relleno con el color de relleno.

Herramienta Selección

Selecciona parte de una imagen para cortarla, copiarla, moverla o eliminarla. Reemplaza automáticamente las áreas eliminadas con el color o la transparencia circundante.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Seleccionar un área](#)
- [Editar la selección](#)
- [Seleccionar y mover formas e iconos](#)
- [Propiedades de herramienta](#)

Nota: las herramientas solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Seleccionar un área

1. Haz clic en la herramienta **Selección** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. En [Propiedades de la herramienta](#), elige una forma de selección: rectangular, elíptica, poligonal o a mano alzada.
3. Selecciona la opción Relleno de fondo para rellenar el área cuando la selección se mueva o se elimine:
 - **Transparente:** rellena el área con transparencia para mostrar el lienzo que hay debajo.
 - **Relleno automático:** rellena automáticamente el área según el contenido que envuelve a la selección.
4. Haz clic y arrastra para dibujar la selección en el lienzo.

Sugerencia: invierte la selección para seleccionar todo lo demás.

Para eliminar o editar todo excepto el área seleccionada, haz clic con el botón derecho del ratón (Windows) o clic con la tecla Control pulsada (Mac) en el lienzo y selecciona **Invertir selección**.

Editar la selección

Después de seleccionar un objeto o área, sigue cualquiera de estos pasos:

- **Mover:** haz clic en la selección y arrástrala hasta el lienzo.
- **Quitar:** pulsa **Supr**.

- **Copiar:** pulsar **Ctrl+C** (Windows) o **Comando+C** (Mac); luego pulsa **Ctrl+V** (Windows) o **Comando+V** (Mac) para pegar la selección copiada.
- **Editar texto:** haz clic con el botón derecho del ratón (Windows) o clic con la tecla Control pulsada (Mac) y selecciona **Editar texto**. Para obtener más información, consulta Extraer y editar texto.
- **Copiar texto:** haz clic con el botón derecho del ratón (Windows) o clic con la tecla Control pulsada (Mac) y selecciona **Extraer texto** para copiar y pegar texto en otra aplicación.
- **Añadir efectos:** haz clic en el botón **Efectos** para seleccionar un efecto rápido o aplicar uno personalizado a la selección. Para obtener más información, consulta Añadir efectos.

Ejemplo: convierte una imagen rectangular en una circular.

La opción **Invertir selección** selecciona todo lo que queda fuera del área seleccionada. Aplicar opción para mostrar convertir una imagen rectangular en una circular.

1. Haz clic en la herramienta **Selección** en la barra de herramientas de Snagit Editor.
2. Selecciona la opción de relleno de fondo **Transparente**.
3. Selecciona la forma **Elipse** en las propiedades de la herramienta.




4. Haz clic y arrastra en el lienzo mientras pulsa la tecla **Mayús** para seleccionar un círculo perfecto alrededor del área que quieres mantener.
5. Para recolocar la selección, mantén pulsada la tecla **Mayús** mientras arrastras el control del centro de la selección.
6. Haz clic con botón derecho (Windows) o haz clic con la tecla Control pulsada (Mac) y selecciona **Invertir selección**.
7. Pulsa la tecla **Supr**.
8. Selecciona el **menú Imagen > Recortar**.
9. Para cambiar el color del lienzo a transparente:
 - **Windows:** haz clic con el botón derecho en el lienzo y selecciona **Color del lienzo**. Haz clic en la **vista previa del lienzo**, selecciona la opción **transparente** (tablero de ajedrez) y haz clic en **Aceptar**.
 - **Mac:** haz clic en el lienzo con la tecla Control pulsada y selecciona **Cambiar color del lienzo**. Haz clic en la **vista previa del color del lienzo**, selecciona la opción **transparente** (tablero de ajedrez) y haz clic en **Aplicar**.

Seleccionar y mover formas e iconos

El botón Ajustar a objeto te permite ajustar automáticamente la selección a los bordes más cercanos de una forma o icono dentro del área seleccionada.


1. Haz clic y arrastra para dibujar una selección alrededor de una forma o icono en una imagen.
2. Haz clic en **Ajustar a objeto** para vincular la selección a los bordes de los elementos seleccionados.
3. Mueve el icono a cualquier lugar de la imagen. Si el relleno automático está activado, el espacio desde el que se ha movido el objeto se rellena automáticamente para que coincida con el área circundante.

Sugerencia: para seleccionar formas irregulares, prueba la herramienta de selección a mano alzada.

La herramienta de selección a mano alzada  permite dibujar la selección manualmente. Es útil si las herramientas de selección de formas no se ajustan al área que se quiere seleccionar.

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.



Forma de selección

Escoge una forma de selección: rectangular, elíptica, poligonal o a mano alzada.




Sugerencias de formas de selección:

- Para seleccionar un cuadrado, selecciona **Rectángulo** y mantén pulsada la tecla **Mayús** a medida que dibujes la forma en el lienzo.
- Para seleccionar un círculo, selecciona **Elipse** y mantén pulsada la tecla **Mayús** a medida que dibujes la forma en el lienzo.
- Para seleccionar con **Polígono**:
 1. Haz clic en el lienzo para anclar cada esquina de la forma.
 2. Haz doble clic para anclar la última esquina de la forma.
- Para seleccionar con la forma **Mano alzada** (lazo), haz clic y arrastra.


Ajustar a objeto

Activa esta opción para ajustar el texto o los objetos de forma irregular en el área seleccionada. Arrastra el control deslizante para ajustar el objeto seleccionado.



Relleno de fondo

Escoge una opción para rellenar el área cuando la selección se desplaza o elimina:



- **Transparente:** rellena el área con transparencia.
- **Relleno automático:** rellena automáticamente el área según el contenido que envuelve a la selección.
 - **Optimizado para velocidad (solo Windows):** se usa para contenido de colores lisos o si los detalles de relleno no son importantes.
 - **Optimizado para calidad fotográfica (solo Windows):** se usa para realizar personalizaciones avanzadas y rellenos de mayor calidad.

Herramienta Sello

Añade a tus imágenes sellos de diversas categorías.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Añadir un sello a una imagen](#)
- [Descargar sellos](#)
- [Crear sellos personalizados](#)
- [Propiedades de la herramienta](#)

Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.


Añadir un sello a una imagen

1. Haz clic en la herramienta **Sello** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar barra de herramientas de Snagit.

2. En Estilos rápidos, selecciona una categoría de sellos en el desplegable o introduce un término de búsqueda. Haz clic para seleccionar un sello.




3. Haz clic en el lienzo para añadir un sello.

Haz clic y arrastra para mover el sello.



Haz clic y arrastra un control para cambiar de tamaño el sello.



4. Cuando hayas terminado con la herramienta Sello, haz clic en la herramienta **Mover** de la barra de herramientas para seleccionar, mover, editar o eliminar los objetos que hayas añadido a la imagen.




Descargar sellos

Nota: debes tener instalado Snagit 2020 o una versión posterior para poder descargar activos directamente en Snagit.


1. Haz clic en la herramienta **Sello** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



2. En el panel propiedades, haz clic en el botón **Descargar más**.
3. Se abre el sitio web de TechSmith Assets. Localiza el sello que desees y haz clic en el enlace **Enviar a Snagit**. Para saber más sobre la descarga de activos, consulta Descargar TechSmith Assets para Snagit.




Snagit añade el conjunto de sellos en la categoría de sellos: **herramienta Sello > Estilos rápidos > lista desplegable Sello > seleccionar categoría**.



Crear sellos personalizados

Guarda imágenes, anotaciones u objetos en el lienzo como sellos personalizados.

1. En Windows, selecciona **herramienta Sello** > **botón Organizar sellos** > **botón Añadir sello**. En Mac, selecciona **herramienta Sello** > **Importar sellos**.
2. Busca la imagen que quieras, selecciónala y haz clic en **Abrir**. Snagit añade la imagen a **Mis sellos**.




Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.


Sugerencia: guarda las personalizaciones de las herramientas como estilos rápidos.

Después de editar las propiedades de la herramienta, guarda tu personalización como un estilo rápido para usarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).




Sombra

Haz clic para seleccionar la dirección de una sombra. Para desactivar la sombra, haz clic para anular la selección de la dirección de la sombra.



Propiedades avanzadas de sombra

Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de sombra:



- **Color:** selecciona un color para la sombra.
- **Ángulo (solo Windows):** establece la dirección de la sombra desde la herramienta.
- **Distancia:** aumenta/reduce la distancia entre la herramienta y la sombra.
- **Opacidad:** aumenta/reduce la transparencia de la sombra.
- **Desenfoque:** aumenta/reduce la claridad de la sombra.

Opacidad

Arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia.




Simplificar imágenes

Sustituye texto y otros elementos visuales que puedan distraer con objetos simplificados.

Crea gráficos simplificados para:

- Obtener imágenes de una sola fuente para tu contenido, independientemente de los idiomas, las versiones o las plataformas.
- Seguirle el ritmo a los constantes cambios en las interfaces de usuario y los sitios web.
- Centra la atención de tu público espectadores en las zonas importantes de una imagen.




Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

1. Haz clic en la herramienta **Simplificar** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar la barra de herramientas de Snagit.

2. En Propiedades de la herramienta, habilita la opción **Simplificación automática**.



3. Snagit reemplaza el texto y los elementos visuales de la imagen objetos simplificados. Arrastra el control deslizante **Detalle** para ajustar la sensibilidad de Simplificación automática y generar nuevos objetos.

Nota: ajustar el control deslizante **Detalle** restablece todos los objetos de Simplificación automática en el lienzo.


4. Para personalizar aún más la imagen simplificada, continúa con cualquiera de las siguientes opciones:


- [Personalizar la paleta de colores](#)
- [Dibujar objetos adicionales de estilo rápido](#)
- [Editar manualmente los objetos simplificados](#)

Crear una paleta de colores personalizada

Personaliza una paleta de colores para dar coherencia a una serie de imágenes simplificadas o combinarlas con los colores de tu marca o producto.

1. En el panel de propiedades de la paleta de colores, haz clic en un desplegable de colores para cambiar los colores de los objetos en el lienzo. Repite la operación para definir los colores deseados en la paleta.




2. Haz clic en el  y selecciona **Guardar paleta**.
3. En el diálogo Guardar paleta, selecciona una de las siguientes opciones:
 - **Nueva:** asigna un nombre a la nueva paleta.
 - **Sustituir:** en el desplegable, selecciona una paleta de colores existente para sustituirla.
4. Haz clic en **Guardar**.

Snagit añade la paleta de colores a el desplegable de las propiedades de Paleta de colores.

Dibujar objetos adicionales de estilo rápido

1. En Estilos rápidos, haz clic para seleccionar un objeto.



2. Haz clic y arrastra para dibujar el objeto en el lienzo.
3. Para editar el objeto, consulta [Editar objetos simplificados](#).

Editar objetos simplificados

Cambiar el tamaño de un objeto

Haz clic para seleccionar un objeto en el lienzo y arrastra controles deslizantes hacia dentro o hacia fuera.

Mover un objeto


Haz clic para seleccionar un objeto en el lienzo y arrastra el objeto a la posición que quieras.

Eliminar un objeto

Haz clic para seleccionar un objeto en el lienzo y pulsa la tecla **Supr**.


Editar las propiedades de la herramienta

Haz clic para seleccionar un objeto simplificado en el lienzo y edita las propiedades para personalizarlo.



Relleno

Configura el color del objeto seleccionado.



Forma

Selecciona la forma para el objeto seleccionado.



Fondo

Selecciona el color de fondo del objeto de texto simplificado.



Altura del texto

Arrastra el control deslizante o introduce un valor para la altura de la línea de texto en el objeto de texto simplificado.



Espaciado de línea

Arrastra el control deslizante o introduce un valor para el espacio entre cada línea de texto en el objeto de texto simplificado.




Alinear (solo disponible cuando se seleccionan varios objetos).

Alinea los objetos seleccionados a la izquierda, al centro o a la derecha.

Modo Dibujar/Mover

Puedes cambiar entre los siguientes modos:



- **Dibujar:** haz clic y arrastra en el lienzo para añadir un nuevo objeto de estilo rápido. Los objetos simplificados seguirán siendo movibles.
- **Mover:** haz clic y arrastra en el lienzo para seleccionar y mover objetos. La opción de dibujar estilos rápidos nuevos está desactivada.

Bloquear objetos (solo Windows)

Habilita esta opción para evitar que se editen los objetos simplificados en el lienzo al cambiar a otras herramientas de edición de Snagit.

Mostrar original

Mientras trabajas, Snagit conserva en todo momento la imagen original detrás de los objetos simplificados.

- Haz clic en **Mostrar original** para ver la imagen original como referencia.
- Arrastra el control deslizante **Opacidad** para cambiar el nivel de transparencia de los objetos del lienzo.

Herramienta Texto

Añade subtítulos, encabezados u otros textos a una imagen.

Nota: las herramientas solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Añadir texto

1. Haz clic en la herramienta **Texto** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar barra de herramientas de Snagit](#).

2. Selecciona un estilo rápido o edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic y arrastra en el lienzo para seleccionar la ubicación del texto.
4. Escribe el texto que quieras.
5. Cuando hayas terminado con la herramienta Texto, haz clic en la herramienta **Mover** de la barra de herramientas para seleccionar, mover, editar o eliminar los objetos que hayas añadido a la imagen.



Nota: para añadir texto con un color de fondo, un borde o una flecha, utiliza la herramienta Rótulo.

Editar o quitar texto

Para editar o quitar texto que se había añadido con la herramienta Texto, haz clic para seleccionar el texto en el lienzo y lleva a cabo una de las acciones siguientes:

- Cambia el estilo de texto actual haciendo clic en un estilo rápido o edita las [propiedades de la herramienta](#).
- Escribe el texto.
- Para eliminar el texto, pulsa la tecla **Supr**.


Nota: para editar el texto de una captura de pantalla o que está incorporado en una imagen, consulta [Extraer y editar texto](#).

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.

Sugerencia: guarda las personalizaciones de las herramientas como estilos rápidos.

Después de editar las propiedades de la herramienta, guarda tu personalización como un estilo rápido para usarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).




Relleno/Contorno

- **Relleno:** cambia el color del interior.




- **Contorno:** cambia el color del contorno del texto.



Haz clic en el desplegable y selecciona una de las siguientes opciones para establecer el color:

- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.




- Haz clic en el botón **Cuentagotas** y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.




Sombra

Haz clic para seleccionar la dirección de una sombra. Para desactivar la sombra, haz clic para anular la selección de la dirección de la sombra.



Propiedades avanzadas de sombra

Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de sombra:



- **Color:** selecciona un color para la sombra.
- **Ángulo (solo Windows):** establece la dirección de la sombra desde la herramienta.
- **Distancia:** aumenta/reduce la distancia entre la herramienta y la sombra.
- **Opacidad:** aumenta/reduce la transparencia de la sombra.
- **Desenfoque:** aumenta/reduce la claridad de la sombra.

Propiedades de las fuentes

- **Fuente:** haz clic en el desplegable para seleccionar una fuente.
- **Tamaño de fuente:** arrastra el control deslizante o introduce un valor para ajustar el tamaño de la fuente.
- **Estilo de fuente (solo Mac):** haz clic en el desplegable para seleccionar el formato del texto: Normal, Cursiva, Negrita, Negrita cursiva. Para Windows, consulta [Propiedades avanzadas de Fuente](#) para ver más opciones de formato.
- **Ancho de línea:** arrastra el control deslizante o introduce un valor para ajustar el ancho del contorno del texto. Elige 0 para eliminar el contorno del texto.

Propiedades avanzadas de fuente

Haz clic en la flecha desplegable para acceder a otras propiedades de fuente.

- **Estilo:** haz clic para seleccionar el formato del texto: Negrita (Windows), Cursiva (Windows), Subrayado, Tachado (Mac). Para Mac, consulta [Estilo de fuente](#) para ver más opciones de formato.
- **Alineación:** haz clic para seleccionar la alineación horizontal o vertical del texto.
- **Márgenes (solo Windows):** ajusta el espacio que rodea al texto.
- **Opacidad:** arrastra el control deslizante para ajustar el nivel de transparencia del texto.

Herramienta Varita mágica

Selecciona la zona de una imagen en función de un color.

La varita mágica te permite seleccionar un área basada en el color. Puedes usarla para:

- Eliminar un fondo.
- Mover o eliminar elementos en un borrador.

Esta herramienta es perfecta para seleccionar zonas de un único color que no incluyen fondos ni patrones complejos.


Nota: las herramientas de Snagit solo están disponibles para las capturas de imagen. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

1. Haz clic en la herramienta **Varita mágica** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta [Personalizar la barra de herramientas de Snagit](#).

2. Edita las propiedades de la herramienta para personalizarla. Consulta [Propiedades de la herramienta](#).
3. Haz clic para seleccionar un objeto o un bloque de color en el lienzo.
4. En las propiedades de la herramienta, arrastra el control deslizante **Seleccionar** para ajustar el radio de la selección.
5. Sigue cualquiera de estos pasos para editar la selección:
 - **Mover un objeto:** haz clic y arrastra la selección o el objeto a una nueva ubicación.
 - **Eliminar el objeto o la selección:** haz clic con el botón derecho (Windows) o clic con la tecla Control pulsada (Mac) en la selección y elige **Eliminar**.




6. Cuando hayas terminado con la herramienta Varita mágica, haz clic en la herramienta **Mover** de la barra de herramientas para seleccionar, mover, editar o eliminar los objetos que hayas añadido a la imagen.



Snagit rellena automáticamente el espacio del objeto movido o eliminado con la opción Relleno de fondo seleccionada en las propiedades de la herramienta.

Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta.



Seleccionar

Arrastra el control deslizante para ajustar el rango incluido en la selección.

Selección de color global

Amplía la selección para incluir todas las instancias del color seleccionado dentro de la imagen.

Relleno de fondo


- **Transparente:** rellena el área con transparencia.
- **Relleno automático:** rellena automáticamente el área según el contenido que envuelve a la selección.
 - **Optimizado para velocidad (solo Windows):** se usa para contenido de colores lisos o si los detalles de relleno no son importantes.
 - **Optimizado para calidad fotográfica (solo Windows):** se usa para realizar personalizaciones avanzadas y rellenos de mayor calidad.

Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos

Con Snagit es realmente sencillo guardar tus estilos personalizados y tus herramientas favoritas para tener un acceso rápido durante la edición.

Estilos rápidos


Los estilos rápidos incluyen los estilos predeterminados de Snagit y los estilos personalizados que guardes.




Para guardar un estilo rápido:

1. En Snagit Editor, haz clic para seleccionar una herramienta.



2. Se abren las [propiedades de la herramienta](#). Edita las propiedades que desees.
3. A medida que se editan las propiedades, aparece un nuevo estilo rápido debajo de los estilos existentes. Haz clic en el **icono**  para guardar el nuevo estilo rápido.



4. Para cambiar su ubicación dentro de Estilos rápidos, haz clic y arrástralo para desplazarlo a una nueva ubicación.

Para eliminar un estilo rápido, haz clic con el botón secundario en el estilo y selecciona **Eliminar estilo rápido** (Windows) o **Quitar estilo rápido** (Mac).

Sugerencia: comparte tus estilos rápidos.

Para compartir tus estilos rápidos con otras personas y mantener un aspecto coherente, consulta Temas.


Propiedades de la herramienta

Edita las propiedades para personalizar la herramienta. Para saber más sobre las propiedades de cada herramienta, consulta lo siguiente:

- Flecha
- Texto
- Rótulo
- Forma
- Sello
- Relleno
- Mover
- Selección
- Desenfoque
- Simplificar
- Varita mágica
- Recortar
- Cortar
- Pincel
- Línea (Windows)
- Marcador
- Paso
- Borrador
- Lupa
- Spotlight (Mac)

Guardar estilos rápidos como favoritos

Guarda los [estilos rápidos](#) que uses con más frecuencia en Favoritos. Los favoritos ofrecen un acceso rápido a una gran variedad de herramientas en un solo lugar mientras editas.

1. Crea un [estilo rápido](#).
2. Haz clic en el **icono**  en el estilo rápido. El icono aparece en amarillo cuando se guarda un estilo rápido en Favoritos.
3. Para quitar un estilo rápido de Favoritos, haz clic en el icono de estrella amarilla del estilo.



Sugerencia: añade estilos rápidos a tus Favoritos.

Añade estilos rápidos, como flechas y formas, a tus Favoritos para dibujarlas en la pantalla durante la grabación de un vídeo. Consulta [Convertir tus capturas en pantalla en un vídeo](#).

Personalizar la barra de herramientas de Snagit

Añade, quita o reordena opciones de la barra de herramientas para acceder más rápidamente a tus herramientas, efectos y destinos de uso compartido favoritos.

Personalizar la barra de herramientas de edición

1. En la barra de herramientas de Snagit Editor, selecciona el desplegable **Más > opción Personalizar la barra de herramientas**.
2. Para aprender a personalizar los elementos que aparecen en la barra de herramientas, continúa con uno de estos temas:
 - [Mover elementos de la barra de herramientas](#)
 - [Añadir elementos a la barra de herramientas](#)
 - [Añadir un espacio para crear grupos](#)
 - [Quitar elementos de la barra de herramientas](#)
3. Haz clic en **Hecho**.

Nota: cuando seleccionas una herramienta en el desplegable Más para editarla, esta aparece en la barra de herramientas hasta que se seleccione otra herramienta de la misma lista desplegable. Para evitar que una herramienta de uso frecuente regrese a el desplegable Más, muévela a la ubicación que quieras en la barra de herramientas. Consulta [Mover elementos de la barra de herramientas](#).

Mover elementos de la barra de herramientas

1. Selecciona el desplegable **Más > opción Personalizar barra de herramientas**.
2. Arrastra la opción a la ubicación que quieras en la barra de herramientas.
3. Haz clic en **Hecho**.

Añadir elementos a la barra de herramientas

1. Selecciona el desplegable **Más > opción Personalizar barra de herramientas**.
2. Arrastra la opción desde el diálogo a la ubicación que quieras en la barra de herramientas.
3. Haz clic en **Hecho**.

Añadir un espacio para crear grupos

Crea espacio entre las herramientas o conjuntos de herramientas.

1. Selecciona el desplegable **Más > opción Personalizar barra de herramientas**.
2. Arrastra un espaciador desde el diálogo hasta el lugar que quieras en la barra de herramientas.
3. Haz clic en **Hecho**.

Quitar elementos de la barra de herramientas

Quita las herramientas que uses con menos frecuencia para crear una barra de herramientas más limpia y mejorar el tiempo de edición.

1. Selecciona el desplegable **Más > opción Personalizar barra de herramientas**.
2. Arrastra la opción fuera de la barra de herramientas.
3. Haz clic en **Hecho**.

Nota: puedes seleccionar si quieres que aparezcan los iconos y sus etiquetas de texto o únicamente los iconos en la barra de herramientas. Para cambiar esta opción, haz clic con el botón derecho en la barra de herramientas y selecciona **Icono y texto** o **Solo icono**.

Editar un vídeo

Corta las partes no deseadas del vídeo o recorta el principio o el final.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Controles de reproducción de vídeo](#)
- [Recortar o cortar secciones de vídeo no deseadas](#)
- [Guardar un fotograma del vídeo como una imagen](#)

Sugerencia: mejora tu vídeo o accede a opciones de edición adicionales en Camtasia.

Snagit proporciona herramientas de edición básica para recortar las partes no deseadas de una grabación. Para más opciones de edición de vídeo, como la combinación de varios clips, la reducción del ruido de fondo, la adición de música o la adición de flechas, rótulos o títulos, prueba TechSmith Camtasia.

Controles de reproducción de vídeo

Tras grabar una captura de vídeo, el archivo MP4 se abre en Snagit Editor para previsualizarlo y editarlo. Los controles de reproducción del vídeo aparecen debajo de este.




	Control del vídeo	Descripción
1	Tiempo transcurrido	Muestra el tiempo transcurrido en la posición del cabezal de reproducción en la línea de tiempo.
2	Control inicial	Arrastra el control para seleccionar el punto de inicio de la selección de un vídeo.
3	Cabezal de reproducción	Controla qué fotograma del vídeo aparece. Arrastra el cabezal de reproducción para saltar a un punto específico del vídeo.
4	Control final	Arrastra el control para seleccionar el punto final de la selección de un vídeo.
5	Fotograma anterior	Haz clic para retroceder un fotograma. Mantén pulsado el botón para rebobinar.

6	Reproducir/Pausa	Reproduce o pausa el vídeo.
7	Fotograma siguiente	Haz clic para avanzar un fotograma. Mantén pulsado el botón para avanzar rápido.
8	Crear GIF animado	Guarda todo el vídeo de la selección actual como un archivo GIF animado.
9	Guardar fotograma como PNG	Guarda el fotograma actual del vídeo como una imagen estática. La nueva imagen se abre en la bandeja.
10	Tiempo	Muestra la duración total del vídeo.


Recortar o cortar secciones de vídeo no deseadas

Corta las partes no deseadas del vídeo, como errores o toses, o bien recorta el principio o el final del vídeo.


1. Arrastra el **control inicial** en la línea de tiempo hasta el lugar donde comienza el corte.




2. Arrastra el **control final** en la línea de tiempo hasta el lugar donde termina el corte.




3. Para previsualizar el corte, arrastra el cabezal de reproducción hasta donde quieres que empiece la reproducción del vídeo. Haz clic en el botón **Reproducir**.



4. Haz clic en el botón **Cortar**.



El segmento cortado del vídeo aparece como una línea amarilla en la línea de tiempo.



Guardar un fotograma del vídeo como una imagen

Captura el fotograma actual del vídeo como una imagen estática.

1. Abre una captura de vídeo o haz clic para seleccionar un vídeo desde la bandeja de capturas recientes.
2. Arrastra el cabezal de reproducción al fotograma de vídeo deseado.
3. Haz clic el botón **Guardar fotograma como PNG**.
La nueva imagen se abre en la bandeja.


Cambiar de tamaño, girar o voltear una imagen

Personaliza el tamaño y la orientación de una imagen antes de compartirla en una aplicación o sitio web.

Cambia el tamaño y la orientación de una imagen para:


- Adaptar la resolución de la imagen recomendada para insertar una imagen en un sitio web.
- Ajustar el tamaño de la imagen para insertarla en un área concreta de un documento.
- Ajustar la orientación de la imagen para crear un documento impreso

Cambiar el tamaño de la imagen




Nota: después de cambiar el tamaño de una imagen, no puedes mover o editar los objetos compactados en la imagen.

1. En Snagit Editor, selecciona el **menú Imagen > Cambiar tamaño de imagen**.
2. Selecciona una opción del desplegable Unidades:



- **Porcentaje:** escala la imagen basándose en un porcentaje del tamaño de la imagen actual.
- **Píxeles:** escala la imagen basándose en los píxeles de la pantalla.
- **Pulgadas:** escala la imagen basándose en pulgadas.
- **Centímetros:** escala la imagen basándose en centímetros.

3. Escribe la **anchura** y la **altura** en función de la unidad seleccionada. Haz clic en el icono  para introducir unidades en una relación de aspecto distinta.

Nota: al cambiar la relación de aspecto, es posible que la imagen aparezca distorsionada o desenfocada.


4. Haz clic en **Avanzado** (Windows) y ajusta las opciones adicionales:

- **Resolución (Windows):** establece la densidad de píxeles de una imagen. La resolución se mide en ppp (puntos por pulgada).
- **Densidad de píxeles (Mac):** establece la densidad de píxeles de una imagen. La densidad de píxeles se mide en píxeles por pulgada. Introduce 1 para mostrar todos los píxeles.
- **Usar remuestreo (Windows):** cambia la cantidad de píxeles en una imagen. Activa el remuestreo para añadir píxeles a una imagen. Desactiva el remuestreo para eliminar píxeles innecesarios, lo que puede reducir el tamaño del archivo.

Nota: utiliza otras opciones de redimensionamiento antes de activar **Usar remuestreo**, ya que esta opción puede degradar permanentemente la calidad de la imagen.

5. Haz clic en el botón **Aplicar**.

Nota la opción de ampliación muestra una vista ampliada de la imagen en el lienzo, pero no cambia el tamaño de la imagen real.




Girar una imagen




Nota: después de girar una imagen, no puedes mover o editar los objetos compactados en la imagen.

En Snagit Editor:

- **Windows:** selecciona el **menú Imagen > Girar > una opción de giro.**



- **En sentido horario:** gira la imagen 90 grados en sentido horario.
 - **En sentido antihorario:** gira la imagen 90 grados en sentido antihorario.
 - **180 grados:** gira la imagen 180 grados.
 - **Ángulo personalizado:** introduce un ángulo personalizado en grados. El ángulo introducido debe ser un número entero positivo.
- **Mac:** selecciona el **menú Imagen > Girar imagen.** Selecciona una opción de giro en el nuevo diálogo que aparece.



- Introduce un ángulo personalizado en grados. El ángulo introducido debe ser un número entero positivo.
- Haz clic y arrastra el control del círculo para girar la imagen en sentido horario o en sentido antihorario.
- Haz clic en el botón de rotación para girar la imagen en sentido horario en enteros de 90 grados.

Voltear una imagen

Nota: si seleccionas la opción de voltear, Snagit también dará la vuelta al texto y las anotaciones incorporados en la imagen.

En Snagit Editor, selecciona el **menú Imagen > Ordenar > y selecciona una opción de volteo:**

- **Voltear verticalmente:** voltear la imagen en dirección vertical (de arriba a abajo).



- **Voltear horizontalmente:** voltea la imagen en dirección horizontal (de izquierda a derecha) para crear una imagen reflejada.



Añadir efectos

Añade efectos para mejorar una imagen o la selección de una imagen.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Añadir un efecto de imagen](#)
- [Eliminar un efecto de una imagen](#)
- [Tipos de efectos en Snagit](#)

Nota: los efectos solo están disponibles para las imágenes. Comparte tu vídeo en TechSmith Camtasia para mejorarlo con anotaciones y efectos.

Añadir un efecto de imagen

- Para aplicar efectos a las imágenes antes de capturarlas, consulta [Capturar una imagen](#).
- Para aplicar efectos a varias imágenes después de la captura, consulta [Conversión de imágenes por lotes](#).


Para aplicar efectos a una imagen o selección después de la captura:

1. Haz clic en el botón **Efectos**.





2. Se abre el panel de efectos. Sigue cualquiera de estos pasos para aplicar un efecto:


- Selecciona un estilo en Efectos rápidos.



- **En Windows:** haz clic para seleccionar un efecto. Personaliza los ajustes en el desplegable y haz clic en **Aplicar**.



- **En Mac:** haz clic para aplicar un efecto. Haz clic en el botón  para personalizar los ajustes.




Nota: los efectos aplicados en Snagit Mac no son actualmente compatibles con los de Snagit Windows cuando la imagen se guarda como un archivo SNAGX. No se mostrarán y se perderán si abres y guardas el archivo SNAGX en Snagit Windows. Para conservar los efectos al compartir con Snagit Windows, guarda el archivo como un .png, .jpg u otro tipo de archivo de imagen.

Eliminar un efecto de una imagen

- **Windows:** selecciona **Editar > Deshacer** para eliminar el último efecto aplicado. Si necesitas eliminar varios cambios, selecciona **Deshacer** varias veces.
- **Mac:** en el panel de efectos, haz clic en un efecto azul para desactivarlo.




Para desactivar todos los efectos, haz clic en el efecto rápido **Sin efectos**.



Tipos de efectos de Snagit


Sugerencia: guarda un efecto personalizado como efecto rápido.

Windows: después de editar los ajustes, haz clic en el botón **Añadir a efectos rápidos** en el desplegable de ajustes.

Mac: al editar los ajustes, aparece un nuevo efecto en la parte inferior de Efectos rápidos. Haz clic en el icono  para guardar el efecto y usarlo en un futuro.


- [Límite](#)
- [Bordes](#)
- [Información de captura](#)
- [Enrollamiento de página \(Windows\)](#)
- [Sombra](#)
- [Perspectiva](#)
- [Reflejo \(Mac\)](#)
- [Filtros \(Windows\)](#)
- [Filtros de color \(Mac\)](#)
- [Ajuste del color](#)
- [Sustitución de colores \(Windows\)](#)
- [Foco y lupa \(Windows\)](#)
- [Marca de agua \(Windows\)](#)
- [Fundido \(Mac\)](#)

Límite



Aplica un límite a la parte exterior de una imagen.

- Para cambiar el color del límite, haz clic en el desplegable **Color** y realiza alguno de estos pasos:
 - Haz clic para seleccionar un color de los colores de los preajustes o de la paleta de colores.



- Haz clic en la herramienta Cuentagotas y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.




- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.
- Arrastra el control deslizante para ajustar la anchura.
- Haz clic en el botón **Aplicar** para aplicar los efectos a la imagen (solo Windows).

Bordes



Añade un efecto de borde a uno o más lados de una imagen.

- Para cambiar el estilo del efecto, selecciona un estilo de desplegable.




- Para cambiar el tamaño del efecto, arrastra el control deslizante **Tamaño**.
- Para indicar si el efecto es visible, haz clic en uno o más bordes del bisel.
- Expande el desplegable de Sombra para seleccionar el color y la ubicación del efecto de sombra (solo Windows).
- Haz clic en el botón **Aplicar** para aplicar los efectos a la imagen (solo Windows).

Información de captura




Añade automáticamente información a tus capturas de pantalla, como el nombre de la aplicación, la fecha y hora de la captura y el sistema operativo.



Nota: la información de captura solo se puede añadir a las imágenes capturadas con Snagit.

- Selecciona la propiedades de información de captura que quieras incluir en el subtítulo:
 - **Nombre de la aplicación**
 - **Versión de la aplicación**
 - **Fecha y hora**
 - **Sistema operativo**
- Selecciona la opción **Texto personalizado** para escribir texto en el siguiente campo de texto.
- Para cambiar el color de fondo de la información de captura, haz clic en el desplegable **Color** y realiza una de estas acciones:
 - Haz clic para seleccionar un color de los colores de los preajustes o de la paleta de colores.



- Haz clic en la herramienta Cuentagotas y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.


- **Propiedades de las fuentes:**

- **Fuente:** haz clic en el desplegable para seleccionar una fuente.
 - **Color de fuente:** haz clic en el desplegable para seleccionar un color.
 - **Tamaño de fuente:** arrastra el control deslizante o introduce un valor para ajustar el tamaño de la fuente.
- Haz clic en el botón **Aplicar** para aplicar los efectos a la imagen (solo Windows).



Enrollamiento de página (Windows)




Añade un efecto que enrolla la esquina de una imagen. Haz clic en el botón **Aplicar** para aplicar el efecto a la imagen.



Añade un efecto de sombra a un lateral o alrededor de toda la imagen.



- Para cambiar el color de la sombra, haz clic en el desplegable **Color** y realiza alguno de estos pasos:
 - Haz clic para seleccionar un color de los colores de los preajustes o de la paleta de colores.



- Haz clic en la herramienta Cuentagotas y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.



- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.
- Haz clic en una celda de la cuadrícula para seleccionar la ubicación de la sombra.
- Arrastra el control deslizante **Tamaño** para ajustar el tamaño de la sombra.
- Arrastra el control deslizante **Opacidad** para ajustar transparencia de la sombra (solo Mac).
- Arrastra el control deslizante **Desfase** para ajustar la distancia entre la imagen y la sombra (solo Mac).
- Arrastra el control deslizante **Desenfoque** para ajustar la claridad de la sombra (solo Mac).
- Haz clic en el botón **Aplicar** para aplicar los efectos a la imagen (solo

Windows).

Perspectiva



Distorsiona una imagen para que parezca que se está observando desde otro ángulo.

- Selecciona un estilo del desplegable.
- Arrastra los controles deslizantes **Horizontal/Rotación** o **Vertical/Inclinación** para ajustar el efecto.

Reflejo (Mac)



Añade un reflejo de tipo espejo a una imagen.

- Arrastra el control deslizante **Tamaño** para ajustar el porcentaje de la imagen que se refleja.
- Arrastra el control deslizante **Opacidad** para ajustar transparencia del reflejo.

Filtros (Windows)

Aplica un efecto de filtro a toda la imagen. Selecciona un tipo de filtro del desplegable:

- Suavizar: desenfoca los detalles de la imagen.
- Enfocar: ajusta el contraste de la imagen para mejorar el desenfoco.
- Opacidad: ajusta la transparencia de una imagen.
- Monocromático: aplica un filtro de blanco y negro a la imagen.
- Escala de grises: convierte los colores de una imagen en varios tonos de gris.
- Invertir colores: invierte los colores de una imagen, creando un efecto de negativo.

Filtros de color (Mac)

Aplica un efecto de filtro a toda la imagen. Cambia los siguientes colores de la imagen con este efecto:


- Escala de grises: convierte los colores de una imagen en varios tonos de gris.
- Tono sepia: convierte los colores en una imagen en varios tonos de un color, creando un efecto monocromático.
- Invertir: invierte los colores de una imagen, creando un efecto de negativo.
- Enfocar: ajusta el contraste de la imagen para mejorar el desenfoco.
- Opacidad: ajusta la transparencia de una imagen.


Ajuste del color

Mejora o corrige el color y la tonalidad (claridad, oscuridad y contraste) en una imagen. Con este efecto, cambia las siguientes propiedades:

- Brillo: ajusta la claridad general de una imagen.
- Contraste: ajusta la diferencia de color y brillo entre elementos de una imagen.
- Matiz: ajusta el color dominante visible en una imagen, por ejemplo rojo, verde o azul.
- Saturación: ajusta la intensidad de los colores visibles en la imagen.
- Gamma: ajusta la oscuridad general de una imagen.

Sustitución de colores (Windows)

Intercambia dos colores en una imagen o sustituye un color por otro. Haz clic en  para seleccionar colores e intercambiarlos antes de aplicar este efecto.



Foco y lupa (Windows)

Destaca un área de una imagen resaltando y agrandando el área.


1. Arrastra una zona de la imagen con la herramienta de **Selección**.
2. Selecciona **Imagen > Efectos > Foco y lupa**.
3. Ajusta las propiedades del efecto hasta lograr el efecto deseado.
4. Haz clic en el botón **Aplicar** para aplicar el efecto a la imagen.

En Mac, consulta Herramienta Foco.


Marca de agua (Windows)



Añade un texto, un logotipo o información sobre los derechos de autor en una imagen para identificarla o para evitar que se use de forma no autorizada.



Con este efecto, cambia las siguientes propiedades:

- Haz clic en el botón **Importar**  para importar un archivo de imagen.
- Haz clic en un área del cuadro **Posición** para establecer la ubicación de la marca de agua en la imagen.
- Arrastra el control deslizante **Escala** para ajustar el tamaño de la marca de agua.
- Selecciona **Trama** para que aparezca la marca de agua con un efecto de grabado en el fondo de la imagen.



- Haz clic en el botón **Superposición** para mostrar el efecto de marca de agua sobre la imagen.



- Haz clic en el botón **Aplicar** para aplicar el efecto a la imagen.

Fundido (Mac)



Aplica una atenuación gradual a los bordes de una imagen.

Quitar un fondo

Sustituye el fondo de una imagen con transparencia para mostrar el fondo de la página o cualquier otro color u objeto sobre el que se coloque la imagen.

Sustituye el color de fondo por una transparencia para crear logotipos, superponer dos o más imágenes, añadir marcas de agua o guardar los cursores para reutilizarlos en otras imágenes.

Snagit ofrece tres formas sencillas de eliminar el fondo de una imagen:


- [Relleno](#)
- [Invertir selección](#)
- [Varita mágica](#)

Sugerencia: empieza con un lienzo transparente.

Selecciona el **menú Imagen > Color del lienzo** (Windows) o **Cambiar color del lienzo** (Mac). Haz clic en la vista previa del color del lienzo, selecciona la opción transparente (tablero de ajedrez) y haz clic en **Aceptar (Windows) o Aplicar (Mac)**.

Herramienta Relleno

La herramienta Relleno sustituye un color por otro o por una transparencia. Esta herramienta funciona mejor si el fondo que quieres eliminar es de un color liso.




1. Haz clic en la herramienta **Relleno** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.

2. En el panel Propiedades, haz clic en el desplegable **Relleno** y selecciona **Transparente** (patrón de tablero de ajedrez).



3. Haz clic en el fondo de la imagen para sustituir el color por una transparencia.

El lienzo aparece bajo áreas de transparencia.

Sugerencia: ajusta la tolerancia para obtener mejores resultados.

Si el fondo no es de un color liso, Snagit podría rellenar muy poco o demasiado un área con transparencia. Pulsa **Ctrl+Z** (Windows) o **Comando+Z** (Mac) para deshacer el relleno anterior, arrastra el control deslizante **Tolerancia** para ajustar la cantidad de relleno y vuelve a intentarlo.

Para obtener más información, consulta Herramienta Relleno.

Invertir selección

Las opciones **Ajustar a objeto** e **Invertir selección** permiten quitar el color que rodea a las formas irregulares.



1. Haz clic en la herramienta **Selección** en la barra de herramientas de Snagit Editor.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.


2. En Propiedades de la herramienta, selecciona la forma **A mano alzada**.



3. Selecciona la opción de relleno de fondo **Transparente**.



4. Haz clic y arrastra para dibujar una selección alrededor de una forma o icono que quieras conservar en una imagen.
5. Haz clic en **Ajustar a objeto** para vincular la selección a los bordes del elemento seleccionado.



6. Haz clic con botón derecho (Windows) o haz clic con la tecla Control pulsada (Mac) y selecciona la opción **Invertir selección**.
7. Pulsa **Supr.** para sustituir la selección invertida por transparencia.

El lienzo aparece bajo áreas de transparencia.

Para obtener más información, consulta Herramienta Selección.

Herramienta Varita mágica

La herramienta Varita mágica permite realizar una selección en función del color sobre el que se hace clic. Esta herramienta funciona mejor para seleccionar y quitar fondos con colores lisos o con degradados suaves.




1. Haz clic en la herramienta **Varita mágica** en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**.


2. En el panel Propiedades, selecciona la opción de relleno de fondo **Transparente**.



3. En la imagen del lienzo, haz clic en el color que quieras quitar.
4. Ajusta el control deslizante **Seleccionar** en las propiedades de la herramienta para seleccionar más o menos cantidad de color junto a la imagen.



5. Para incluir todas las instancias del color o los colores seleccionados en la imagen, haz clic para habilitar **Selección de color global** en las propiedades de la herramienta..



6. Pulsa **Supr.** para quitar la selección.

El lienzo aparece bajo áreas de transparencia.

Para obtener más información, consulta Herramienta Varita mágica.

IMPORTANTE

Para mantener la transparencia, guarda la imagen en un formato de archivo que admita transparencia: CUR, GIF, ICO, PNG, TIF o SNAGX.

Conversión de imágenes por lotes

Convierte imágenes por lotes para aplicar un cambio a un grupo de imágenes, como cambiar el formato del archivo, aplicar efectos o cambiar los nombres de los archivos.

El asistente de exportación por lotes te permite editar varios archivos para:

- Convertirlos a otro formato de archivo.
- Aplicar los mismos efectos a varios archivos.
- Guardar un grupo de imágenes en una nueva ubicación de archivo.
- Aplicar nombres con el mismo formato a un conjunto de archivos.

Conversión de imágenes

1. Para abrir el asistente de Exportación por lotes, sigue cualquiera de estos pasos:
 - En Snagit Editor, selecciona **Archivo > Exportar**.
 - En Snagit Editor, haz clic en el botón **Biblioteca**. Haz clic con la tecla Ctrl pulsada para seleccionar imágenes en la biblioteca. Haz clic con el botón derecho en una imagen y selecciona **Asistente de conversión por lotes**.
2. Aparecerá el asistente de exportación por lotes. Haz clic en el botón **Añadir archivos** para navegar y seleccionar los archivos que se van a convertir. Haz clic con la tecla Ctrl pulsada para seleccionar varias imágenes.
3. Haz clic en **Siguiente**.
4. En el desplegable, selecciona los efectos que quieras aplicar y haz clic en el botón **Siguiente**.
5. Navega y selecciona una ubicación para guardar las imágenes.
6. En el desplegable **Formato de archivo**, selecciona formato de archivo.
7. Para aplicar un nombre con el mismo formato, selecciona la opción **Nombre de archivo automático** y pulsa el botón **Opciones** para establecer el nombre del archivo.
8. Haz clic en **Siguiente**.
9. Haz clic en **Finalizar**.

Snagit exportará las nuevas imágenes a la ubicación seleccionada.

Copiar y editar texto en una imagen

Snagit utiliza reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para detectar texto en las imágenes y convertirlo en texto editable.

- **Copiar texto:** captura texto en la pantalla o [copia texto](#) de una imagen en Snagit Editor para pegarlo en un documento o en otra aplicación.
- **Editar texto:** [sustituye o edita texto](#) de una imagen para corregir errores tipográficos, actualizarlo o cambiarle el formato.


Copiar texto de una imagen

Copia y pega texto de una imagen en un editor de texto como Bloc de notas, Microsoft Word o un correo electrónico. Snagit ofrece dos opciones para copiar el texto de una imagen en Snagit Editor:

- [Herramienta Extraer texto:](#) captura todo el texto de la imagen.
- [Herramienta Selección:](#) funciona mejor para capturar áreas pequeñas de texto en una imagen con el objetivo de mejorar la precisión y la calidad del texto reconocido.

Copiar texto con la herramienta Extraer texto


1. Haz clic con el botón derecho en una imagen con texto en el lienzo y selecciona **Extraer texto** en el menú.




Sugerencia: para las opciones que uses con más frecuencia, haz clic en el **desplegable Más > Personalizar barra de herramientas** para arrastrar la herramienta Extraer texto a la barra de herramientas. Consulta Personalizar la barra de herramientas de Snagit.



2. En el diálogo Resultados de Extraer texto, haz clic en **Copiar todo**.



Nota: en Mac, habilita la opción **Quitar formato al texto** para eliminar el formato antes de copiar el texto si lo deseas.



Snagit copia el texto en el portapapeles para pegarlo en un documento u otra aplicación.


Copiar texto con la herramienta Selección

1. En Snagit Editor, haz clic en la herramienta **Selección**.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar barra de herramientas de Snagit.


2. Pulsa y arrastra para seleccionar el texto.



3. Haz clic con el botón derecho del ratón y elige **Extraer texto**.
4. En el diálogo Resultados de Extraer texto, haz clic en **Copiar todo**.



Nota: en Mac, habilita la opción **Quitar formato al texto** para eliminar el formato antes de copiar el texto si lo deseas.



Snagit copia el texto en el portapapeles para pegarlo en un documento u otra aplicación.

Sustituir o editar texto


Sustituye o edita el texto en una imagen para corregir errores, actualizarlo o cambiarle el formato.

1. En Snagit Editor, haz clic en la herramienta **Selección**.




Nota: si la herramienta no aparece en la barra de herramientas, haz clic en el desplegable **Más**. Para saber cómo personalizar la barra de herramientas, consulta Personalizar barra de herramientas de Snagit.

2. Pulsa y arrastra para seleccionar el texto.



3. Haz clic con botón derecho en la selección y elige **Editar texto**.
4. Haz clic en el texto para mostrar el menú flotante y realizar las ediciones necesarias en el texto.



Traducir texto (Mac)

Extrae el texto de las anotaciones y los rótulos para traducir las capturas a otros idiomas.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:


- [Extraer texto para traducir](#)
- [Importar traducciones](#)
- [Revisar las imágenes traducidas](#)
- [Información](#)
- [Advertencias](#)
- [Errores](#)

La opción **Traducir** te ayuda a crear rápidamente imágenes en varios idiomas. Snagit extrae el texto de origen a partir de anotaciones de texto o rótulos y lo integra en un archivo .xliff para enviar a un traductor. Puedes importar el archivo en Snagit para generar automáticamente imágenes traducidas.


Extraer texto para traducir

Importa los siguientes pasos para extraer texto de las anotaciones de texto y los rótulos para enviarlo a traducir:

1. En la biblioteca, selecciona archivos .snag o .snagx con rótulos o anotaciones de texto.
2. Haz clic en el botón **Traducir** para extraer el texto que se va a traducir.



3. En el campo **Extraer como**, escribe un nombre para el proyecto.



Snagit etiqueta los archivos de origen con un nombre de proyecto y una etiqueta de idioma para que puedas localizar las


imágenes rápidamente en la biblioteca.

4. Selecciona una ubicación para guardar el archivo .xliff.
5. Haz clic en botón **Extraer**.
6. Envía el archivo .xliff a tu traductor en plantilla o tu proveedor de servicios de traducción para añadir las traducciones en el idioma de destino.

Importar traducciones


Después de agregar las traducciones del texto a un archivo .xliff, puedes importar el archivo a Snagit Editor para generar automáticamente las imágenes traducidas.

1. En Snagit Editor, selecciona **Archivo > Traducir > Importar traducción**.
2. Selecciona el archivo .xliff que contiene las traducciones y haz clic en **Abrir**.
3. Aparecerá el diálogo Revisar traducciones importadas. Revisa el texto por si hay advertencias o errores. Consulta [Revisar las imágenes traducidas](#).




4. Haz clic en el punto rojo para cerrar el diálogo.

Snagit genera automáticamente las imágenes localizadas a partir de las traducciones del archivo .xliff. Snagit etiqueta las imágenes traducidas con un nombre de proyecto y una etiqueta de idioma para que puedas localizar los gráficos rápidamente en la biblioteca.



Revisar las traducciones importadas

Después de importar el archivo .xliff traducido en Snagit Editor, aparece el diálogo **Revisar traducciones importadas**.



Para revisar un elemento:

1. Haz clic en un mensaje de [información](#), [advertencia](#) o [error](#) en el diálogo para abrir el archivo en el lienzo.
2. Revisa y edita el archivo .snagx, .snag, .snagproj o .xliff, según el mensaje que haya aparecido.
3. Repite el proceso para el siguiente error o advertencia de la lista.

Información

Mensajes de información con datos adicionales sobre la imagen localizada.

Mensaje	Acción del usuario
No se han encontrado problemas.	No se requiere realizar ninguna acción.
Se ha cambiado el tamaño del rótulo para ajustarse a la traducción. (Mac).	<p>La longitud del texto traducido es demasiado larga y no se ajusta al rótulo original. Snagit cambia el tamaño del rótulo automáticamente para ajustarlo a la traducción.</p> <p>Haz clic en el mensaje para previsualizar los cambios en el lienzo.</p> <p>Sugerencias de edición:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Asegúrate de que el rótulo no tape ningún contenido importante de la imagen. Para mover el rótulo, haz clic él y arrástralo hasta la nueva ubicación. – Para cambiar el tamaño del rótulo, arrastra los controles blancos. – Selecciona el texto del rótulo y cambia el tamaño de la fuente.
El texto localizado se ha actualizado con la traducción nueva.	<p>Existía una versión anterior de la imagen localizada. Snagit ha actualizado la imagen localizada con la nueva traducción suministrada en el archivo .xliff.</p> <p>Haz clic en el mensaje para previsualizar los cambios en el lienzo.</p>

Advertencias

Las advertencias muestran elementos que necesitan revisarse en el archivo .snag, .snagx, .snagproj o .xliff.

Mensaje	Acción del usuario
El texto de origen ha cambiado desde la extracción.	El texto del archivo original ha cambiado desde que se extrajo para traducirlo. Puede que la traducción importada esté anticuada.
El cuadro de rótulo o texto falta en la imagen original.	<p>El rótulo o la anotación de texto se ha eliminado de la imagen original.</p> <p>Haz clic en el mensaje para previsualizar los cambios en el lienzo.</p>
Falta texto traducido en X elementos. (Windows).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrate de que se añadió la traducción al archivo .xliff. 2. Actualiza el archivo .xliff con las traducciones. 3. Selecciona la opción Archivo > Traducir > Importar traducción y selecciona el archivo actualizado.

El archivo importado no contiene la traducción. (Mac).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrate de que se añadió la traducción al archivo .xliff. 2. Actualiza el archivo .xliff con las traducciones. 3. Selecciona la opción Archivo > Traducir > Importar traducción y selecciona el archivo actualizado.
El archivo de origen contiene rótulos adicionales.	Snagit detecta los nuevos rótulos o anotaciones de texto que se han añadido al archivo .snag, .snagx o .snagproj después de extraer el texto.

Errores

Los errores te informan si la importación no se ha realizado correctamente o si hay problemas que se deben corregir.

Mensaje	Acción del usuario
Los datos importados no son válidos.	<p>Para corregir este problema, comprueba los siguientes elementos del archivo .xliff:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ejecuta el archivo .xliff en un validador para comprobar si hay código no válido. – Asegúrate de que el archivo cumpla las especificaciones de XLIFF 2.0. – Borra el formato cuando copies las traducciones en el archivo .xliff. – Comprueba que has añadido traducciones para cada entrada del texto de origen. <p>Después de actualizar el archivo .xliff, selecciona la opción Archivo > Traducir > Importar traducción para importar el archivo actualizado.</p>
No es posible crear un archivo de traducción.	Comprueba que tienes suficientes permisos y espacio en el disco.
No se ha encontrado el archivo. Es posible que el archivo se haya movido o eliminado.	Snagit no encuentra el archivo .snagx, .snag o .snagproj original. Es posible que el archivo se haya movido o eliminado.


Bandeja de capturas recientes

La bandeja muestra las capturas de imagen y de vídeo más recientes, así como otros archivos abiertos o editados en Snagit Editor.


En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Guardar una captura](#)
- [Quitar una captura de la bandeja](#)
- [Eliminar una captura](#)
- [Crear desde la bandeja](#)
- [Combinar imágenes](#)
- [Sugerencias para la bandeja](#)

Selecciona una miniatura en la bandeja para ver la imagen al completo en el lienzo del editor.



- Haz clic en botón **Mostrar recientes/Ocultar recientes** para mostrar u ocultar la bandeja.
- Para ver capturas recientes adicionales, haz clic en el botón **Biblioteca** situado en la parte superior de Snagit Editor.



Guardar una captura

Snagit guarda automáticamente todas las capturas de imagen como SNAGX y todas las capturas de vídeo no guardadas como MP4 en la biblioteca de Snagit. Para saber más acerca de las capturas guardadas automáticamente, consulta este artículo de soporte.

Para guardar los cambios en la imagen o el vídeo, selecciona **Archivo > Guardar** o **Guardar como**. Para obtener más información, consulta Prácticas recomendadas para guardar tus archivos de Snagit.

Si guardas una imagen como un tipo de archivo diferente, como JPG o PNG, tanto el archivo SNAGX como el archivo guardado aparecen en la bandeja.

Después de guardar el archivo, aparece un resplandor naranja cuando se realizan cambios adicionales sin guardar.



Quitar una captura de la bandeja

Haz clic en el icono **Cerrar** de una miniatura para eliminarla de la bandeja.



- **Windows:** selecciona **Editar > Preferencias del editor > pestaña Biblioteca > Eliminar todos los elementos de la bandeja al cerrar el editor**. Así se eliminan todas las capturas de la bandeja cuando se cierre Snagit Editor.
- **Mac:** haz clic con el botón derecho en una captura de la bandeja y selecciona **Cerrar otras capturas**. Así se eliminan todas las capturas de la bandeja excepto la captura seleccionada en ese momento.

Nota: quitar la captura de la bandeja no elimina el archivo. Haz clic en el botón **Biblioteca** para buscar y abrir capturas cerradas. Consulta Introducción a la biblioteca de Snagit.

Eliminar una captura

Para eliminar permanentemente un archivo, haz clic con con botón derecho en una miniatura de la bandeja o en la biblioteca y selecciona **Eliminar** (Windows) o **Mover a la Papelera** (Mac).


Crear desde la bandeja

Haz clic con la tecla Control (Windows) o **Comando** (Mac) pulsada para seleccionar varias imágenes de la bandeja. Haz clic con el botón derecho en las imágenes seleccionadas de la bandeja para seleccionar una de las opciones siguientes:

- **Crear imagen a partir de plantilla:** combina una serie de imágenes en una plantilla para crear una guía técnica o ayuda visual. Consulta Crear guías visuales con plantillas.
- **Crear vídeo a partir de imágenes:** graba un vídeo usando una serie de imágenes para mostrar un proceso o una serie de pasos. Consulta Convertir tus capturas en pantalla en un vídeo.

Combinar imágenes

Haz clic y arrastra una imagen desde la bandeja para añadirla a la imagen del lienzo.



Consejos sobre la bandeja

- Para cambiar el tamaño de las miniaturas en la bandeja, haz clic con el botón derecho en la bandeja y selecciona **Tamaño de la miniatura** > **Pequeño, Mediano o Grande** (solo Windows).
- Para ver los metadatos de la captura, haz clic con el botón derecho en la miniatura y selecciona **Detalles** (Windows) u **Obtener información** (Mac).

Introducción a la biblioteca de Snagit


La biblioteca de Snagit almacena tu historial de capturas, incluido cualquier archivo abierto o editado en Snagit Editor.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:


- [Descripción general de la biblioteca](#)
- [Buscar capturas](#)
- [Filtrar capturas](#)
- [Organizar tus capturas](#)
- [Sugerencias para la biblioteca](#)

Descripción general de la biblioteca

Para acceder a la biblioteca desde Snagit Editor, haz clic en el botón **Biblioteca** en la parte superior de Snagit Editor.



Nota: si la biblioteca aparece vacía, es posible que tengas que convertir tus capturas de una versión anterior de Snagit. Para obtener más información, consulta [Convertir tus capturas anteriores](#).



1

Panel de búsqueda

Busca capturas por nombre de archivo o filtra por fecha etiquetas, fuentes de la aplicación o fuentes del sitio web. Consulta [Buscar capturas](#) y [Filtrar capturas](#).

2

Etiqueta

Añade etiquetas para agruparlas o encontrarlas con mayor facilidad en el futuro. Consulta [Organizar tus capturas](#).

3

Crear

Haz clic para seleccionar Imagen a partir de plantilla o Vídeo a partir de imágenes.

4

Ordenar

Ordena las capturas por fecha de modificación, fecha de creación, nombre o tamaño. Haz clic en un encabezado para ordenar o para invertir el orden.

5

Compartir

Comparte capturas en destinos comunes de uso compartido, como la nube, un documento, las redes sociales o un enlace. Consulta [Compartir capturas](#).

Para copiar rápidamente una captura para pegarla en otra aplicación, haz clic en **Copiar todo** (solo Mac).

6

Tamaño de la miniatura


Cambia el tamaño de la vista previa de las miniaturas en la biblioteca. Haz clic en el porcentaje (solo Windows) y arrastra el control deslizante de **zoom**.

Nota: Snagit para Windows no es totalmente compatible con las bibliotecas almacenadas en ubicaciones de red. Los recuentos de archivos, las etiquetas y las categorías como el año, el mes y la fecha no están disponibles. Para una funcionalidad completa, guarda la biblioteca en tu ordenador o en un servicio en la nube compatible. Consulta [Gestionar la biblioteca](#) para más información.

Buscar capturas


Busca capturas por nombre de archivo o filtra por fecha etiquetas, fuentes de la aplicación o fuentes del sitio web.

1. Escribe un término de búsqueda en el campo **Buscar**.



- El resultado de la búsqueda aparece en la biblioteca. Haz clic en una categoría del panel de búsqueda para filtrar los resultados de la búsqueda.
- Para abrir una captura en Snagit Editor, haz doble clic sobre la captura en la biblioteca.

Filtrar capturas



Haz clic en una categoría del panel de búsqueda de la biblioteca para ver las capturas de dicha categoría. Las capturas se clasifican por:

- **Tipo de archivo:** imágenes, vídeos, GIF animados
- **Favoritos (Mac):** todas las capturas seleccionadas manualmente como favoritas
- **Fecha:** año, mes y fecha de creación
- **Aplicaciones:** todas las aplicaciones capturadas con Snagit
- **Sitios web:** todos los sitios web capturados con Snagit
- **Etiquetas:** lista de etiquetas asignadas manualmente a las capturas en Snagit

Nota: Para ver las categorías de año, mes, fecha y sitio web, asegúrate de que estás ejecutando la última versión de Snagit 2022. Para buscar actualizaciones:

- **Windows:** En Captura de Snagit , selecciona **menú Ayuda > Buscar actualizaciones**.
- **Mac:** selecciona **menú Snagit > Buscar actualizaciones**.

Organizar tus capturas

Ordenar capturas


Ordena las capturas que aparecen en la biblioteca por fecha de modificación, fecha de creación, nombre o tamaño. Haz clic en un encabezado para ordenar o para invertir el orden.

Date Modified	Date Created	Name	Size
---------------	--------------	------	------

Añadir una etiqueta

Añade etiquetas a las capturas para agruparlas o encontrarlas con mayor facilidad en el futuro. Para ver una lista de todas las etiquetas aplicadas actualmente a las capturas, haz clic en la categoría Etiquetas del panel de búsqueda.

1. En Snagit Editor, selecciona una captura en la bandeja o en la biblioteca. Haz clic con la tecla **Control** (Windows) o **Comando** (Mac) pulsada para seleccionar varias capturas.
2. Haz clic en botón **Etiqueta**.




3. Escribe una etiqueta nueva o haz clic para seleccionar una etiqueta existente de la lista.

Nota: Las etiquetas solo son visibles en Snagit.

Quitar una etiqueta

1. En Snagit Editor, selecciona una captura en la bandeja o en la biblioteca. Haz clic con la tecla Control (Windows) o Comando (Mac) pulsada para seleccionar varias capturas.
2. Haz clic en botón **Etiqueta**.



3. Haz clic en la etiqueta asignada a la captura que quieras eliminar.
4. Haz clic con el botón derecho y selecciona **Eliminar etiqueta** (Windows) o pulsa la tecla **Supr** (Mac).

Sugerencias para la biblioteca

- Para abrir una captura en Snagit Editor, haz doble clic sobre la miniatura en la biblioteca.
- Guarda tus capturas en la nube, mueve tu biblioteca a otra ubicación o fusiona varias bibliotecas. Consulta [Gestionar la biblioteca](#).
- Snagit guarda otra información durante la captura. Para ver estos metadatos:
 - **Windows:** haz clic con el botón derecho y selecciona **Detalles**.
 - **Mac:** haz clic con el botón derecho y selecciona **Obtener información**.
- Aplica un cambio a un grupo de imágenes, como cambiar el formato del archivo, aplicar efectos o cambiar los nombres de los archivos. Consulta [Conversión de imágenes por lotes](#).

Gestionar la biblioteca

Guarda tus capturas localmente en la nube, mueve tu biblioteca a otra ubicación o fusiona varias bibliotecas.

La biblioteca de Snagit guarda y organiza tus capturas. Aprende a configurar un servicio externo en la nube para acceder a tus archivos de Snagit desde cualquier lugar y para hacer copias de seguridad automáticamente. Elige la ubicación de tu biblioteca o muévela a una nueva ubicación y fusiona varias bibliotecas de Snagit.

- [Opciones de ubicación de la biblioteca](#)
- [Configuración y servicios en la nube](#)
- [Elegir la ubicación de la biblioteca durante la instalación](#)
- [Cambiar la ubicación de la biblioteca en cualquier momento](#)
- [Fusionar bibliotecas](#)

Opciones de ubicación de la biblioteca

Nota: si tienes una licencia de sitio empresarial para Snagit, tu administrador de TI puede desactivar la opción de elegir una ubicación de la biblioteca.

Local

Guarda la biblioteca en tu ordenador si solo utilizas Snagit en un ordenador y si ya haces una copia de seguridad de los archivos de tu ordenador.

La ubicación predeterminada es Documentos (Windows) o Imágenes (Mac). También puedes seleccionar una ubicación diferente en el ordenador.

Nube

Empresas como Dropbox, Google y Microsoft ofrecen almacenamiento de datos y archivos en servidores remotos y distribuidos a través de internet, lo que se conoce como almacenamiento en la nube.

Guarda tu biblioteca en una ubicación de almacenamiento externa para realizar una copia de seguridad automática y para acceder a tus capturas en otro ordenador. Para obtener más información sobre los servicios compatibles, consulta [Configuración y servicios en la nube](#).

Nota: no se recomienda compartir una biblioteca de Snagit con otros usuarios a través de una ubicación en la nube. La biblioteca incluye todas las capturas no guardadas. Para compartir una captura individual con otras personas, consulta [Compartir capturas](#). Para exportar varias capturas, consulta [Conversión de imágenes por lotes](#).

Red

En Windows, Snagit admite el almacenamiento de la biblioteca en una unidad de red, pero con funcionalidad limitada.

Admitido	No admitido
<ul style="list-style-type: none">• Ver todos los archivos de la biblioteca.• Filtrar por tipo de archivo (imágenes o vídeos).• Ordenar por fecha de modificación, fecha de creación, nombre o tamaño.• Buscar por nombre de archivo.	<ul style="list-style-type: none">• Ver el número de archivos.• Filtra por fecha, etiqueta, aplicación o sitio web.• Buscar por metadatos que no sean el nombre del archivo.

Para una funcionalidad completa, guarda la biblioteca en una ubicación local del ordenador o en un servicio de almacenamiento en la nube compatible. Consulta [Cambiar la ubicación de la biblioteca en cualquier momento](#).

Configuración y servicios en la nube

Para que Snagit detecte un servicio compatible automáticamente:

- La aplicación debe estar instalada localmente, es decir, no se puede acceder a ella solo a través de un navegador web.
- La aplicación debe estar configurada para sincronizarse activamente.

Snagit es compatible con los siguientes servicios de almacenamiento de terceros. Haz clic en un servicio para ver los requisitos de Snagit y un enlace para descargar la aplicación.

▼ Box para Windows

Para guardar tu biblioteca en Box, debes utilizar Box Sync. Box Drive no es compatible.

Para obtener más información sobre la instalación de Box Sync, consulta el sitio web de Box.

▼ Box para Mac

Para guardar tu biblioteca en Box, debes utilizar Box Drive. Puedes descargar Box Drive desde el sitio web de Box.

Disponibilidad de archivos sin conexión:

- De forma predeterminada, solo los archivos a los que se ha accedido recientemente están disponibles sin conexión.
- Para acceder a todos los archivos de Snagit, debes marcar toda la carpeta de Snagit en Box como carpeta sin conexión. Para obtener instrucciones y más detalles, consulta el artículo de soporte [Cómo acceder a contenido sin conexión](#) en el sitio web de Box.


▼ Dropbox Business y Dropbox Personal

Para guardar tu biblioteca en Dropbox, instala la aplicación para ordenador desde el sitio web de Dropbox.

▼ Google Drive

Para guardar tu biblioteca en Drive, debes usar la versión de Drive para ordenador. Descarga la versión de Drive para ordenador desde el sitio web de Google.

Configura la opción de sincronización Mi unidad en el modo **Replicar archivos**.



Nota: El modo de transmisión de archivos no es compatible.

▼ iCloud para Windows


Para descargar iCloud para Windows, consulta este artículo del sitio web de Apple.

Nota: Windows puede experimentar retrasos al sincronizar con iCloud, lo que afecta a la disponibilidad de los archivos de Snagit.

▼ iCloud para Mac

Nota: Snagit para Mac es compatible con el almacenamiento en iCloud a partir de la versión 2022.1.0. Para actualizar desde una versión anterior de Snagit 2022, selecciona **menú Snagit > Buscar actualizaciones**.

Para asegurarte de que Snagit funciona con iCloud, abre las **Preferencias del Sistema de macOS**, selecciona **ID de Apple** y desmarca la opción **Optimizar almacenamiento del Mac**.




▼ OneDrive para Windows

Snagit admite OneDrive para Empresas y OneDrive Personal. Para obtener más información y para descargar OneDrive, ve al sitio web de Microsoft.

Para asegurarte de que Snagit funciona con OneDrive, desactiva la opción Archivos a la carta:


1. Abre el Explorador de archivos de Windows.
2. Haz clic con el botón derecho en **OneDrive** y selecciona **Ajustes**.
3. En la pestaña Ajustes, asegúrate de que la opción **Ahorrar espacio y descargar archivos a medida que los utilizas** no está seleccionada.



▼ OneDrive para Mac



Snagit admite OneDrive para Empresas y OneDrive Personal. Para descargar OneDrive, ve al sitio web de Microsoft.

Para asegurarte de que Snagit funciona con OneDrive, abre las preferencias de OneDrive y selecciona **Descargar todos los archivos de OneDrive ahora**.



Elegir la ubicación de la biblioteca durante la instalación

Aparece un diálogo después de realizar la primera captura en la versión Snagit 2022.



Snagit detecta automáticamente la mayoría de los servicios en la nube de tu ordenador. Selecciona la ubicación que prefieras para la biblioteca:

1. Selecciona una opción disponible o haz clic en **Examinar otro** para ir a la ubicación que prefieras.
2. Haz clic en **Guardar**.

Servicio en la nube no detectado

Si Snagit no detecta automáticamente un servicio en la nube, haz clic en **Examinar otro** para buscar tú la ubicación o comprueba la configuración. Para obtener más información sobre la configuración del almacenamiento en la nube, consulta [Configuración y servicios en la nube](#).

Varias cuentas

Para los usuarios con varias cuentas de Google Drive, OneDrive Personal o OneDrive Business, el diálogo Elegir ubicación solo muestra una cuenta para cada servicio.

- Pasa el ratón por encima de la opción para ver la ruta del archivo y determinar qué cuenta se detecta.
- Selecciona **Examinar otro** para acceder y seleccionar otra cuenta.

Ubicación recomendada


Si Snagit detecta una biblioteca existente en una ubicación de almacenamiento en la nube, te recomendará esa opción. Si no seleccionas la ubicación recomendada, Snagit creará una nueva biblioteca. Para combinar la biblioteca existente y la nueva más adelante, consulta [Fusionar bibliotecas](#).

Cambiar la ubicación de la biblioteca en cualquier momento


Puedes cambiar la ubicación de almacenamiento de la biblioteca en cualquier momento.

▼ Windows

1. En Snagit Editor, selecciona el **menú Editor > Preferencias del editor > pestaña Biblioteca > Elegir ubicación**.




2. En el diálogo Elegir ubicación, selecciona una opción disponible o haz clic en **Examinar otro** para ir a la ubicación que prefieras.




3. Haz clic en **Guardar**.

▼ Mac

1. Selecciona el **menú Snagit > Preferencias > pestaña Avanzado > Elegir**.



2. En el diálogo Elegir ubicación, selecciona una opción disponible o haz clic en **Examinar otro** para ir a la ubicación que prefieras.



3. Haz clic en **Guardar**.


Cuando cambias la ubicación de la biblioteca, Snagit mueve todos los archivos existentes en la biblioteca a la nueva ubicación. Durante este proceso, Snagit no está disponible temporalmente. Después de que Snagit mueva los archivos, puede tardar un momento en mostrar todos los archivos de la biblioteca. Snagit cierra todas las capturas de la bandeja de capturas recientes.

Fusionar bibliotecas


Para fusionar bibliotecas, cambia la ubicación de la biblioteca actual a la carpeta de Snagit que contiene la biblioteca con la que quieres fusionarla.

▼ Windows

1. Selecciona el **menú Editor > Preferencias del editor > pestaña Biblioteca > Elegir ubicación**.




2. En el diálogo Elegir ubicación, selecciona **Examinar otro**.




3. En el explorador de archivos, ve a la carpeta **Snagit**, selecciónala y haz clic en **Seleccionar carpeta**.
4. En el diálogo Elegir ubicación, haz clic en **Guardar**.

▼ Mac

1. Selecciona el **menú Snagit > Preferencias > Avanzado > Elegir**.



2. En el diálogo Elegir ubicación, selecciona **Examinar otro**.



3. Ve a la carpeta **Snagit**, selecciónala y haz clic en **Abrir**.

4. En el diálogo Elegir ubicación, haz clic en **Guardar**.

Snagit fusiona las bibliotecas en la ubicación seleccionada. Para saber cómo mover la biblioteca, consulta [Cambiar la ubicación de la biblioteca en cualquier momento](#).

Convertir tus capturas anteriores

Convierte tus capturas de versiones anteriores de Snagit para verlas y editarlas en Snagit 2022 o para compartirlas entre plataformas.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [El formato de archivo SNAGX](#)
- [Convertir capturas en Windows](#)
- [Convertir capturas en Mac](#)
- [Eliminar archivos de copia de seguridad](#)

El formato de archivo SNAGX

Snagit 2022 presenta un nuevo formato de archivo: SNAGX. A diferencia del anterior formato SNAG (Windows) y del formato SNAGPROJ (Mac), los archivos SNAGX pueden compartirse entre las plataformas Windows y Mac.


SNAGX también permite almacenar la biblioteca de Snagit en una ubicación de almacenamiento en la nube de terceros.

Windows

Para ver o editar archivos SNAG de versiones anteriores de Snagit, debes convertirlos al nuevo formato SNAGX.

Convertir las capturas cuando Snagit te lo solicite

Al abrir la biblioteca, Snagit 2022 te pide que conviertas los archivos SNAG de versiones anteriores de Snagit.



The screenshot shows a dialog box titled "Where are my files?". It features a blue shield icon with a keyhole on the left. The main text reads: "To view and edit files from previous versions of Snagit, convert them to the new .snagx file format." Below this, there are two sections: "Good to know:" and "Important:". The "Good to know:" section lists three bullet points: ".snagx files can be shared between Windows and Mac.", ".snagx supports cloud library storage.", and "Conversion will not alter your Images or annotations." The "Important:" section lists two bullet points: "Snagit will be unavailable for up to several minutes during conversion. A progress bar will be shown." and "Before converting, ensure you have sufficient disk space (approximately twice the disk space as your current Snagit DataStore folder)." At the bottom, there are three buttons: "Convert Captures Now" (highlighted in blue), "Ignore and Do Not Convert", and "Learn More".

Where are my files?

To view and edit files from previous versions of Snagit, convert them to the new .snagx file format.

Good to know:

- .snagx files can be shared between Windows and Mac.
- .snagx supports cloud library storage.
- Conversion will not alter your Images or annotations.
- Snagit saves backup copies to use with older versions.

Important:

- Snagit will be unavailable for up to several minutes during conversion. A progress bar will be shown.
- Before converting, ensure you have sufficient disk space (approximately twice the disk space as your current Snagit DataStore folder).

[Convert Captures Now](#) [Ignore and Do Not Convert](#) [Learn More](#)

▼ Ver detalles


- La conversión puede tardar varios minutos dependiendo del tamaño de la biblioteca.
- No se puede utilizar Snagit durante la conversión.
- Snagit guarda copias de seguridad en el antiguo formato de archivo para utilizarlas en versiones anteriores de Snagit.

IMPORTANTE

Comprueba que tienes suficiente espacio en el disco. La conversión requiere aproximadamente el doble de espacio en disco que tu biblioteca actual. Para comprobar el tamaño de la biblioteca:

1. En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas de Windows, escribe **DataStore** y selecciona **Abrir ubicación del archivo**.
2. Haz clic con el botón derecho en la carpeta DataStore y selecciona **Propiedades**.

1. Haz clic en **Convertir las capturas ahora** para iniciar el proceso de conversión.
2. Snagit mostrará un mensaje cuando finalice la conversión de los archivos. Haz clic en **X** para cerrar el mensaje.



Los archivos SNAGX convertidos aparecen en la biblioteca.


Nota: el número de archivos antes y después de la conversión puede cambiar. Las versiones anteriores cuentan cualquier archivo abierto por Snagit, incluidos los almacenados en otras ubicaciones del ordenador. Snagit 2022 no incluye estos archivos en la conversión o el número de archivos.

Convertir las capturas cuando tú quieras


Si seleccionaste **Ignorar y no convertir** cuando Snagit te preguntó, puedes convertir los archivos SNAG en SNAGX más adelante.

▼ Ver detalles

1. En Snagit Editor, selecciona el **menú Editar > Preferencias del editor > pestaña Biblioteca**.
2. Haz clic para seleccionar la opción **Mostrar el mensaje para convertir y acceder a las capturas anteriores**.



3. Haz clic en **Aceptar**.
4. El mensaje para convertir las capturas se muestra en la biblioteca de Snagit. Haz clic en **Convertir las capturas ahora**.



5. Snagit mostrará un mensaje cuando finalice la conversión de los archivos. Haz clic en **X** para cerrar el mensaje. Los archivos SNAGX convertidos aparecen en la biblioteca.


Mac

La biblioteca muestra archivos SNAGPROJ de versiones anteriores de Snagit. No es necesario convertirlos a SNAGX para verlos o editarlos en Snagit 2022, pero se recomienda la conversión en algunas situaciones:

- Para conservar los metadatos de los archivos al almacenar la biblioteca en una ubicación en la nube, consulta [Convertir las capturas cuando Snagit te lo solicite](#).
- Para ver y editar los archivos SNAGPROJ en Windows, consulta [Convertir las capturas cuando tú quieras](#).

Convertir las capturas cuando Snagit te lo solicite

Si seleccionas un servicio de almacenamiento en la nube de terceros para la ubicación de la biblioteca, Snagit te pedirá que conviertas los archivos SNAGPROJ a SNAGX.



▼ Ver detalles

Convierte los archivos a SNAGX para conservar los metadatos (como la fecha de captura original y el sistema operativo) y para compartir las capturas con Snagit para Windows.


1. Haz clic en **Convertir** para convertir los archivos a SNAGX.
2. Aparecerá una barra de progreso.

Convertir las capturas cuando tú quieras


Para ver y editar los archivos SNAGPROJ en Windows, debes convertirlos al formato SNAGX.

▼ Ver detalles

1. En la biblioteca de Snagit, **haz clic con la tecla Comando pulsada** para seleccionar varios archivos.
2. Haz clic con la tecla Control pulsada y selecciona la opción **Convertir archivos en SNAGX**.
3. En el diálogo Convertir archivos en SNAGX, selecciona **Convertir ahora**.



4. Snagit mostrará un mensaje cuando finalice la conversión de los archivos. Haz clic en **OK** para cerrar el mensaje.



Los archivos SNAGX convertidos aparecen en la biblioteca.

Eliminar archivos de copia de seguridad

Durante la conversión, Snagit guarda copias de seguridad en el antiguo formato de archivo para utilizarlas en versiones anteriores de Snagit. Si solo piensas utilizar Snagit 2022 y necesitas ahorrar espacio, puedes eliminar la carpeta con las copias de seguridad.

IMPORTANTE

No elimines los archivos SNAG o SNAGPROJ si estás utilizando una versión de prueba de Snagit 2022 o si piensas volver a una versión anterior de Snagit. Necesitarás las versiones anteriores de los archivos SNAG (Windows) o SNAGPROJ (Mac) para poder ver y editar tus capturas. Snagit no puede recuperar estos archivos si los eliminas.

▼ Windows

Los archivos SNAG se guardan en la carpeta DataStore, normalmente en C:\Usuarios[nombre de

usuario]\AppData\Local\TechSmith\Snagit.

1. Abre el Explorador de archivos en la barra de tareas de Windows.




2. Ve a la carpeta DataStore.
3. Haz clic para seleccionar la carpeta DataStore, luego haz clic con el botón derecho y elige **Eliminar**.

▼ Mac

Los archivos SNAGPROJ se guardan en la carpeta “library-conversion-backup” en la misma ubicación que tu biblioteca Snagit, normalmente en el directorio Imágenes.

1. Abre el **Finder**.



2. Ve a la carpeta “library-conversion-backup”.
3. Haz clic con la tecla Control pulsada en la carpeta de copia de seguridad y selecciona **Mover a la Papelera**.

Importar capturas desde un dispositivo móvil

Aprende a enviar imágenes y vídeos desde tu móvil directamente a Snagit.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Importar con TechSmith Fuse](#)
- [Acerca de Compartir con móvil con TechSmith Fuse](#)
- [Solución de problemas de TechSmith Fuse](#)

TechSmith Fuse es una aplicación para móvil que permite enviar imágenes y vídeos desde tu móvil directamente a Snagit. Puedes realizar capturas, colaborar y acceder a tu contenido desde cualquier lugar.

Fuse está disponible en Google Play Store o en el App Store y es compatible con dispositivos móviles con los siguientes sistemas operativos:

- iOS 13.6 y versiones posteriores (teléfonos y tabletas)
- Android 7.0 y versiones posteriores

Importar con TechSmith Fuse

1. Conecta el ordenador y el dispositivo móvil a la misma red.
2. Instala TechSmith Fuse desde Google Play Store o el App Store en el dispositivo móvil.
3. En el ordenador, activa Compartir con móvil en Snagit:
 - En Windows, selecciona **Snagit Editor > Editar > Preferencias del Editor > pestaña Avanzado > Permitir compartir en Snagit.**
 - En Mac, selecciona **Snagit Editor > Snagit > Preferencias > pestaña Avanzado > Activar uso compartido.**
4. En Snagit Editor, selecciona **Archivo > Conectar dispositivo móvil.** Aparecerá el diálogo Conectar dispositivo móvil.



5. Abre TechSmith Fuse en tu dispositivo móvil.
6. Selecciona el medio que quieras enviar:
 - Pulsa **Library** (Biblioteca) para importarlo desde el dispositivo o seleccionar un medio existente.
 - Pulsa **Video** (Vídeo) para grabar un vídeo.
 - Pulsa **Photo** (Foto) para hacer una foto.
7. Pulsa **Share** (Compartir) y selecciona **Snagit**.
8. Aparecerá el escáner. Apunta con la cámara al código QR del diálogo Conectar dispositivo móvil del ordenador. Consulta [Sugerencias para escanear el código QR](#).



TechSmith Fuse se conecta a Snagit y la imagen o el vídeo se envía a la bandeja de Snagit Editor.

Sugerencias para escanear el código QR

Sigue estas sugerencias para escanear el código QR con TechSmith Fuse en tu dispositivo móvil:

- Verifica que el dispositivo está conectado a la misma red que el ordenador que está ejecutando Snagit.
- Apunta con la cámara del dispositivo al código QR de la pantalla del ordenador.
- Coloca la cámara de modo que el código QR quede centrado, con las esquinas dentro de la pantalla del escáner en TechSmith Fuse en el dispositivo móvil o tableta.

Acerca de la conexión de TechSmith Fuse y Snagit

- Al abrir el diálogo Conectar dispositivo móvil se activa la opción **Compartir con móvil** en las preferencias de Snagit.
- Debes escanear el código QR en Snagit para establecer una conexión entre el dispositivo móvil y Snagit para enviar archivos desde el móvil.
- Tu dispositivo móvil y el ordenador que ejecuta Snagit deben estar conectados a la misma red.
- Debes tener Snagit abierto en el ordenador.

Acerca de Compartir con móvil con TechSmith Fuse

Compartir con móvil permite a Snagit recibir archivos desde TechSmith Fuse. Esta opción está desactivada de forma predeterminada y solo se activará si:

- Conectas TechSmith Fuse a Snagit desde un dispositivo móvil.

- Selecciona **Snagit Editor > Editar > Preferencias del Editor > pestaña Avanzado > Permitir compartir en Snagit** (solo Windows).

Cuando Compartir con móvil está activado, puedes conectar Fuse a Snagit. Compartir con móvil seguirá ejecutándose hasta que se desconecte.

Nota: Snagit abre un puerto en el ordenador para establecer una conexión segura entre el dispositivo móvil y Snagit. Si te preocupa que la conexión quede abierta después de que hayas transferido los archivos desde Fuse, puedes desactivar Compartir con móvil.

Desactivar uso compartido con móvil

- En Windows, selecciona **Snagit Editor > Editar > Preferencias del Editor > pestaña Avanzado > Permitir compartir en Snagit**.
- En Mac, selecciona **Snagit Editor > Snagit > Preferencias > pestaña Avanzado > Desactivar uso compartido**.

El uso compartido con móvil también se puede desconectar si se interrumpe. Este caso se puede dar cuando:

- La red o el router aparecen desconectados o se deben restablecer.
- El ordenador genera automáticamente nuevas direcciones IP.
- Has cambiado de proveedor de red.

Solución de problemas de TechSmith Fuse

Si TechSmith Fuse no puede conectarse o enviar archivos a Snagit, comprueba lo siguiente:

- [No es posible enviar archivos desde TechSmith Fuse a Snagit](#)
- [No es posible escanear el código QR](#)
- [No aparece el código QR](#)

No es posible enviar archivos desde TechSmith Fuse a Snagit

Si no puedes enviar archivos desde TechSmith Fuse a Snagit Editor, comprueba lo siguiente:

- Asegúrate de que Snagit está abierto en el ordenador cuando envíes los archivos de TechSmith Fuse a Snagit.
- Asegúrate de que Compartir con móvil está activado:
 - En Windows, selecciona **Snagit Editor > Editar > Preferencias del Editor > pestaña Avanzado > Permitir compartir en Snagit**.
 - En Mac, selecciona **Snagit Editor > Snagit > Preferencias > pestaña Avanzado > Activar uso compartido**.
- Debes escanear el código QR en Snagit para establecer una conexión entre el dispositivo móvil y Snagit para enviar archivos desde el móvil.
- Tu dispositivo móvil y el ordenador que ejecuta Snagit deben estar conectados a la misma red.
- Comprueba el router o la red inalámbrica.

- Comprueba los ajustes de la red o del cortafuegos.

No es posible escanear el código QR

Si TechSmith Fuse no puede escanear el código QR que aparece en el diálogo Conectar dispositivo móvil (**Snagit Editor > Archivo > Conectar dispositivo móvil**), comprueba lo siguiente:

- Verifica que el dispositivo está conectado a la misma red Wi-Fi que el ordenador que está ejecutando Snagit.
- Apunta con la cámara del dispositivo al código QR de la pantalla del ordenador.
- Coloca la cámara de modo que el código QR quede centrado, con las esquinas dentro de la pantalla del escáner en TechSmith Fuse en el dispositivo móvil o tableta.

No aparece el código QR

En Snagit aparece un mensaje de error en el diálogo Conectar dispositivo móvil (**Snagit Editor > Archivo > Conectar dispositivo móvil**) si no es posible generar un código QR.

Puede que no se genere un código QR si:

- La red o el router están desconectados o se deben restablecer.
- El puerto especificado ya se está utilizando.

Si el código QR no se genera:

- Comprueba los ajustes de la red o del cortafuegos.
- Conecta el equipo y el dispositivo móvil a una red distinta.
- Consulta este artículo de soporte.

Prácticas recomendadas para guardar tus archivos de Snagit

Aprende las mejores prácticas para guardar tus archivos para su futura edición, para permitir la transparencia y para abrirlos en todas las plataformas.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [SNAGX – Formato de archivo multiplataforma](#)
- [Guardar archivos de SNAGX](#)
- [Guardar en otro formato de archivo](#)
- [Guardar automáticamente las imágenes en un formato específico \(Windows\)](#)
- [Formatos de archivo de admitidos](#)

SNAGX – Formato de archivo multiplataforma

Abre y edita los mismos archivos de Snagit en ordenadores Windows y Mac. El formato de archivo SNAGX de Snagit sustituye al antiguo formato SNAG para Windows y al formato SNAGPROJ para Mac y ahora es compatible con ambas plataformas.

Las personas y los equipos que utilizan Snagit 2022 tanto ordenadores Windows como Mac pueden abrir, editar y compartir archivos SNAGX con facilidad.

- Editar objetos de base vectorial (texto, rótulos, sellos, formas, imágenes pegadas, cursores, etc.).
- Crear un borrador para revisarlo o mejorarlo en el futuro.
- Actualizar gráficos y texto para que admitan varios idiomas.

Nota: para abrir y editar capturas de versiones anteriores de Snagit para Windows, consulta [Convertir tus capturas anteriores](#).

Guardar archivos SNAGX

Snagit guarda automáticamente tus capturas de imagen y cualquier edición como un archivo SNAGX en la biblioteca. Consulta [Introducción a la biblioteca de Snagit](#).

Para guardar un archivo SNAGX en otra ubicación:

1. En Snagit Editor, haz clic para seleccionar la imagen en la bandeja de capturas recientes o en la biblioteca.
2. Selecciona **Archivo > Guardar como**.
3. En el desplegable **Guardar como tipo** (Windows) o **Formato** (Mac), selecciona **SNAGX – Archivo de captura de Snagit**.
4. Haz clic en **Guardar**.
Abre el archivo SNAGX en Windows o Mac para editar la imagen posteriormente.

Nota: el formato de archivo SNAGX solo puede abrirse en Snagit 2022 o en versiones posteriores.

Para compartir las capturas con versiones anteriores de Snagit, guarda la imagen como SNAG (Windows) o SNAGPROJ (Mac). Para obtener detalles sobre la compatibilidad de funciones entre versiones, consulta [Compatibilidad de formatos de archivo de Snagit](#).

Guardar en otro formato de archivo

Si quieres guardar tu captura de imagen como un tipo de archivo diferente, como JPG o PNG, para utilizarlo en otra aplicación:

1. En Snagit Editor, haz clic para seleccionar la imagen en la bandeja de capturas recientes o en la biblioteca.
2. Selecciona **Archivo > Guardar como**.
3. En el desplegable **Guardar como tipo** (Windows) o **Formato** (Mac), selecciona **SNAGX – Archivo de captura de Snagit**.
4. Haz clic en **Guardar**.

El nuevo archivo y el archivo SNAGX aparecen en la bandeja. Es posible seguir editando el archivo. Sin embargo, cuando sales del Editor, Snagit aplana el nuevo archivo y no puedes seguir editando anotaciones o texto.

Sugerencias

- Finaliza todas las ediciones en el archivo SNAGX antes de guardarlo en otro formato.
- Para mantener la transparencia de la imagen, guárdala en un formato de archivo Guardado que admita transparencia: CUR, GIF, ICO, PNG, TIF o SNAGX.

Guardar automáticamente las imágenes en un formato específico (Windows)

Durante la captura

Configura tu captura de imagen para guardarla directamente en un tipo de archivo específico.

1. En la ventana de captura, selecciona la pestaña **Imagen**.
2. En el menú desplegable **Compartir**, selecciona la opción **Archivo** y luego haz clic en el **icono de engranaje**.
3. Elige el **tipo de archivo de imagen** y las preferencias de nombre de archivo y ubicación.
4. Haz clic en el botón **Captura**.
 - Si seleccionaste **Vista previa en el editor** en la ventana de captura, la captura aparecerá en Snagit Editor. Termina de editar lo que necesites y haz clic en **Finalizar**.
 - Si no seleccionaste **Vista previa en el editor** en la ventana de captura, el archivo se guarda automáticamente o se te pedirá que especifiques un nombre de archivo.

En Snagit Editor

Para establecer el formato de archivo predeterminado desde el cuadro de diálogo Guardar como, selecciona **menú Compartir > Guardar como preferencias**.

Formatos de archivo admitidos

Imágenes

Formatos de archivo	Windows	Mac
SNAGX – Archivo de captura de Snagit	✓	✓
SNAG – Archivo de captura de Snagit v8-v2021	✓	
SNAGPROJ – Archivo de captura de Snagit v1.0-v2021		✓
BMP – Mapa de bits de OS/2, Mapa de bits de Windows	✓	✓
CUR – Cursor de Windows	✓	
EMF – Formato de metaarchivo mejorado de Windows	✓	
EPS – Postscript encapsulado en escala de grises	✓	
GIF – GIF de CompuServe	✓	✓
ICO – Icono de Windows	✓	
JPG – Imagen JPEG	✓	✓
MHT – Página web con imagen	✓	
PDF – Formato de documento portátil de Adobe	✓	✓
PNG – Gráficos de red portátiles	✓	✓
PSD – Adobe PhotoShop	✓	
RAS – Ráster de Sun	✓	
TGA – Truevision Targa	✓	

TIF – Archivo de imagen etiquetado	✓	✓
WFX – WinFax	✓	
WMF – Formato de metaarchivo de Windows	✓	
WPG – WordPerfect	✓	

Vídeos

- MP4
- GIF animado
Consulta [Crear un GIF animado](#).

Crea guías visuales con plantillas

Las plantillas de Snagit facilitan la creación de guías visuales de aspecto profesional.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:


- [Crear una imagen a partir de una plantilla](#)
- [Combinar imágenes de la bandeja o la biblioteca](#)
- [Editar una imagen creada a partir de una plantilla](#)

Snagit proporciona plantillas basadas en las prácticas recomendadas para la creación de documentos estándar del sector. Combina una serie de imágenes en una plantilla para:


- Mostrar una comparación de los cambios en paralelo.
- Explicar un proceso o concepto.
- Proporcionar una línea de tiempo de acontecimientos.

Build a Report


Follow the steps below:



1 Select the report dashboard.



2 Click the download button and select a file type.



3 View the report data in a spreadsheet.

Year	Host Country	Winner	Runner-up	Average attendance	Teams	Matches	Goals
1950	Switzerland	Sweden	Sweden	32,000	13	18	70
1954	Germany	Germany	Germany	21,363	16	17	70
1958	France	France	France	39,872	16	18	81
1962	Chile	Brazil	Chile	47,571	13	12	16
1966	England	England	England	39,602	16	16	14
1970	Mexico	Brazil	Mexico	31,453	16	16	14
1974	Germany	Germany	Germany	27,942	16	12	16
1978	Argentina	Argentina	Argentina	49,000	16	12	16
1982	Spain	Italy	Italy	59,134	16	12	16
1986	Mexico	Germany	Germany	49,209	16	12	14
1990	Italy	Germany	Germany	46,288	16	12	14
1994	United States	Brazil	USA	65,201	16	12	14
1998	France	France	France	42,947	16	12	14
2002	Korea & Japan	Brazil	France	52,209	16	12	14
2006	Germany	France	France	52,491	16	12	14
2010	South Africa	Spain	Spain	49,670	16	12	14
2014	Brazil	Germany	Germany	53,882	16	12	14


Sugerencia: descarga más plantillas.

Descarga más diseños y estilos de plantilla como parte de la suscripción a TechSmith Assets. Consulta [Descargar TechSmith Assets para Snagit](#).


Crear una imagen a partir de una plantilla

Abre una plantilla y añádele imágenes y texto.

1. Selecciona el **botón Crear > Imagen a partir de plantilla** o **Archivo > Crear imagen a partir de plantilla**.



2. Aparecerá el diálogo Crear imagen a partir de plantilla. Haz clic para seleccionar una plantilla.




3. Haz clic en el botón **Configuración**.
4. Aparecerá el diálogo Ajustes de plantilla. Selecciona una opción de **Escala de la imagen** para definir el modo en que Snagit

escala las imágenes que se añaden a estas zonas de imágenes de la plantilla:


- **Ajustar toda la zona para soltar:** Snagit escala la imagen para que rellena toda la zona de la imagen. Si la imagen original es más grande que la zona de la imagen, es posible que no se vea parte de la imagen original. Si la imagen original es más pequeña que la zona de la imagen, Snagit amplía su tamaño para rellenar toda la zona.



- **Ajustar toda la imagen:** Snagit escala toda la imagen para que rellene la zona de la imagen. Puede que algunas partes de la imagen aparezcan vacías.



5. Selecciona una opción en **Nombre del autor del pie** (Windows) o **Creado por** (Mac) para personalizar el texto que aparece en la parte inferior de la plantilla.



- **Sistema:** el nombre del usuario del ordenador aparece entre paréntesis.
- **Personalizado:** introduce tu propio texto, como tu nombre o el de tu empresa.

6. Haz clic en **Guardar**.


7. Pulsa **Crear**.

Se abre la plantilla en el lienzo. Añade imágenes, texto y otras anotaciones. Consulta [Editar una imagen creada a partir de una plantilla](#).


Combinar imágenes de la bandeja o la biblioteca

Selecciona un conjunto de imágenes de la bandeja o la biblioteca para combinarlas en una plantilla.

1. En la bandeja o en la biblioteca, **haz clic con la tecla Control pulsada** (Windows) o **haz clic con la tecla Comando pulsada** (Mac).
2. Haz clic con el botón derecho en una imagen de la bandeja o la biblioteca y selecciona **Combinar en la plantilla** (para varias imágenes) o **Aplicar plantilla** (para una sola imagen).



3. Aparecerá el diálogo Combinar imágenes en plantilla. Selecciona una plantilla y edita estas opciones:




- Habilita **Filtrar según el número de imágenes seleccionadas** para ver las plantillas que incluyen el mismo número de

imágenes seleccionadas.

- Si seleccionas una plantilla con más zonas de imagen que las seleccionadas en la bandeja, las zonas de imagen adicionales estarán vacías en la imagen final. Arrastra imágenes adicionales a la zona de imagen vacía.
- Haz clic en el botón **Configuración** para personalizar el texto “Creado por” que aparece en la parte inferior de la plantilla.

4. Haz clic en **Siguiente**.

5. Edita el contenido de la plantilla (opcional):



- A. Para cambiar el orden de las imágenes, arrastra la miniatura a la posición que quieras.
- B. Escribe un subtítulo para cada imagen.
- C. Introduce un título.
- D. Selecciona un tema para aplicar automáticamente un conjunto de estilos y colores a la plantilla.
- E. Selecciona la fuente y el color del texto de la plantilla.
- F. Selecciona el el color del fondo del lienzo.
- G. Habilita la opción **Imágenes numeradas** para añadir anotaciones de pasos a cada imagen. Haz clic en el desplegable para cambiar el color de las anotaciones de pasos.

6. Haz clic en **Combinar**.

Snagit abre la imagen en el lienzo y cambia el tamaño de las imágenes para ajustarlas en función de la plantilla. Para eliminar una imagen vacía o un subtítulo del lienzo, haz clic con el botón derecho en la imagen o el subtítulo y selecciona **Eliminar**.


Sugerencia: guarda el archivo para editarlo más tarde.

Guarda el archivo como SNAGX para editar la imagen más adelante.

Editar una imagen creada a partir de una plantilla

Después de crear la imagen a partir de una plantilla, haz lo siguiente para editar las imágenes y el texto:

- **Añadir o cambiar una imagen:** arrastra una imagen desde la bandeja a una zona de la imagen existente.



- **Posicionar la imagen:** haz doble clic para seleccionar una imagen. Pulsa y arrastra para moverla por la zona de la imagen.



- **Intercambiar imagen y subtítulo:** para mover rápidamente una imagen con su subtítulo a otro paso, haz clic y arrastra el control **Arrastrar para intercambiar** a otra zona de la imagen.

Para modificar zonas de la imagen o secciones de la plantilla, consulta Editar una plantilla.

Editar una plantilla

Modifica una plantilla de Snagit para hacerla tuya y luego guárdala como archivo SNAGX para reutilizarla después.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Abrir una plantilla](#)
- [Editar secciones](#)
- [Editar áreas de la imagen y cuadros de texto](#)
- [Personalizar con temas](#)
- [Guardar para reutilizar](#)


Las plantillas de Snagit te permiten combinar imágenes en un solo documento para compararlas, para explicar un proceso o un concepto, o para proporcionar una línea de tiempo de los acontecimientos. Para añadir imágenes y texto a una plantilla, consulta [Crea guías visuales con plantillas](#).

Edita el diseño de una plantilla para que se adapte a tus necesidades y se ajuste a los colores de tu marca. Luego guarda el archivo para utilizarlo como plantilla personalizada más adelante.


Abrir una plantilla

Para empezar con una plantilla en blanco sin imágenes ni texto:

1. Selecciona el **botón Crear > Imagen a partir de plantilla** o **Archivo > Crear imagen a partir de plantilla**.




2. Aparecerá el diálogo Crear imagen a partir de plantilla. Haz clic para seleccionar una plantilla.




3. Haz clic en el botón **Configuración**.

4. Aparecerá el diálogo Ajustes de plantilla. Selecciona una opción de **Escala de la imagen** para definir el modo en que Snagit escala las imágenes que se añaden a estas zonas de imágenes de la plantilla:


- **Ajustar toda la zona para soltar:** Snagit escala la imagen para que rellena toda la zona de la imagen. Si la imagen original es más grande que la zona de la imagen, es posible que no se vea parte de la imagen original. Si la imagen original es más pequeña que la zona de la imagen, Snagit amplía su tamaño para rellena toda la zona.



- **Ajustar toda la imagen:** Snagit escala toda la imagen para que rellene la zona de la imagen. Puede que algunas partes de la imagen aparezcan vacías.



5. Selecciona una opción en **Nombre del autor del pie** (Windows) o **Creado por** (Mac) para personalizar el texto que aparece en la parte inferior de la plantilla.





- **Sistema:** el nombre del usuario del ordenador aparece entre paréntesis.
- **Personalizado:** introduce tu propio texto, como tu nombre o el de tu empresa.

6. Haz clic en **Guardar**.
7. Pulsa **Crear**.

Se abre la plantilla en el lienzo. Para añadir imágenes, texto y otras anotaciones, consulta [Crea guías visuales con plantillas](#).


Editar secciones

- **Añadir sección:** haz clic en el icono  para añadir otra sección. Selecciona el tipo de contenido de la sección desde el menú.




- **Cambiar el tamaño de la sección:** arrastra la línea divisoria azul entre secciones.
- **Eliminar sección:** haz clic con el botón derecho (Windows) o haz clic con la tecla Control pulsada (Mac) y selecciona **Quitar sección**.


Editar áreas de la imagen y cuadros de texto

Nota: en Mac haz clic en el icono  situado en la esquina superior derecha de una zona de la imagen o un cuadro de texto para permitir la edición.


- **Mover:** haz clic en una zona de la imagen o un cuadro de texto y arrástralos para moverlos a una ubicación nueva.



- **Cambiar el tamaño:** haz clic y arrastra los controles para cambiar el tamaño de la imagen o el cuadro de texto seleccionados.




- **Intercambiar imagen y subtítulo:** para mover rápidamente una imagen con su subtítulo, haz clic y arrastra **Arrastrar para intercambiar** a otra zona de la imagen.




Personalizar con temas

Aplica los colores de un tema para que coincida con la marca de tu organización, producto o proyecto. Para aprender a crear un tema con una paleta de colores personalizada, consulta [Temas de Snagit](#).

1. En el panel Estilos rápidos, haz clic en el desplegable **Tema** y selecciona un tema.



2. Haz clic para seleccionar una zona de la imagen o de texto en el lienzo.
3. En las propiedades de la herramienta, haz clic en **Relleno** o **Relleno** y selecciona un preajuste de la paleta.



Guardar para reutilizar

Guarda el archivo editado como SNAGX para utilizarlo como si fuera una plantilla más adelante. Selecciona el **menú Archivo > Guardar como > SNAGX** como tipo de archivo.

Para editar imágenes y texto, consulta [Crea guías visuales con plantillas](#).

Sugerencia: comparte tu archivo SNAGX.


Comparte tu archivo SNAGX con tus colegas para crear documentos coherentes en toda tu organización. Consulta [Compartir capturas](#).

Convertir tus capturas en pantalla en un vídeo

Graba y narra un vídeo para proporcionar contexto adicional a una imagen o serie de imágenes.

Crear vídeo a partir de imágenes


1. En la bandeja o en la biblioteca, pulsa **Control+clíc** (Windows) o **Comando+clíc** (Mac) para seleccionar imágenes para mostrar en el vídeo.
2. Selecciona el **botón Crear > Vídeo a partir de imágenes** o **Archivo > Crear vídeo a partir de imágenes**.



3. Aparecerá la barra de herramientas de grabación.




Haz clic y arrastra las imágenes para reorganizarlas en la bandeja.



4. Haz clic para seleccionar las opciones de grabación en la barra de herramientas de grabación:

- **Color de fondo del vídeo:** selecciona un color de fondo para mostrar en el vídeo. Este fondo aparece en el vídeo final. Usa colores oscuros o claros, como azul oscuro, negro o blanco, para mejorar el contraste del vídeo.




- **Cursor:** graba el cursor.



- **Audio del micrófono:** graba el audio del micrófono integrado en el ordenador o desde un micrófono conectado por USB.



- **Cámara web:** graba en directo desde la cámara web conectada o integrada. Haz clic en el botón de **cámara web** para activarla/desactivarla. Haz clic en el menú desplegable para seleccionar el dispositivo de la cámara y los ajustes de visualización de la cámara web:



- **Imagen dentro de imagen:** la cámara web se muestra como un pequeño vídeo en la esquina de tu pantalla de vídeo. Para cambiar la posición de la imagen dentro de imagen, haz clic en el desplegable y selecciona una opción. Para cambiar el tamaño de la imagen dentro de imagen, arrastra una esquina de la vista previa de la

cámara web hacia dentro o hacia fuera.



- **Cámara web a pantalla completa:** la cámara web llena toda el área de visualización de vídeo. No se grabará vídeo de la pantalla si se activa la opción de cámara web a pantalla completa.
- **Forma:** selecciona la forma **Círculo**, **Rectángulo**, **Rectángulo redondeado**, **Cuadrado** o **Cuadrado redondeado** para la grabación de la cámara web.

5. Para comenzar la grabación, haz clic en el botón **Grabar** o pulsa **Mayús+F9** (Windows) o **Control+Mayús+Espacio** (Mac).



6. Para cambiar la imagen que aparece en el vídeo, haz clic en los botones **Imagen siguiente** o **Imagen anterior**.



Sugerencia: usa las flechas izquierda y derecha.


Usa las flechas izquierda y derecha del teclado para cambiar la imagen que aparece en el vídeo.

7. Para pausar la grabación, haz clic en el botón **Pausa** o pulsa **Mayús+F9** (Windows) o **Control+Mayús+Espacio** (Mac).



8. Destaca un área añadiendo flechas, formas y otras anotaciones de la herramienta de favoritos durante la grabación o durante una pausa.

- Haz clic para seleccionar un estilo rápido guardado en tus favoritos.




Sugerencia: guarda las personalizaciones de las herramientas como estilos rápidos.

Después de editar las propiedades de la herramienta, guarda tu personalización como un estilo rápido para usarlo en el futuro. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).

- Haz clic y arrastra en el área de grabación para añadir una anotación.

9. Ajusta el zoom y/o las dimensiones de la imagen en el lienzo si lo deseas (solo Windows).



10. Para detener la grabación, haz clic en el botón **Detener** o pulsa **Mayús+F10** (Windows) o **Control+Mayús+V** (Mac).




El archivo de vídeo MP4 aparece en la bandeja.

Crear un GIF animado

Crea un archivo GIF animado a partir de una selección de tu captura de vídeo o de todo el vídeo.

Crear un GIF animado


1. Abre una captura de vídeo o haz clic para seleccionar un vídeo desde la bandeja de capturas recientes.
2. Arrastra los controles inicial y final para seleccionar un fragmento del vídeo para hacer un el GIF animado.



Sugerencia: no lo alargues.

Recomendamos seleccionar un segmento de menos de 30 segundos.

3. Arrastra el cabezal al control verde y haz clic en el botón **Reproducir** para previsualizar la selección.
4. Cuando esté lista la selección, haz clic en el botón **Crear GIF animado**.



5. Confirma que estás usando la selección que acabas de realizar, o bien si te gustaría usar el vídeo entero para crear el GIF.
6. Aparecerá el diálogo de creación de GIF. Selecciona la opción **Optimizado para**:
 - **Vídeo de la pantalla (predeterminado)**: selecciona esta opción si el vídeo contiene grabaciones de pantalla.
 - **Vídeo alta velocidad de cuadro**: selecciona esta opción si el vídeo contiene juegos o vídeos con imágenes reales.
 - **Tamaño de archivo reducido**: selecciona esta opción si quieres optimizar el tamaño de archivo. Snagit reduce las dimensiones del vídeo para que tenga la anchura máxima o una altura de 200 píxeles.
 - **Personalizado**: selecciona esta opción si quieres personalizar los ajustes. Consulta [Ajustes de GIF personalizado](#).
7. Haz clic en botón **Crear**.

Snagit producirá un archivo de GIF animado y lo añadirá al inicio de la bandeja de capturas recientes.

Ajustes de GIF personalizado

Ajuste	Descripción
Velocidad de fotogramas	Número de fotogramas por segundo. Una mayor cantidad de fotogramas produce reproducciones de vídeo más fluidas y puede producir archivos de mayor tamaño.

Dimensiones (unidad)	Selecciona la unidad para mostrar la altura y la anchura.
Dimensiones (Anchura y Altura)	Escribe la anchura y la altura del archivo GIF animado. Si se reducen las dimensiones, se podrían producir archivos GIF animados de menor tamaño.
Bloquear relación de aspecto	Se recomienda bloquear la relación de aspecto, la relación entre anchura y altura de un vídeo. Si se desbloquea la relación de aspecto, es posible que el contenido del vídeo aparezca distorsionado o desenfocado.
Activar falso degradado	Activa el falso degradado para evitar las bandas de color y producir un contenido de vídeo más fluido. Un falso degradado puede aumentar el tamaño del archivo.
Bucle	<ul style="list-style-type: none"> • Si se activa el bucle, el GIF animado se reproduce en un bucle continuo. • Si se desactiva el bucle, el GIF animado se reproduce hasta el final del vídeo.
Colores dinámicos (Mac)	Se recomienda esta opción en la mayoría de vídeos. Si se activa esta opción, puede que aumente el tamaño de los archivos. Si necesitas reducir el tamaño del archivo, considera desactivar esta opción en vídeos con baja variación de color.
Fundido a negro	Añade una transición al final del GIF animado para hacer un fundido a negro en el último fotograma.

Personalizar Snagit

Snagit ofrece varias formas de personalizar su aplicación para satisfacer tus necesidades.

Opciones que se pueden personalizar:

- [Captura](#)
- [Snagit Editor](#)
- [Compartir](#)
- [Barra de herramientas del editor](#)


Capturar

Preajustes

Los preajustes recuerdan automáticamente los ajustes de tus capturas. Usa preajustes para:

- Guardar los ajustes de uso más habitual.
- Cambiar rápidamente entre tipos de captura según la tarea que estés realizando.
- Añadir automáticamente efectos o compartir capturas en una ubicación o aplicación específica.

En la ventana de captura, haz clic en el desplegable **Añadir preajuste** y selecciona **Nuevo preajuste**.



Consulta Guardar los ajustes de captura como preajustes.

Opciones de la interfaz

Selecciona la ventana de captura o el widget de captura (anteriormente la pestaña OneClick) para acceder a las opciones de captura.

Consulta Preferencias de Snagit.




Controles del vídeo

Personaliza qué controles, como la cuenta atrás del vídeo y los controles rápidos, se muestran antes y durante las grabaciones de vídeo. Consulta Preferencias de Snagit.

Snagit Editor

Color de la interfaz de Snagit

Escoge entre dos temas de color de la interfaz: claro u oscuro.



Consulta Preferencias de Snagit.


Barra de herramientas de Snagit Editor

Personaliza la barra de herramientas para acceder más rápidamente a tus herramientas, efectos y destinos de uso compartido favoritos. Puedes añadir, quitar u ordenar las opciones en la barra de herramientas.

Para empezar, en la barra de herramientas de Snagit Editor, selecciona la **Más > opción Personalizar barra de herramientas**. Para obtener más información, consulta Personalizar barra de herramientas de Snagit.

Etiquetas de la barra de herramientas


En la barra de herramientas de Snagit Editor, puedes seleccionar si quieres que aparezcan los iconos y sus etiquetas de texto o únicamente los iconos.



Para cambiar esta opción, haz clic con el botón derecho en la barra de herramientas y selecciona **Icono y texto** o **Solo icono**.

Color de fondo del Editor (Windows)

Selecciona el color de fondo que aparece alrededor de la captura en el lienzo.



Considera cambiar el color de fondo para aumentar el contraste entre la aplicación y la captura previsualizada en el lienzo. Consulta Preferencias de Snagit.

Color del fondo del lienzo

El color de fondo del lienzo muestra las zonas transparentes de una imagen. De forma predeterminada, Snagit muestra un patrón a cuadros para representar las zonas transparentes de la imagen.




Para cambiar el color del fondo, selecciona **Imagen > Color del lienzo (Windows)** o **Cambiar color del lienzo (Mac)**.

Ajustar objetos en el lienzo


Para activar o desactivar el ajuste de objetos para alinear los objetos y los cuadros de texto, selecciona **Snagit Editor > Imagen > Ajuste del lienzo**.

Establecer la vista predeterminada en el lienzo

Haz clic en el botón **Opciones de zoom** que hay sobre la bandeja para abrir las opciones de control de visualización de las capturas en el lienzo.



Guardar en favoritos

Guarda tus estilos rápidos más usados en la herramienta Favoritos. Haz clic en  en el estilo para guardarlo en Favoritos. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).


Guardar estilos rápidos y temas

- **Tema:** un conjunto de estilos rápidos personalizados en Snagit basado en una paleta de color preseleccionada.
- **Estilos rápidos:** personaliza las propiedades de una herramienta y guárdala como un estilo rápido para usarla en el futuro. En un tema, los estilos rápidos se generan automáticamente, aunque también puedes personalizarlo añadiéndole estilos rápidos individuales.

Consulta [Temas de Snagit](#) y [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).


Tamaño de la miniatura

Para cambiar el tamaño de las miniaturas en la bandeja de capturas recientes, haz clic con el botón derecho en la bandeja y selecciona **Tamaño de la miniatura > Pequeño, Mediano o Grande**



Compartir

El botón **Compartir** permite escoger varias opciones para compartir tus imágenes o vídeos.



Puedes añadir destinos de uso compartido adicionales (Windows y Mac), así como extensiones de terceros (Mac). Consulta [Compartir capturas](#).

Barra de herramientas del editor

Personaliza la barra de herramientas para acceder más rápidamente a tus herramientas, efectos y destinos de uso compartido favoritos. Puedes añadir, quitar u ordenar las opciones en la barra de herramientas. En la barra de herramientas de Snagit Editor, selecciona **Más > opción Personalizar la barra de herramientas**. Consulta [Personalizar la barra de herramientas de Snagit](#).

Temas de Snagit

Mantén un estilo coherente en las anotaciones, flechas, textos y otras herramientas que utilices en tus imágenes para un proyecto, un sitio web o en tu empresa.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:


- [Crear un tema](#)
- [Editar un tema](#)
- [Exportar un tema](#)
- [Importar un tema](#)
- [Descargar un tema](#)


Crea y comparte un tema basado en una paleta de colores y fuentes seleccionadas para tu proyecto, organización o guía de estilo. Snagit genera automáticamente estilos rápidos en función del tema para ayudarte a conseguir un estilo coherente.

Crear un tema


1. En Snagit Editor, haz clic para seleccionar una herramienta.



2. Se abre el panel Estilos rápidos.
 - **Windows:** haz clic en el desplegable **Tema** y selecciona la opción **Nuevo tema**.
 - **Mac:** haz clic en el icono  y selecciona la opción **Nuevo tema**.
3. Aparecerá el diálogo Nuevo tema. Haz clic en el desplegable **Color** para seleccionar colores para usar y generar automáticamente los estilos rápidos del tema.




- Haz clic para seleccionar un preajuste o un color de la paleta.
- Especifica un valor HEX o RVA en el campo.
- Haz clic en el botón Cuentagotas y, a continuación, haz clic para seleccionar un color de cualquier lugar de la pantalla.

4. Haz clic en  para añadir otro color. Continúa hasta que hayas añadido los colores que desees al tema.


Sugerencia: selecciona entre 4 y 8 colores.

Recomendamos seleccionar entre 4 y 8 colores para generar el nuevo tema.

5. Haz clic en la pestaña **Fuente** y selecciona la fuente que quieras de el desplegable.



6. Haz clic en la casilla de verificación para activar o desactivar las sombras en las herramientas.




7. Especifica un nombre descriptivo en el campo **Nombre del tema**.

8. Haz clic en botón **Crear**.

Snagit genera automáticamente un conjunto de estilos rápidos a partir de los colores seleccionados. El nuevo tema aparece disponible en la mayoría de herramientas.

Para editar un estilo rápido individual en el tema, consulta Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos.




Editar un tema

1. En Snagit Editor, haz clic para seleccionar una herramienta.




2. Se abre el panel Estilos rápidos.

- **Windows:** en el desplegable **Tema**, haz clic en el icono ⚙️ junto al tema y selecciona **Editar**.



- **Mac:** haz clic en el icono ⚙️ y selecciona **Editar**.



3. Aparecerá el diálogo Editar tema. Completa las ediciones que desees.
4. Haz clic en **Guardar**.

IMPORTANTE

Si editas un tema se sobrescribirán tus estilos rápidos del tema. Para mantener los estilos existentes, puedes editar los estilos rápidos de forma independiente. Consulta [Acceder rápidamente a tus herramientas y estilos favoritos](#).

Exportar un tema


Exporta y comparte un tema para mantener la coherencia entre los elementos visuales de un proyecto, un sitio web o en tu empresa.

1. En Snagit Editor, haz clic para seleccionar una herramienta.




2. Las propiedades de la herramienta seleccionada aparecen en el panel Propiedades del lado derecho de Snagit Editor.

- **Windows:** en el desplegable Tema, haz clic en el icono ⚙️ junto al tema y selecciona **Exportar**.



- **Mac:** haz clic en el icono ⚙️ y selecciona **Exportar tema**.



3. Escoge una ubicación y especifica un nombre de archivo. Haz clic en **Guardar**.

Snagit guardará el tema como un archivo SNAGTHEME. Puedes enviar el archivo a otros usuarios para importarlo a Snagit.


Para importar un tema, debes tener instalada la versión de Snagit 13.1 o una versión posterior para Windows o la versión Snagit 4.1 o una versión posterior para Mac.

Importar un tema


1. En Snagit Editor, haz clic para seleccionar una herramienta.



2. Las propiedades de la herramienta seleccionada aparecen en el panel Propiedades del lado derecho de Snagit Editor.
 - **Windows:** haz clic en el desplegable **Tema** y selecciona **Importar**.



- **Mac:** haz clic en el icono  y selecciona **Importar**.



3. Navega para seleccionar el archivo SNAGTHEME y haz clic en **Abrir**.

Snagit añade el tema a la lista de temas disponibles.

Descargar un tema

Tienes a tu disposición temas prediseñados para descargar en el sitio web de TechSmith Assets. Consulta [Descargar TechSmith Assets para Snagit](#).


Preferencias de Snagit

Explora los ajustes de Snagit para capturar, editar, compartir y guardar de la forma que quieras.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Abrir Preferencias de Snagit](#)
- [Pestaña General](#)
- [Pestaña Captura](#)
- [Pestaña Atajos de teclado/Teclado](#)
- [Pestaña Editor \(Windows\)](#)
- [Pestaña Compartir](#)
- [Pestaña Biblioteca \(Windows\)](#)
- [Pestaña Avanzado](#)

Abrir Preferencias de Snagit

- **Windows:**
 - **Preferencias de captura:** selecciona **Ventana de captura > Archivo > Preferencias de captura.**
 - **Preferencias del editor:** selecciona **Snagit Editor > Editar > Preferencias del editor.**
- **Mac:**
 - Selecciona **Ventana de captura > icono  > Más preferencias.**
 - Selecciona **Snagit Editor > Snagit > Preferencias.**

Pestaña General

Nota: en Windows, las ubicaciones de algunas opciones varían entre la pestaña General y los cuadros de diálogo de Preferencias de captura y Preferencias del editor.

Opción

Descripción

Ejecutar Snagit al iniciar Windows (Windows)


Abre y ejecuta Snagit al iniciar el equipo.

Mantener siempre Snagit ejecutándose en segundo plano (Mac)


Nota: en Windows esta opción solo está disponible en el diálogo Preferencias de captura.

Opciones de la interfaz de captura
(Windows)
Visualización de Snagit (Mac)

- **Ventana de captura:** muestra todos ajustes de captura y también preajustes personalizados para capturas rápidas.




- **Widget de captura (antigua pestaña OneClick):** muestra las opciones de captura rápida como una pestaña anclada en el borde de la pantalla. El widget aparece cuando se pasa el cursor por encima de la barra azul. Arrastra la barra azul para recolocar el widget a lo largo de la parte superior (solo Windows) o lateral (Windows y Mac) de la pantalla.



Nota: en Windows también puedes seleccionar la opción del widget de captura en el diálogo de Preferencias de Snagit Editor. En la pestaña General, selecciona **Mostrar widget de captura**.

Tema de Snagit (Windows)
Tema de color del editor (Mac)

Selecciona Claro, Oscuro o Sistema (Mac) en el desplegable para elegir los colores de la interfaz de Snagit.




Mostrarme las incorporaciones (Windows)

Muestra ventanas emergentes para presentar las nuevas funcionalidades o explicar la funcionalidad la primera vez que se selecciona una función.


Mostrar información adicional en información de herramientas

Desactiva esta opción para mostrar información resumida sobre las herramientas.




Activa esta opción para mostrar información sobre herramientas mejorada y selecciona un estilo:

- **Solo texto:** muestra descripciones escritas de la funcionalidad de la herramienta.



- **Vídeo + texto:** muestra descripciones escritas y breves animaciones en bucle que ilustran la funcionalidad de las herramientas.



Enviar datos de uso anónimos (Windows)
Enviar información de uso anónima (Mac)

Envía datos de uso anónimos sobre el uso de Snagit para ayudar a TechSmith a mejorar las futuras versiones. Puedes encontrar más información sobre el uso de los informes (en inglés) en el sitio web de TechSmith.

Notificaciones

Selecciona qué notificaciones quieres recibir con las siguientes opciones:

- **No mostrarme notificaciones**
- **Mostrarme solo notificaciones de ayuda:** recibe trucos y consejos sobre cómo usar las funciones de Snagit.
- **Mostrarme ayuda y promociones de TechSmith** (Windows) o bien **Mostrarme todas las notificaciones de TechSmith** (Mac): recibe trucos, sugerencias e información comercial sobre TechSmith, seminarios web (en inglés) y otros mensajes promocionales.

Nota: la opción **Enviar información/datos de uso anónimos** debe estar seleccionada para activar las notificaciones.

Enviar informes de bloqueo anónimos (Mac)

Envía informes anónimos cuando Snagit se bloquea para ayudar a TechSmith a identificar y resolver los errores.

Buscar actualizaciones automáticamente

Comprueba automáticamente la versión más reciente de Snagit al conectarse a internet.

En Mac, selecciona con cuánta frecuencia quieres que Snagit busque actualizaciones, y si dichas actualizaciones se deben descargar y instalar automáticamente.

Restablecer advertencias “No preguntarme” (Mac)

Si has seleccionado previamente la opción «No volver a preguntarme» en un mensaje, haz clic en el botón para restablecer todos los mensajes para que aparezcan de nuevo.

Pestaña Captura

Opción

Descripción

Ocultar Snagit durante la captura


Ocultar Snagit durante la captura para evitar su aparición en las capturas.

Abrir capturas copiadas de las herramientas del sistema (Windows)

Abre las capturas de la pantalla con las herramientas del sistema, como por ejemplo la herramienta Recortes o Snip ad Sockets, en Snagit Editor.

Mostrar lupa (Windows)

La lupa permite capturar con una precisión de píxeles al seleccionar el área que deseas capturar.



Pulsa **M** para ocultar la lupa durante la captura.

Cruces simplificadas (Windows)

Muestra cruces simplificadas para mejorar el rendimiento de la captura.

Iniciar automáticamente la grabación de vídeo

Inicia automáticamente la grabación de vídeo después de seleccionar su área de grabación.

Esta opción está desactivada de forma predeterminada. Debes hacer clic en el botón **Grabar** para iniciar la grabación.

Mostrar la cuenta atrás del vídeo

Inicia automáticamente una cuenta atrás de tres segundos antes de iniciar la grabación de vídeo.

Mostrar los controles rápidos en las grabaciones a pantalla completa

Muestra el botón de la **cámara** web y el botón **Pausa** en la esquina inferior derecha de la pantalla durante la grabación de vídeo a pantalla completa.

Abrir capturas y vídeos del sistema en Snagit (Mac)

Abre capturas de pantalla y vídeos tomados con las herramientas del sistema macOS o los accesos directos de teclado en Snagit Editor. La captura se desplaza de la ubicación predeterminada del sistema a la biblioteca de Snagit.

Selecciona **Mantener el archivo original** para hacer una copia del archivo original en la biblioteca de Snagit.

Definir permisos de captura (Mac)

Snagit necesita permisos para capturar y compartir imágenes y vídeos. Haz clic en **Definir permisos de captura** para abrir el diálogo Permisos del sistema y activar la cámara web, el micrófono, capturas con desplazamiento y más. Consulta Permisos de macOS.

Calidad de vídeo (Windows)

Selecciona la calidad de las grabaciones de vídeo. Una mayor calidad de vídeo producirá archivos de mayor tamaño.

Velocidad de fotogramas (Mac)	Selecciona una velocidad de fotogramas baja, media o alta para las grabaciones de vídeo. Una mayor velocidad de fotogramas producirá archivos de mayor tamaño.
Reducir capturas a 1920 x 1080 (Windows) Reducir el tamaño de las grabaciones de vídeo de Retina (Mac)	Reduce las dimensiones de las grabaciones de vídeo. Estas dimensiones pueden variar en función de las dimensiones de grabación originales. Si te preocupa la calidad del vídeo, considera desactivar esta opción. Cuando se desactiva, el texto y los gráficos aparecen más nítidos, pero el vídeo puede presentar un mayor tamaño y mayores dimensiones.
Combinar pistas de audio (Mac)	Graba el audio del micrófono y del sistema en la misma pista y combina los canales izquierdo y derecho en mono. Considera deseleccionar esta opción si pretendes enviar tu grabación de vídeo a Camtasia para editarla.
Componente de audio del sistema (Mac)	El Componente de audio del sistema de TechSmith te permite grabar el audio del sistema (el sonido que reproducen los altavoces del equipo) durante la captura de vídeo. Haz clic en Desinstalar componente para desinstalar el complemento de audio del sistema de tu ordenador. Para obtener más información, consulta Permisos de macOS .

Nota: no podrás grabar el audio del sistema de las aplicaciones que requieran el complemento.

Activar cámara web (Windows)	Selecciona un dispositivo de cámara conectado o integrado para grabar vídeo. Si quieres saber más, consulta Grabar un vídeo con Snagit .
------------------------------	--

Pestaña Atajos de teclado/Teclado

Es posible cambiar algunos de los atajos de teclado predeterminados. Para ver la lista de atajos de teclado predeterminados, consulta la [guía de atajos de teclado de Snagit](#).

Para cambiar el color de fondo en el lienzo en Windows:

1. En la ventana de captura, selecciona **Archivo > Preferencias de captura > pestaña Atajos de teclado**.
2. Selecciona los atajos de teclado que quieras.
3. Marca **Permitir a Snagit anular otras asignaciones de atajos de teclado** para evitar conflictos entre atajos de teclado con otras aplicaciones al ejecutar Snagit.
4. Haz clic en **Aceptar**.

Para cambiar un acceso directo de teclado en Mac:

1. Selecciona **Snagit Editor > Snagit > Preferencias > pestaña Teclado**.
2. Haz clic en el botón de acceso directo de teclado.
3. Pulsa en el teclado el atajo de teclado que desees.

El nuevo acceso directo de teclado aparece en el campo.


Pestaña Editor (Windows)

Opción

Descripción

Color del espacio de trabajo del editor

Selecciona el color de fondo del editor.



Considera cambiar el color de fondo para aumentar el contraste entre la aplicación y la captura previsualizada en el lienzo.

Tamaño de las miniaturas de los archivos recientes

Para cambiar el tamaño de las miniaturas en la bandeja de capturas recientes, selecciona **Tamaño de las miniaturas de los archivos recientes > Pequeño, Mediano o Grande** en el desplegable.

Expandir automáticamente el lienzo para ajustar objetos

Aumenta automáticamente el tamaño de la imagen al pegarla o al arrastrar objetos fuera de la imagen actual.

Nota: en Mac esta opción está disponible en la pestaña Avanzado.

La tecla Esc cierra el editor

Establece el acceso directo del teclado para salir de Snagit Editor en la tecla Esc.

Esta opción está desactivada por defecto. Para salir de Snagit, selecciona **Archivo > Salir de Snagit Editor**.

Mostrar ventana emergente de estilo rápido de cursor

Muestra una vista previa del estilo de la herramienta junto al cursor en el lienzo.



Mostrar etiquetas de la barra de herramientas

Muestra los iconos y las etiquetas de texto o solo los iconos en la barra de herramientas de Snagit Editor.



Activar el corrector ortográfico

Activa el corrector ortográfico del sistema operativo para identificar palabras mal escritas en los rótulos, los cuadros de texto y el resultado de Extraer texto.

Selecciona el idioma del corrector ortográfico en el desplegable.

Pestaña Compartir

Consulta [Compartir capturas](#) para obtener más información sobre la pestaña Compartir.

Pestaña Biblioteca (Windows)

Opción

Descripción

Archivos recientes máximos

Introduce la cantidad máxima de archivos recientes que se mostrará de una vez en **Archivo > Abrir recientes**. Escribe un número del 1 al 15.

Guardar automáticamente las capturas de imagen nuevas en la Biblioteca

De forma predeterminada, Snagit guarda automáticamente las capturas nuevas en la biblioteca de Snagit. Si esta opción está desactivada, todas las capturas sin guardar se cerrarán y eliminarán cuando cierres Snagit.

Guardar automáticamente las capturas de vídeo nuevas en la Biblioteca

De forma predeterminada, Snagit guarda automáticamente las capturas nuevas en la biblioteca. Si esta opción está desactivada, todas las capturas sin guardar se cerrarán y eliminarán cuando cierres Snagit.

Preguntar antes de eliminar los archivos

Muestra un mensaje antes de eliminar los archivos en Snagit.

Eliminar todos los elementos de la bandeja al cerrar el editor

Elimina todos los elementos de la bandeja al cerrar Snagit. Cuando Snagit Editor se abra de nuevo, aparecerá una bandeja vacía.

Ubicación de la biblioteca

De forma predeterminada, los archivos de la biblioteca se almacenan en esta carpeta: C:\Usuarios\nombredeusuario\Documentos\Snagit. Para cambiar la ubicación, haz clic en el **Elegir ubicación**. Para obtener más información, consulta Gestionar la biblioteca.

Mostrar el mensaje para convertir y acceder a las capturas anteriores

Cuando abres la biblioteca por primera vez en Snagit 2022, Snagit te pide que conviertas las capturas anteriores del formato de archivo SNAG a SNAGX. Si seleccionaste **Ignorar y no convertir**, elige esta opción para restaurar el aviso y convertir capturas de versiones anteriores de Snagit.

Pestaña Avanzado

Opción

Descripción

Mantener siempre el editor ejecutándose en segundo plano (Windows)

Activa esta opción para abrir capturas en Snagit Editor más rápido. Esta opción deja a Snagiteditor.exe ejecutándose en segundo plano en el Administrador de tareas de Windows cuando cierras la ventana de Snagit Editor.

Eliminar contenido recortado (Windows)

Elimina automáticamente el contenido recortado de una imagen.

Compactar automáticamente las imágenes pegadas (Windows)

Compacta automáticamente las imágenes u objetos pegados en el lienzo. Al compactarlos, los objetos pegados no son editables y se convierten en una parte permanente de la imagen.

Reducir las imágenes de retina al compartir (Mac)

Reduce el tamaño de una imagen de retina para mejorar su visualización en una pantalla con resolución estándar. Esta opción está activada de forma predeterminada y reduce el tamaño de la imagen cuando:

- Se comparte una imagen con Snagit en los destinos de uso compartido.
- Se arrastran imágenes de Snagit Editor a otra ubicación.

Sugerencia

Mantén presionada la tecla **Mayús** para desactivar temporalmente este ajuste al arrastrar una imagen desde Snagit Editor.

Conservar una captura editable duplicada al guardar (Mac)

Crea una copia de los archivos .snagx en la bandeja para permitir futuras ediciones al guardarla como otro tipo de archivo, como .png.

Expandir automáticamente el lienzo para ajustar objetos

Aumenta automáticamente el tamaño de la imagen al pegarla o al arrastrar objetos fuera de la imagen actual.

Nota: en Windows esta opción está disponible en la pestaña Editor.

Mostrar la barra de herramientas de edición rápida en el lienzo (Mac)

Muestra una barra de herramientas de propiedades flotante con rótulos, texto, formas y otras herramientas.



Usar siempre estos ajustes para crear nuevas imágenes (Mac)

Establece las dimensiones predeterminadas de la imagen cuando seleccionas **Archivo > Nueva imagen** (Comando+N). Si activas esta opción, no se abrirá el diálogo para introducir las dimensiones personalizadas de una imagen nueva.

Utilizar siempre el icono de la barra de menú en blanco y negro (Mac)

El icono de la barra de menús de Snagit se vuelve rojo durante la grabación de vídeo. Selecciona esta opción para mantener el icono de Snagit en blanco o negro al grabar.



Ubicación de la biblioteca (Mac)
(antes Ubicación del guardado automático)

Las capturas de imagen no guardadas se almacenan como archivos .snagx y las capturas de vídeo como archivos .mp4 en: nombredeusuario/Imágenes/Snagit.

Haz clic en el botón **Elegir** para elegir otra ubicación. Consulta [Gestionar la biblioteca](#).

Arrastrar y copiar formato (Mac)

Establece el formato de archivo predeterminado al arrastrar capturas de Snagit Editor a otra aplicación o ubicación.

Añade un dispositivo móvil en **Archivo > Conectar dispositivo móvil** para activar esta opción y permitir el uso compartido de imagen y vídeo entre el dispositivo móvil y Snagit.

- **Mantener las dimensiones de la imagen original:** Snagit cambia automáticamente el tamaño de las imágenes procedentes de un móvil para visualizarlas mejor en Snagit Editor. Activa esta opción para importar imágenes del móvil en su tamaño original.
- **Nombre de la conexión:** TechSmith Fuse recuerda todas las conexiones y te permite seleccionar a qué instancia de Snagit enviar imágenes o vídeos procedentes de un móvil. Puedes personalizar el nombre de cada conexión para asegurarte de que envías los archivos al ordenador con Snagit correcto.
- **Puerto:** el número de puerto para conectar TechSmith Fuse a Snagit.

Descargar TechSmith Assets para Snagit

Aprende a descargar activos, como sellos, fotos, temas y plantillas para Snagit.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Tipos de activos](#)
- [Descargar activos en Snagit](#)
- [Descargar activos en el ordenador](#)

Mejora tus capturas de imagen de Snagit con activos descargados del sitio web de TechSmith Assets.


Tipos de activos

Puedes descargar los siguientes tipos de activos desde <https://library.techsmith.com/Snagit>.

Tipo de activos	Descripción
Sellos	Material gráfico diseñado específicamente para realizar anotaciones en las imágenes.
Fotos	Fotografías libres de derechos para mejorar tus imágenes en Snagit.
Temas	Paletas de color preseleccionadas para estilos rápidos en Snagit.
Plantillas	Diseños prefabricados para crear documentación visual, tutoriales y material didáctico. Nota: las plantillas solo se pueden usar en TechSmith Snagit 2020 y en versiones posteriores.


Descargar activos en Snagit

1. Selecciona una opción de descarga en Snagit o visita el sitio web de TechSmith Assets:
 - En el caso de los sellos, selecciona **Snagit Editor > herramienta Sello > panel Propiedades > Estilos rápidos > botón Descargar más**.
 - Si son plantillas, selecciona **Snagit Editor > Archivo > Crear imagen a partir de plantilla > enlace Descargar más plantillas**.
2. Se abre el sitio web de TechSmith Assets. Inicia sesión con tu cuenta de TechSmith.
3. Selecciona un tipo de activo y una categoría. Pasa el cursor por encima de un activo para previsualizarlo.
4. Haz clic en el botón **Enviar a Snagit** para descargar el activo en Snagit.



Nota: debes tener instalado Snagit 2020 o una versión posterior para poder descargar activos directamente en Snagit. Para versiones anteriores, consulta [Descargar activos en el ordenador](#).

5. Haz clic en el botón **Abrir Snagit** (Windows) o **Permitir** (Mac) en el mensaje que aparece.



El activo se descarga en Snagit.


- En el caso de los sellos, selecciona la **herramienta Sello > desplegable Sello** y elige la categoría del sello. Consulta la herramienta Sello.
- En el caso de las fotos, la imagen se abre en la bandeja de capturas recientes y se añade a la biblioteca.
- En el caso de los temas, el tema aparece en el panel Estilos rápidos para anotaciones, flechas, texto y otras herramientas. Consulta Temas de Snagit.
- En el caso de las plantillas, se abre automáticamente el diálogo Crear imagen a partir de plantilla en Snagit Editor y ya incluye el activo descargado. Consulta Crear guías visuales con plantillas.

Descargar activos en el ordenador

Si quieres saber cómo descargar activos en el ordenador, elige entre las secciones siguientes la que se aplique a tu navegador web:


▼ Google Chrome

1. Ve al sitio web de TechSmith Assets e inicia sesión con tu cuenta de TechSmith.
2. Selecciona un tipo de activo y una categoría.
3. Pasa el cursor por encima de un activo para previsualizarlo. Haz clic en el botón **Descargar**.



Nota: los usuarios nuevos deben aceptar las condiciones del servicio antes de que comience la descarga.


4. Google Chrome descarga el activo en la carpeta Descargas. En la parte inferior del navegador web, haz clic en el menú desplegable y selecciona **Mostrar en carpeta**.



- En el caso de sellos, temas y plantillas, haz doble clic en el activo descargado para abrirlo en Snagit.
- Si se trata de imágenes, selecciona **Snagit Editor > Archivo > Abrir (Windows)** o **Snagit > Abrir (Mac)** para abrirlas en Snagit.


▼ Microsoft Edge

1. Ve al sitio web de TechSmith Assets e inicia sesión con tu cuenta de TechSmith.
2. Selecciona un tipo de activo y una categoría.
3. Pasa el cursor por encima de un activo para previsualizarlo. Haz clic en el botón **Descargar**.




Nota: los usuarios nuevos deben aceptar las condiciones del servicio antes de que comience la descarga.

4. En la parte inferior del navegador web, haz clic en el botón **Guardar**.




5. Microsoft Edge descarga el activo en la carpeta Descargas. En la parte inferior del navegador web, haz clic en el botón **Abrir carpeta**.



- En el caso de sellos, temas y plantillas, haz doble clic en el activo descargado para abrirlo en Snagit.
- Si se trata de imágenes, selecciona **Snagit Editor > Archivo > Abrir** (Windows) o **Snagit > Abrir** (Mac) para abrirlas en Snagit.


▼ Firefox

1. Ve al sitio web de TechSmith Assets e inicia sesión con tu cuenta de TechSmith.
2. Selecciona un tipo de activo y una categoría.
3. Pasa el cursor por encima de un activo para previsualizarlo. Haz clic en el botón **Descargar**.




Nota: los usuarios nuevos deben aceptar las condiciones del servicio antes de que comience la descarga.

4. Aparecerá un diálogo. Selecciona **Guardar archivo** y haz clic en **Aceptar**.




5. Firefox descarga el activo en la carpeta Descargas. Haz clic en el botón **Descargas** de la esquina superior derecha del navegador web.



- En el caso de sellos, temas y plantillas, haz doble clic en el activo descargado para abrirlo en Snagit.
- Si se trata de imágenes, selecciona **Snagit Editor > Archivo > Abrir** (Windows) o **Snagit > Abrir** (Mac) para abrirlas en Snagit.


▼ Internet Explorer

1. Ve al sitio web de TechSmith Assets e inicia sesión con tu cuenta de TechSmith.
2. Selecciona un tipo de activo y una categoría.
3. Pasa el cursor por encima de un activo para previsualizarlo. Haz clic en el botón **Descargar**.




Nota: los usuarios nuevos deben aceptar las condiciones del servicio antes de que comience la descarga.

4. En la parte inferior del navegador web, haz clic en el botón **Guardar**.



5. Internet Explorer descarga el activo en la carpeta Descargas. En la parte inferior del navegador web, haz clic en el botón **Abrir carpeta**.




6. Aparecerá un diálogo de seguridad. Haz clic en el botón **Permitir**.

7. Para abrir el activo en Snagit:

- En el caso de sellos, temas y plantillas, haz doble clic en el activo descargado.
- Si se trata de imágenes, selecciona **Snagit Editor > Archivo > Abrir** (Windows) o **Snagit > Abrir** (Mac).

▼ Safari

1. Ve al sitio web de TechSmith Assets e inicia sesión con tu cuenta de TechSmith.
2. Selecciona un tipo de activo y una categoría.
3. Pasa el cursor por encima de un activo para previsualizarlo. Haz clic en el botón **Descargar**.



Nota: los usuarios nuevos deben aceptar las condiciones del servicio antes de que comience la descarga.

4. Safari descarga el activo en la carpeta Descargas.


- En el caso de sellos, temas y plantillas, haz doble clic en el activo descargado para abrirlo en Snagit.
 - Si se trata de imágenes, selecciona **Snagit Editor > Archivo > Abrir** (Windows) o **Snagit > Abrir** (Mac) para abrirlas en Snagit.
-

Compartir en Slack


Comparte una imagen o vídeo en un canal o mensaje directo de Slack con TechSmith Snagit.

Nota: debes tener instalado Snagit 2020 o una versión posterior para poder compartir en Slack. Haz clic aquí para descargar la versión más reciente de Snagit.


1. Haz clic para seleccionar una imagen o un vídeo para compartir en la Bandeja de capturas recientes.
2. En Snagit Editor, selecciona **Compartir > Slack**.



3. Aparece un sitio web. Introduce la URL de tu espacio de trabajo de Slack y haz clic en **Continuar**.




4. Introduce tu nombre de usuario y la contraseña, y haz clic en **Iniciar sesión**.



The image shows the Slack sign-in interface. At the top is the Slack logo. Below it, the text reads "Sign in to Your" followed by "yourworkspace.slack.com". There are two input fields: "Email address" with the placeholder "name@work-email.com" and "Password" with the placeholder "Your password". A purple "Sign In" button is positioned below the password field. Underneath the button is a checked checkbox labeled "Remember me on this device". At the bottom, there are two links: "Forgot your password? Get help signing in" and "Looking for another workspace? Find your workspaces".

5. Aparecerá el diálogo de permisos. Haz clic en el botón **Permitir** para que Snagit pueda acceder a tu espacio de trabajo de Slack.
6. En el desplegable **Compartir en**, selecciona el nombre del canal o del mensaje directo. Escribe un mensaje opcional.



The image shows a "Share to Slack" dialog box. At the top, it says "Account: username@yourworkspace.com" and "Workspace: Your Workspace". There is a "Sign Out" button. Below that, the "Share to:" field is set to "# general". There is a "Message:" text area. At the bottom, there are "Share" and "Cancel" buttons.

7. Haz clic en botón **Compartir**.
Snagit carga la imagen o el vídeo en Slack y copia la URL en el portapapeles.

Guía de combinaciones de teclas de Snagit

Consulta rápidamente los accesos directos en Snagit y aprende a personalizar los accesos directos de captura.

En este tutorial trataremos los siguientes temas:

- [Personalizar los accesos directos de captura](#)
- [Accesos directos de captura](#)
- [Accesos directos de Snagit Editor](#)
- [Accesos directos de herramientas](#)

Personalizar los accesos directos de captura

Selecciona lo siguiente para ver los accesos directos de teclado disponibles para personalizar:

- **Windows:** ventana Captura > Archivo > Preferencias de captura > pestaña Combinación de teclas.
- **Mac:** Snagit > Preferencias > pestaña Teclado.

Accesos directos de captura

Nota: los accesos directos de Snagit se han probado en un teclado QUERTY. Es posible que algunos accesos directos no funcionen con el teclado que estás utilizando. Para configurar tus propios accesos directos, consulta [Personalizar los accesos directos de captura](#).

Opción	Windows	Mac
Modo de captura seleccionado/Captura global	Imprimir pantalla	Control+Mayús+C
Captura All-in-One	–	Control+Mayús+O
Captura de imagen	–	Control+Mayús+S
Captura de Mission Control (Mac)	–	Control+Mayús+M
Exponer (ventana de) captura (Mac)	–	Control+Mayús+W
Captura del menú	–	Control+Mayús+E
Repetir última captura	Para definir un acceso directo para esta opción, selecciona Ventana de captura > Archivo > Preferencias de captura > pestaña Combinación de teclas.	Control+Mayús+R
Captura de vídeo	–	Control+Mayús+V

Guías de selección de vídeo	G	G
Iniciar grabación	Mayús+F9	Control+Mayús+Barra espaciadora
Pausar y reanudar grabación	Mayús+F9	Control+Mayús+Barra espaciadora
Detener grabación	Mayús+F10	Control+Mayús+V
Lupa	M	M
Cancelar captura	Esc	Esc
Mostrar/ocultar ayuda de captura	F1	H
Pantalla completa de captura	–	F
Capturar varias regiones	–	Mantén pulsada la tecla Comando
Terminar la captura de imagen múltiple	Haz clic con el botón secundario en la pantalla	–
Desplazamiento horizontal	H	R
Desplazamiento vertical	V	D
Desplazamiento diagonal	B	X
Mover las cruces 1 píxel	Teclas de flecha	–
Captura de relación de aspecto 1:1 (Cuadrado)	Mantener pulsada la tecla Mayús	–
Región (Relación de aspecto 16:9)	Pulsa y arrastra para seleccionar un área de la pantalla. Mantén pulsado Control para bloquear la selección con una relación de aspecto de 16:9.	–
Región (Relación de aspecto 4:3)	Pulsa y arrastra para seleccionar un área de la pantalla. Mantén pulsadas las teclas Ctrl+Mayús para bloquear la selección con una relación de aspecto de 4:3.	–
Tomar una captura	Intro	–
Iniciar una selección de región	Mayús+Intro	–

Accesos directos de Snagit Editor


Opción	Windows	Mac
Abrir Editor	–	Comando+Mayús+E
Abrir pantalla completa	–	Comando+Control+F
Abrir preferencias	–	Comando+coma
Ocultar Snagit	Ctrl+Mayús+X	Comando+H
Salir de Snagit	–	Comando+Q
Nueva imagen	Ctrl+N	Comando+N
Nuevo a partir del portapapeles	Ctrl+Mayús+N	Mayús+Comando+N
Crear imagen a partir de plantilla	Ctrl+Alt+C	Opción+Mayús+C
Abrir	Ctrl+O	Comando+O
Cerrar Snagit	Alt+F4	Comando+W
Cerrar captura	Ctrl+F4 Ctrl+W	Mayús+Comando+W
Cerrar todo	–	Opción+Comando+W
Guardar	Ctrl+S	Comando+S
Guardar como	Ctrl+Mayús+S	Mayús+Comando+S
Guardar todo	–	Opción+Comando+S
Imprimir	Ctrl+P	Comando+P
Deshacer	Ctrl+Z	Comando+Z
Rehacer	Ctrl+Y	Mayús+Comando+Z
Cortar	Ctrl+X	Comando+X
Copiar	Ctrl+C	Comando+C
Copiar todo	Ctrl+Mayús+C	Opción+Comando+C
Pegar	Ctrl+V	Comando+V
Duplicar	Ctrl+D Ctrl+clíc (herramientas Mover, Sello y Paso)	Mayús+Comando+D
Eliminar	Ctrl+ Suprimir	Eliminar

Seleccionar todo	Ctrl+A	Comando+A
Anular la selección de todo	Ctrl+D	Comando+D
Invertir selección	Ctrl+Mayús+I	Mayús+Comando+I
Traer adelante	Ctrl+Mayús+F	–
Enviar atrás	Ctrl+Mayús+B	–
Agrupar	Ctrl+Mayús+G	–
Desagrupar	Ctrl+Mayús+U	–
Saltar al fotograma siguiente	–	Flecha derecha
Saltar al fotograma anterior	–	Flecha izquierda
Saltar al principio	–	Comando+Retorno
Saltar al final	–	Mayús+Comando+Retorno
Siguiente imagen (vídeo a partir de imágenes)	Flecha derecha	Flecha derecha
Imagen anterior (vídeo a partir de imágenes)	Flecha izquierda	Flecha izquierda
Dibujar un cuadrado o círculo perfecto Más o dibujar un objeto en una línea	Mantén presionada la tecla Mayús mientras arrastras.	Mantén presionada la tecla Mayús mientras arrastras.
Dibujar sobre objetos	–	Mantén presionada la tecla Opción mientras arrastras.
Ajuste del lienzo	–	Mantén presionada la tecla Opción durante el desplazamiento o para cambiar el tamaño de objetos.
Recortar a lienzo	–	Comando+K
Recortar	–	Mayús+Comando+X
Compactar	Ctrl+T	Mayús+Comando+T
Compactar todo	Ctrl+Mayús+T	Control+Mayús+T
Tamaño real	Ctrl+0	Comando+0
Zoom para ajustar	–	Comando+Mayús+0
		Comando+ Signo igual

Acercar	Ctrl+ Signo igual	Opción+ desplazar hacia abajo
Alejar	Ctrl+Signo menos	Comando+Signo menos Opción+ desplazar hacia arriba
Cambiar el tamaño de la imagen	–	Mayús+Comando+R
Girar una imagen	–	Comando+R
Cambiar a Biblioteca	–	Comando+1
Mostrar/Ocultar panel Efectos rápidos	–	Comando+2
Mostrar/ocultar Propiedades	–	Comando+3
Mostrar/ocultar bandeja de capturas recientes	–	Opción+Comando+T
Siguiente captura de la bandeja	–	Comando+[
Captura anterior de la bandeja	–	Comando+]
Abrir Historial de uso compartido	–	Opción+Mayús+S

Accesos directos de herramientas

En Windows, los accesos directos se asignan a las primeras diez posiciones de la barra de herramientas de Snagit Editor. Pulsa de Ctrl+1 a Ctrl+9 para seleccionar la herramienta en esa posición.




Opción	Accesos directos de Mac
Favoritos	Control+R
Flecha y línea	Control+A
Texto	Control+T
Rótulo	Control+D
Forma	Control+U
Sello	Control+I
Relleno	Control+F

Mover	Control+V
Selección	Control+L
Desenfoque	Control+B
Simplificar	Control+Y
Varita mágica	Control+W
Recortar	Control+C
Cortar	Control+X
Pincel	Control+P
Marcador	Control+H
Paso	Control+S
Borrador	Control+E
Lupa	Control+M


Permisos de macOS

Activa los permisos en el sistema operativo del Mac (macOS) para que Snagit pueda capturar, editar y compartir imágenes y vídeos.

Snagit necesita permisos para capturar, editar y compartir imágenes y vídeos. Aparece un diálogo cada vez que se necesita un permiso.




1. Haz clic en **Editar permisos del sistema** para activar cada permiso.
2. En el diálogo Seguridad y privacidad, marca las casillas de verificación **Snagit** y **SnagitHelp** para tu versión actual.



Nota: se te pedirá que cierres Snagit y vuelvas a abrirlo para que los cambios de permisos surtan efecto.


3. Haz clic en el punto rojo para cerrar el diálogo Seguridad y privacidad, y haz clic en **Hecho** para cerrar el diálogo Permisos del sistema.




Editar permisos manualmente

Sigue estos pasos para ver y editar todos los permisos juntos, en lugar de hacerlo individualmente cada vez que Snagit te lo pida.

1. Selecciona el **menú Snagit > Preferencias > pestaña Captura**.
2. Haz clic en el botón **Definir permisos de captura**.




3. Haz clic en **Editar permisos del sistema** para activar cada permiso.




Nota: algunos permisos de aplicaciones, como Safari, no se mostrarán como activados si esa aplicación no está abierta en ese momento. Cierra el cuadro de diálogo Permisos del sistema, abre la aplicación y vuelve a abrir el cuadro de diálogo Permisos del sistema.

4. En el diálogo Seguridad y privacidad, marca las casillas de verificación **Snagit** y **SnagitHelper** para tu versión actual.



Nota: se te pedirá que cierres Snagit y vuelvas a abrirlo para que los cambios de permisos surtan efecto.

5. Haz clic en el punto rojo para cerrar el diálogo Seguridad y privacidad, y haz clic en **Hecho** para cerrar el diálogo Permisos del sistema.



Activar audio del sistema

1. Selecciona **menú Snagit > Preferencias > pestaña Captura > botón Definir permisos de captura** para abrir el cuadro de diálogo Permisos del sistema.
2. Haz clic en **Activar** en Audio del sistema.
3. Haz clic en **Instalar** en el nuevo diálogo para instalar el complemento de audio del sistema.



4. Haz clic en **Hecho** para cerrar el diálogo Permisos del sistema.

Nota: si experimentas errores o problemas al activar el audio del sistema, consulta MacOS y el componente de captura de audio del sistema Snagit.











Compatibilidad de formatos de archivo de Snagit

Descubre qué opciones y propiedades de las herramientas tienen una compatibilidad limitada en versiones anteriores o entre plataformas.


Guardar como SNAG

El formato de archivo SNAG (utilizado en versiones anteriores de Snagit Windows) no admite algunas opciones nuevas disponibles en Snagit 2022. Para mantener estas opciones en el archivo, guarda en el formato de archivo SNAGX.

La siguiente tabla ilustra las imágenes guardadas como SNAGX frente a las SNAG:

Propiedad de la herramienta	Guardado como SNAGX (Nuevo formato de archivo)	Guardado como SNAG (Para versiones antiguas de Snagit Windows)
Herramientas Flecha y Línea Estilos de final en "T"		
Herramienta Rótulo Varias colas		
Herramienta Rótulo Cola en forma de nube		
Herramientas Rótulo y Texto Márgenes de texto reducidos		
Herramienta Paso Relleno transparente		

Aparece un diálogo al seleccionar **Archivo > Guardar como > SNAG** para los archivos que incluyan alguna de estas propiedades.



- Selecciona **Guardar como .snagx** para conservar las propiedades.
- Selecciona **Guardar como .snag** para guardar el archivo sin estas propiedades.


Compatibilidad entre plataformas

De Windows a Mac

Algunas propiedades de las herramientas de Snagit Windows no son totalmente compatibles con Snagit Mac. Los archivos que incluyen estas opciones pueden no visualizarse igual cuando se abren en Snagit Mac.

La siguiente tabla ilustra imágenes creadas en Snagit Windows y luego abiertas en Snagit Mac:

Propiedad de la herramienta	Windows	Mac
Herramienta Flecha Ciertos estilos de final		
Herramienta Flecha Las curvas aparecen igual en Mac. Edita con los controles de curva estilo Windows ("Bezier") en lugar de los controles de curva estilo Mac. (Consulta Herramienta Flecha para aprender a editar las curvas en cada plataforma.)		
Herramienta Rótulo Formas con esquinas redondeadas		
Herramienta Rótulo		





Formas con colas curvas y anchura ajustable de cola		
Herramienta Pincel Formas de pincel que no sean círculos		
Herramientas Rótulo y Texto Márgenes de texto		









Nota: Snagit Mac no muestra estas propiedades igual que Snagit Windows, pero conserva las propiedades en el archivo. Las propiedades se muestran como se espera cuando se vuelve a abrir el archivo en Snagit Windows.

De Mac a Windows

Algunas opciones de Snagit Mac no son compatibles con Snagit Windows. Es posible que no se muestren igual y que se pierdan si abres el archivo en Snagit Windows.

La siguiente tabla ilustra imágenes creadas en Snagit Mac y luego abiertas en Snagit Windows:


Opción o propiedad de la herramienta	Mac	Windows
Efectos Borde, Sombra, Límite y otros efectos		
Bloqueo de objetos Los objetos bloqueados en Mac se pueden editar en Windows		
Herramienta Flecha Las curvas aparecen igual en Windows. Edita con los controles de curva estilo		

<p>Mac en lugar de los controles de curva estilo Windows ("Bezier"). (Consulta Herramienta Flecha para aprender a editar las curvas en cada plataforma.)</p>		
<p>Herramienta Relleno Relleno global</p>		
<p>Herramienta Rótulo Cola en forma de explosión</p>		
<p>Herramienta Forma Estilos de línea intermitente y de puntos</p>		

IMPORTANTE

Las propiedades no compatibles se perderán si abres el archivo en Snagit Windows.

Si abres un archivo que incluya características no compatibles, aparecerá un diálogo.



- Si seleccionas **Abrir archivo**, te arriesgarás a perder prestaciones no compatibles.
- Selecciona **Cancelar** para conservar el archivo para su posterior edición en Snagit Mac.